XS - Statusmeldung zum Ausgang							[ATLAS→E_EXT_STA→ZODIAK→XS→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	OB0020		Objekt-Name/Bezugsnummer	22	Ordnungskriterium eines Teilnehmers für den betreffenden Einzelfall. Eindeutiger fachlicher Schlüssel in ZODIAK.	M	
	OB0100		EDIFACT-Nachrichtennummer	35	Eindeutige Nachrichtenreferenznummer, die vom Zoll vergeben wird.	M	
	OB0110		Zeitpunkt des Nachrichteneingangs	DATETIME	Ursprung: Entscheidung	M	Während einer Übergangsphase wird der Zeitpunkt nicht zwingend mit einer Zeitzone gemeldet.
	XS1010		MRN	18	Die dem Vorgang zugeordnete Master Reference Number (MRN) ist die international eindeutige Kennzeichnung eines Ausfuhrvorgangs.	D	Die Angabe erfolgt, wenn „Status der Überwachung“ (XS1320) mit einem anderen Wert als „301“ angegeben wird.
	XS1015		LRN	22	Local Reference Number, Bezugsnummer der Ausfuhranmeldung.	D	Nur im einstufigen Verfahren wird die Bezugsnummer der Ausfuhranmeldung (LRN) mitgeteilt. Im zweistufigen Verfahren erfolgt die Angabe höchstens noch im Zuge der EU-weiten Übergangsfrist bis Ende 2023.
	XS1120		Zeitpunkt der Ankunft	DATETIME	Zeitpunkt der Ankunft / Anfang des Zeitraums der Gestellung an der Ausgangszollstelle	D	Dieser Zeitpunkt wird zuverlässig bei diesen Statuscodes mitgeteilt: • 342 - Gestellung qualifiziert • 353 - Ausgang freigegeben • 362 - Ausgang abgeschlossen • 371 - Vorgang weitergeleitet • 390 - Bearbeitung eingestellt Eine Mitteilung bei anderen Statuscodes ist möglich. Bitte beachten Sie die Hinweise zu „DATETIME“ am Ende dieses Dokumentes.
	XS1140		Zeitpunkt der Untersagung	DATETIME	Zeitpunkt der Untersagung des Ausgangs	D	Dieser Zeitpunkt wird zuverlässig bei diesen Statuscodes mitgeteilt: • 390 - Bearbeitung eingestellt Eine Mitteilung bei anderen Statuscodes ist möglich. Bitte beachten Sie die Hinweise zu „DATETIME“ am Ende dieses Dokumentes.
	XS1160		Zeitpunkt des Abschlusses	DATETIME	Zeitpunkt, zu dem der Ausgang abgeschlossen wurde.	D	Dieser Zeitpunkt wird zuverlässig bei diesen Statuscodes mitgeteilt: • 362 - Ausgang abgeschlossen • 371 - Vorgang weitergeleitet

XS - Statusmeldung zum Ausgang							[ATLAS→E_EXT_STA→ZODIAK→XS→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
							• 372 - Ausgang abgebrochen Eine Mitteilung bei anderen Statuscodes ist möglich. Bitte beachten Sie die Hinweise zu „DATETIME“ am Ende dieses Dokumentes.
	XS1220		Zeitpunkt der Erlaubnis	DATETIME	Zeitpunkt der letzten Freigabe zum Ausgang	D	Dieser Zeitpunkt wird zuverlässig bei diesen Statuscodes mitgeteilt: • 353 - Ausgang freigegeben • 362 - Ausgang abgeschlossen • 371 - Vorgang weitergeleitet Eine Mitteilung bei anderen Statuscodes ist möglich. Bitte beachten Sie die Hinweise zu „DATETIME“ am Ende dieses Dokumentes.
	XS1230		Zeitpunkt des Ausgangs	DATETIME	Datum und Zeit des letzten Ausgangs	D	Dieser Zeitpunkt wird zuverlässig bei diesen Statuscodes mitgeteilt: • 362 - Ausgang abgeschlossen Eine Mitteilung bei anderen Statuscodes ist möglich. Bitte beachten Sie die Hinweise zu „DATETIME“ am Ende dieses Dokumentes.
	XS1240		Zeitpunkt der Versand-Überführung	DATETIME	Datum und Zeit der Überführung in ein internes Versandverfahren	D	Dieser Zeitpunkt wird zuverlässig bei diesen Statuscodes mitgeteilt: • 364 - Ausgang laufend Eine Mitteilung bei anderen Statuscodes ist möglich. Bitte beachten Sie die Hinweise zu „DATETIME“ am Ende dieses Dokumentes.
	XS1250		Zeitpunkt der Weiterleitung	DATETIME	Datum und Zeit der Weiterleitung	D	Dieser Zeitpunkt wird zuverlässig bei diesen Statuscodes mitgeteilt: • 371 - Vorgang weitergeleitet Eine Mitteilung bei anderen Statuscodes ist möglich. Bitte beachten Sie die Hinweise zu „DATETIME“ am Ende dieses Dokumentes.
	XS1260		Zeitpunkt der Einstellung	DATETIME	Datum und Zeit der Einstellung der Bearbeitung des Ausfuhrvorgangs in ATLAS und etwaiger Beginn einer Weiterbearbeitung außerhalb von ATLAS	D	Dieser Zeitpunkt wird zuverlässig bei diesen Statuscodes mitgeteilt: • 390 - Bearbeitung eingestellt Eine Mitteilung bei anderen Statuscodes ist möglich. Bitte beachten Sie die Hinweise zu „DATETIME“ am Ende dieses Dokumentes.
	XS1300		Registriernummer (extern)	70	Durch den Anmelder oder Spediteur vergebene oder wiederholte Registriernummer eines	D	Das Datenfeld zitiert eines der Datenfelder KOPF/REGISTRIERNUMMER FREMDSYSTEM in der Nachricht

XS - Statusmeldung zum Ausgang							[ATLAS→E_EXT_STA→ZODIAK→XS→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
					Systems am Ausgang, z. B. Luftfrachtbrief- oder Hafensystem-Nummer		„Überlassung zur Ausfuhr“ (E_EXP_REL), in der Nachricht „Gestellungsanzeige zum Ausgang“ (E_EXT_PRE) oder in der Nachricht „Informationen zum Ausgang“ (E_EXT_INF). Die Angabe des Datenfeldes erfolgt ausschließlich, wenn das Datenfeld KOPF/REGISTRIERNUMMER FREMDSYSTEM in der Nachricht „Überlassung zur Ausfuhr“ (E_EXP_REL) oder in der Nachricht „Gestellungsanzeige zum Ausgang“ (E_EXT_ PRE) angegeben wurde, jedoch die Registriernummer nicht durch Weglassen des Datenfeldes KOPF/REGISTRIERNUMMER FREMDSYSTEM in der Nachricht „Informationen zum Ausgang“ (E_EXT_INF) in der letzten eingegangenen Nachricht „Informationen zum Ausgang“ (E_ EXT_INF) gelöscht wurde.
	XS1310		Grund	512	Textuelle Informationen zum Status der referenzierten Ausfuhranmeldung	D	Bei einem der Status „311“, „342“ oder „390“, erfolgt eine Angabe. Bei Status „372“ kann eine Angabe erfolgen.
	XS1320		Status der Überwachung	3	Status zur referenzierten Ausfuhranmeldung	M	Codeliste A0116: • 301 - Gestellung erwartet • 311 - Vorgang angefordert (siehe unten) • 342 - Gestellung qualifiziert (siehe unten) • 353 - Ausgang freigegeben • 362 - Ausgang abgeschlossen • 364 - Ausgang laufend (Vorgang weitergeleitet ins Versandverfahren) (siehe unten) • 371 - Vorgang weitergeleitet an andere deutsche Ausgangszollstelle • 372 - Ausgang abgebrochen • 390 - Bearbeitung in ATLAS eingestellt (Stand der Codeliste 15.02.2022)
	XS1400		Dienststellennummer Tatsächliche Ausgangszollstelle	8	Verschlüsselung der tatsächlichen Ausgangszollstelle	M	Die Dienststellennummer ist über das Dienststellenverzeichnis der Europäischen Kommission entschlüsselbar.
	XS1500		Spediteur EORI	17	EORI des Spediteurs	M	
	XS1505		Spediteur (Niederlassungsnummer)	4	Laufende Nummer der Niederlassung des Spediteurs	M	
	XS1600		Dateiname des zugehörigen	80	Dateiname des zugehörigen Freigabereports	O	Die Angabe des Datenfeldes erfolgt ausschließlich, wenn Feld

XS - Statusmeldung zum Ausgang							[ATLAS→E_EXT_STA→ZODIAK→XS→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
			Freigabereports				„Status der Überwachung“ den Wert 353 (Ausgang freigegeben) beinhaltet.

***(1) Feldtyp und Länge (Rückmeldungen – BOX sendet an BOX-Partner):**

n	Eine Zahl zeigt ein alphanumerisches Feld und seine maximale Länge an.
[n]	Eine Zahl in eckigen Klammern zeigt ein numerisches Feld ohne Vorzeichen und ohne Nachkommastellen und seine exakte Stellenanzahl (n) an In BOX-Rückmeldungen werden alle numerischen Werte grundsätzlich mit führenden Nullen aufgefüllt. Tausendertrennzeichen werden nicht verwendet. Für zum Beispiel [5] würde der Wert 12 als 00012 gemeldet werden.
[n,m]	Zwei mit einem Komma getrennte Zahlen in eckigen Klammern zeigt ein numerisches Feld ohne Vorzeichen und mit Nachkommastellen sowie seine exakte Vorkommastellenanzahl (n - m) und Nachkommastellenanzahl (m) an. In BOX-Rückmeldungen werden alle numerischen Werte grundsätzlich mit führenden und angehangenen Nullen aufgefüllt. Als Dezimaltrennzeichen wird immer das Komma verwendet. Tausendertrennzeichen werden nicht verwendet. Für zum Beispiel [12,3] würde der Wert 12,5 als 000000012,500 gemeldet werden.
[±n]	Das Zeichen ± gefolgt von einer Zahl in eckigen Klammern zeigt ein numerisches Feld mit Vorzeichen ohne Nachkommastellen und seine maximale Stellenanzahl (n) an. In BOX-Rückmeldungen werden alle numerischen Werte grundsätzlich mit führenden Nullen aufgefüllt. Tausendertrennzeichen werden nicht verwendet. Das Vorzeichen (+/-) ist dem Wert immer vorangestellt. Für zum Beispiel [±5] würde der Wert 12 als +00012 und der Wert -12 als -00012 gemeldet werden.
[±n,m]	Das Zeichen ± gefolgt von zwei mit einem Komma getrennte Zahlen in eckigen Klammern zeigt ein numerisches Feld mit Vorzeichen und mit Nachkommastellen sowie seine exakte Vorkommastellenanzahl (n - m) und Nachkommastellenanzahl (m) an. In BOX-Rückmeldungen werden alle numerischen Werte grundsätzlich mit führenden und angehangenen Nullen aufgefüllt. Als Dezimaltrennzeichen wird immer das Komma verwendet. Tausendertrennzeichen werden nicht verwendet. Das Vorzeichen (+/-) ist dem Wert immer vorangestellt. Für zum Beispiel [±12,3] würde der Wert 12,5 als +000000012,500 und der Wert -12,5 als -000000012,500 gemeldet werden.
DATE	Die Angabe „DATE“ zeigt ein Datumsfeld an. Das Format ist YYYYMMDD, es werden keine Trennzeichen angegeben. Für den 20.09.2022 würde zum Beispiel „20220920“ angegeben werden.
TIME	Die Angabe „TIME“ zeigt ein Datumsfeld an. Das Format ist HHMMSS, es werden keine Trennzeichen angegeben und die Angabe erfolgt im „24-Stunden-Format“ (also ohne „am“ und „pm“). Für 15:30:20 Uhr würde zum Beispiel „153020“ engegeben werden.
DATETIME	Die Angabe „DATETIME“ zeigt einen Zeitpunkt an. Das Format ist YYYYMMDDhhmmss±tt:tt wobei „YYYYMMDD“ der Datumsanteil und hhmmss der Uhrzeitanteil ist. Als Zeitzone (±tt:tt) wird in den BOX-Rückmeldungen die „Ortszeit Deutschland“ verwendet. Während der Sommerzeit also +02:00 und während der Winterzeit +01:00. Für den 20.09.2022 15:30:20 in Zeitzone +02:00 (Deutsche Sommerzeit) wäre die Angabe zum Beispiel „20220920153020+02:00“.

***(2) Verwendung lt. ATLAS (Rückmeldungen – BOX sendet an BOX-Partner):**

M	„mandatory“ – Pflichtfeld. Das Zollsystem gibt an, dieses Feld grundsätzlich in jeder Rückmeldung anzugeben. Somit kann davon

	ausgegangen werden, dass auch in jeder BOX-Rückmeldung das Feld grundsätzlich gefüllt ist.
D	„dependent“ – bedingtes Pflichtfeld. Das Zollsystem gibt an, dieses Feld nur unter bestimmten Bedingungen anzugeben. Somit kann auch in der BOX-Rückmeldung nicht zwingend davon ausgegangen werden, dass dieses Feld gefüllt ist.
O	„optional“ – optionales Feld. Das Zollsystem gibt keine Aussage darüber, wann das Feld angegeben wird. Somit kann auch in der BOX-Rückmeldung keine Aussage dazu gegeben werden, ob das Feld gefüllt ist.