| **AZ - Anmeldung zum Freien Verkehr** | | | | | | | **[Teilnehmer→AZ→ZODIAK→CUSDEZ→ATLAS]** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gruppen-Wiederholung** | **Attribut-Name** | **Attribut-Wiederholung** | **Attribut-Beschreibung** | **Feldtyp und Länge *(1)** | **Fachlicher Inhalt** | **Verwendung lt. ATLAS *(2)** | **Bemerkung und Prüfung laut ATLAS** |
| | OB0020 | | Objekt-Name/Bezugsnummer / LRN | 35 | Ordnungskriterium eines Teilnehmers für den betreffenden Einzelfall. Eindeutiger fachlicher Schlüssel in ZODIAK. | M | Es dürfen maximal 22 Stellen angegeben werden. |
| | OB0021 | | Objekt-Aliasname | 35 | 2. Objektname | O | Neben der Bezugsnummer kann dem Objekt ein 2. Name gegeben werden. |
| | *OB0025* | | *[Wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt. Ohne Funktion]* | | | | |
| | OB0040 | | Bezugsnummer Vorblendung | 35 | Das vorhandene Objekt wird in das neue Objekt kopiert und mit aktuellen Werten überschrieben. | O | Individuelle Vorblendereferenz<br>Muss gleiche Anmeldungsart sein. |
| | OB0042 | | Nur in Absprache zu verwenden: User | 10 | User für Vorblendung | O | Dieses Attribut ist im Normalfall nicht zu verwenden. |
| | OB0045 | | Kopie von | 35 | Bezugsnummer einer existierenden Zollanmeldung | O | |
| | OB0050 | 1...10 | Objekt-Action | 10 | Instruktionselement oder Element-Liste für eine Reihe von Aktionen an der Schnittstelle oder danach.<br>Die Aktionen werden ausgeführt, wenn keine Fehler identifiziert wurden. | M | gültige Werteliste:<br>1. <CREATE>: BOX-Objekt wird in ZODIAK angelegt<br>2. <CHANGE>: BOX-Objekt verändert bestehendes ZODIAK-Objekt<br>3. <REPLACE>: BOX-Objekt ersetzt bestehendes ZODIAK-Objekt<br>4. <SEND>: Objekt wird, wenn fehlerfrei, an den Zoll gesendet |
| | OB0055 | | Sanktionslistenprüfung | 3 | Durchführen der Sanktionslistenprüfung | O | Gültige Werteliste:<br>1. <ON>: Eine Sanktionslistenprüfungwird durchgeführt<br>2. <OFF>: Es wird keine Sanktionslistenprüfung durchgeführt. Eine ggf. vorher durchgeführte Sanktionslistenprüfung wird übergangen.<br>Wird das Attribut nicht oder leer angegeben, wird der Unterlassungswert OFF verwendet. |
| | OB0060 | | Bearbeiter | 70 | Name des Bearbeiters | M | Bei Übertragungen an ZODIAK-Classic (via Classic-BOX) dürfen nur 20 Stellen verwendet werden. Die maximale Länge darf nur bei Übertragungen an ZODIAK-GE (via GE-BOX) verwendet werden. |
| | OB0070 | | Anfängliche Bemerkung Statusanzeige | 17 | Anfängliche Bemerkung Statusanzeige | O | |
| | OB0080 | | Name des absendenden Systems | 6 | Name des absendenden Systems | O | |

| AZ - Anmeldung zum Freien Verkehr | | | | | | | [Teilnehmer→AZ→ZODIAK→CUSDEZ→ATLAS] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gruppen-Wiederholung** | **Attribut-Name** | **Attribut-Wiederholung** | **Attribut-Beschreibung** | **Feldtyp und Länge *(1)** | **Fachlicher Inhalt** | **Verwendung lt. ATLAS *(2)** | **Bemerkung und Prüfung laut ATLAS** |
| | AZ0020 | | Adressierte Zollstelle | 4 | Adressierte Zollstelle | M | Mussfeld |
| | AZ0112 | | Anmelder ist Empfänger | 1 | Kennzeichen, ob Anmelder und Empfänger identisch sind. | M | Die Werte und deren Bedeutung sind der Deutschen Codeliste zu entnehmen.<br>A1030<br>Die Angabe des Wertes 'J' ist nur zulässig, wenn das Feld "Empfänger (TIN)" oder "Empfänger (Name)" einen Wert enthält und die Felder "Anmelder (TIN)" und "Anmelder (Name)" keinen Wert enthalten. |
| | AZ0113 | | Kennzeichen Vertretungsverhältnis | 1 | Kennzeichen für die Art des Vertretungsverhältnisses | M | Die Werte und deren Bedeutung sind der Deutschen Codeliste zu entnehmen.<br>A1770<br>"2" ist unzulässig, wenn ANMELDER ist EMPFÄNGER = "J" ist. |
| | AZ0114 | | Vorsteuerabzug | 1 | Kennzeichen, ob die zu erhebende Einfuhrumsatzsteuer hinsichtlich aller angemeldeten Waren in voller Höhe als Vorsteuer abgezogen werden kann. | M | Die Werte und deren Bedeutung sind der Deutschen Codeliste zu entnehmen.<br>A2030<br>Die Angabe bezieht sich auf alle Positionen einer Anmeldung. |
| | AZ0115 | | Anmeldender Bearbeiter | 35 | Vor- und Nachname desjenigen, der die Anmeldung bearbeitet | M | darf nicht leer sein |
| | AZ0116 | | Telefonnummer des Bearbeiters | 35 | Ansprechpartner Firma (Telefonnummer) | M | darf nicht leer sein |
| | AZ0117 | | Ausstellungsort | 35 | Ort, an dem die Anmeldung erstellt wurde | M | darf nicht leer sein |
| | AZ0118 | | Stellung in der Firma | 35 | Ansprechpartner Firma (Stellung in der Firma) | M | darf nicht leer sein |
| | AZ0119 | | Fiskalvertretungskennzeichen | 1 | Fiskalvertretung Ja/Nein | O | gültige Werte 'J', 'N', ' '.<br>"J" bedeutet Fiskalvertretung, alle anderen - keine FIS. |
| | AZ0120 | | Email des Bearbeiters | 256 | Ansprechpartner Firma (E-Mail-Adresse) | O | Die angegebenen Adressen müssen dem offiziellen Standard RFC 2822 genügen, wobei aus praktischen Gründen alle obsoleten Notationsformen ausgeschlossen werden, z.B. solche mit doppelten Anführungszeichen und Sonderzeichen im lokalen Teil oder mit eckigen Klammern für eine numerische Internet-Adresse anstelle eines Domänennamens. |
| | AZ0121 | | Art der Anmeldung | 3 | Kennzeichen zur Unterscheidung der Art der Anmeldung, die übermittelt wird. | M | Schlüssel aus Codeliste A1100 |
| | AZ0122 | | Zollrechtlicher Status | 2 | Zollrechtlicher Status der Ware | M | Die Angabe 'EU', 'IM' oder 'CO' ist zulässig, wenn das Feld "Versendungsland" den Wert 'QP' enthält. |

| AZ - Anmeldung zum Freien Verkehr | | | | | | | [Teilnehmer→AZ→ZODIAK→CUSDEZ→ATLAS] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gruppen-Wiederholung** | **Attribut-Name** | **Attribut-Wiederholung** | **Attribut-Beschreibung** | **Feldtyp und Länge *(1)** | **Fachlicher Inhalt** | **Verwendung lt. ATLAS *(2)** | **Bemerkung und Prüfung laut ATLAS** |
| | | | | | | | Die Angabe 'EU' ist erforderlich, wenn die Angabe im Feld "Versendungsland" einem Wert aus der Codeliste A1300 "EFTA-Länder" entspricht.<br>Die Angabe 'IM' ist erforderlich, wenn die Angabe im Feld "Versendungsland" keinem Wert aus der Codeliste A1314 "EU-Mitgliedstaaten" oder der Codeliste A1300 "EFTA-Länder" entspricht und das Feld "Versendungsland" nicht den Wert 'QP' enthält<br>oder wenn die Angabe im Feld "Versendungsland" einem Wert aus der Codeliste A1314 "EU-Mitgliedstaaten" entspricht und das Feld "Art der Unterlage (Position)" keine Unterlage des Bescheinigungsbereichs 6 enthält (Feld "Bereich der Unterlage (Position)" enthält den Wert '6').<br>Enthält dieses Feld den Wert 'CO', darf im Feld "Verfahrenscode" in den ersten beiden Stellen (beantragtes Verfahren) nur der Wert '49' angegeben werden.<br>Die Angabe 'CO' ist erforderlich, wenn die Angabe im Feld "Versendungsland" einem Wert aus der Codeliste A1314 "EU-Mitgliedstaaten" entspricht und das Feld "Art der Unterlage (Position)" eine gültige Unterlage des Bescheinigungsbereichs 6 enthält (Feld "Bereich der Unterlage (Position)" enthält den Wert '6'). Ausgenommen sind die Unterlagen 'N018' und '4EEQ'.<br>Prüfung gegen Deutsche Codeliste A2100. |
| | AZ0123 | | Rohmasse Gesamt | [11,1] | Gesamtrohmasse der mit der Anmeldung abzufertigenden Waren | D | Angabe eines Wertes > 0 nur zulässig und erfortderlich, wenn das Feld ROHMASSE-POSITION jeder übermittelten Position keinen Wert beinhaltet; wird ein Wert angegeben, so muss dieser gleich oder größer sein als die Summe der Werte aus dem Feld EIGENMASSE jeder Position. |
| | AZ0124 | | Verfahrenscode - beantragtes Verfahren | 2 | Angabe des ersten Unterfeldes des Verfahrens: Beantragtes Verfahren. Zusammen mit AZ1018 ergibt sicht dann je Position der gesamte Verfahrenscode. | M | Enthält das Feld ZOLLRECHTLICHER STATUS den Wert "CO", darf hier nur der Wert "49" angegeben werden. |
| | AZ0126 | | Verkehrszweig im Inland | 1 | Schlüssel für die Art des Verkehrszweiges | M | Angabe ist nicht zulässig, wenn die Einfuhrformalitäten bei der Zollstelle erfüllt werden.<br>Prüfung gegen Deutsche Codeliste A1990 |
| | AZ0127 | | Verkehrszweig an der Grenze | 1 | Schlüssel für die Art des Verkehrszweiges | M | Es ist die Art des Verkehrszweigs entsprechend des aktiven Beförderungsmittels, mit dem die Waren in das Zollgebiet der Gemeinschaft verbracht worden sind, anzugeben. |

| AZ - Anmeldung zum Freien Verkehr | | | | | | | [Teilnehmer→AZ→ZODIAK→CUSDEZ→ATLAS] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gruppen-Wiederholung** | **Attribut-Name** | **Attribut-Wiederholung** | **Attribut-Beschreibung** | **Feldtyp und Länge *(1)** | **Fachlicher Inhalt** | **Verwendung lt. ATLAS *(2)** | **Bemerkung und Prüfung laut ATLAS** |
| | | | | | | | Die zulässige Art des Verkehrszweigs hängt vom grenzüberschreitenden Beförderungsmittel ab.<br>Prüfung gegen Deutsche Codeliste A1980 |
| | AZ0128 | | Versendungsland | 2 | Länderkennzeichen des Versendungs-/ Ausfuhrlandes | M | Die zulässigen Werte und deren Bedeutung sind der Deutschen Codeliste (Länderliste) I0300 zu entnehmen.<br>Werte „QU“, „QV“, „QW“, „QX“, „QY“ und „QZ“ unzulässig. |
| | AZ0130 | | Bestimmungsbundesland | 2 | Schlüssel für das Bestimmungsbundesland | M | Schlüssel aus Codeliste A1270<br>Prüfung gegen Codeliste BESTIMMUNGSBUNDESLAND |
| | AZ0131 | | Bestimmungsland | 2 | EU-Land, in dem die Sendung verbleiben soll | M | Enthält das Feld "Bestimmungsbundesland" einen von '25' abweichenden Wert, dann ist in diesem Feld nur der Wert 'DE' zulässig.<br>Dieser Wert wird ggfs. durch die Box automatisch gesetzt.<br>Enthält das Feld "Bestimmungsbundesland" den Wert '25', dann ist in diesem Feld der Wert 'DE' nicht zulässig.<br>Codeliste A1314 |
| | AZ0136 | | Kennzeichen/Name des Beförderungsmittels bei Ankunft | 30 | Kennzeichen bzw. Name des Beförderungsmittels bei Ankunft | D | Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld VERKEHRSZWEIG AN DER GRENZE einen anderen Wert als "7" beinhaltet. |
| | AZ0137 | | Staatszugehörigkeit des Beförderungsmittels an der Grenze | 2 | Länderkennzeichen für die Staatszugehörigkeit des Beförderungsmittels | D | Schlüssel aus Codeliste I0300<br>Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld VERKEHRSZWEIG AN DER GRENZE den Wert „1“, „3“, „4“, oder „8“ beinhaltet.<br>Schlüssel „QQ“, „QR“, „QS“, „QU“, „QV“, „QW“, „QX“, „QY“ und „QZ“ sind nicht zulässig. |
| | AZ0138 | | Art des Beförderungsmittels an der Grenze | 2 | Angabe der Art des aktiven Beförderungsmittels | M | Schlüssel aus Codeliste A1140 |
| | AZ0139 | | Beschreibung des Beförderungsmittels | 17 | Beschreibung des Beförderungsmittels | D | Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld ART DES BEFÖRDERUNGSMITTELS AN DER GRENZE den Wert "07" beinhaltet. |
| | AZ0141 | | Lieferbedingung | 3 | Angabe der Lieferbedingung (Incoterm-Code). | M | Schlüssel aus Codeliste A1840<br>Wird der Schlüssel "XXX" übermittelt, so muss im Feld LIEFERBEDINGUNG-INCOTERM die Lieferbedingung im Klartext angegeben werden. |

| AZ - Anmeldung zum Freien Verkehr | | | | | | | [Teilnehmer→AZ→ZODIAK→CUSDEZ→ATLAS] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gruppen-Wiederholung** | **Attribut-Name** | **Attribut-Wiederholung** | **Attribut-Beschreibung** | **Feldtyp und Länge *(1)** | **Fachlicher Inhalt** | **Verwendung lt. ATLAS *(2)** | **Bemerkung und Prüfung laut ATLAS** |
| | AZ0142 | | Lieferbedingung- Incoterm | 100 | Beschreibung der Lieferbedingung im Klartext | D | Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn Feld LIEFERBEDINGUNG den Wert "XXX" beinhaltet. |
| | AZ0143 | | Lieferbedingung- Schlüssel | 1 | Angabe des Schlüssels der Lieferbedingungen | M | Schlüssel aus Codeliste A1850<br>Der Schlüssel ist in Abhängigkeit von dem im Feld LIEFERBEDINGUNG und LIEFERBEDINGUNG - ORT angegebenen Wert zu besetzen. |
| | AZ0144 | | Lieferbedingung- Ort | 35 | Angabe, auf welchen Ort sich der Incoterm-Code bezieht. | M | Darf nicht leer sein. |
| | AZ0145 | | Vorpapierart | 6 | Angabe, dass ein Zollpapier einer vorangegangenen Bestimmung oder eine bereits in der Verwaltung von Summarischen Anmeldungen bestehende Registriernummer erledigt werden soll. | M | Schlüssel aus Codeliste A2020<br>Bei den Vorpapierarten 'ATNEU', 'AT-ZL' ist die Übermittlung eines durch die Vorpapierart bezeichneten BE-Anteils erforderlich.<br>Bei den Vorpapierarten 'AT-AV' ist die Übermittlung eines BE-Anteils AV zulässig.<br>Werte "PUEB", "POST" oder "GB" sind nur zulässig, wenn Feld VORZEITIGE EINGABE = "N" beinhaltet. |
| | AZ0146 | | Vorpapier Nr. | 28 | Nummer des vorliegenden Vorpapiers | D | Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn<br>- VORZ. EINGABE = "N" und -ART = „T1“, „T2“, „ATA“, „VO“, "ESUMA", „TIR“, „PUEB“ oder „GB“<br>oder<br>- VORZ. EINGABE = "J" und -ART = „T1“, „T2“, „ATA“, "ESUMA", „VO“ oder „TIR“. |
| | AZ0147 | | Art des Geschäfts | 2 | Schlüssel für die Art des Geschäfts | M | Die Werte und deren Bedeutung sind der Deutschen Codeliste A1150 zu entnehmen. |
| | AZ0149 | | Statistikstatus | 2 | Schlüssel für die statistische Behandlung der Ware | M | Die Werte und deren Bedeutung sind der Deutschen Codeliste A1920 zu entnehmen. |
| | AZ0152 | | Warenort | 35 | Ort, an dem sich die Ware befindet. | D | Nur zulässig, wenn Feld VORPAPIERART <> "ATNEU" und "AL-WE". |
| | AZ0153 | | Rechnungspreis | [13,2] | Gesamtrechnungsbetrag in der geschuldeten Währung | D | Wird ein Währungsschlüssel (siehe nächste Zeile) angegeben, muss auch ein Rechungspreis angegeben werden. |
| | AZ0154 | | Währungsschlüssel | 3 | Währungsschlüssel (ISO-Alpha-3-Code) für die geschuldete Währung | D | Eine Angabe ist erforderlich, wenn das Feld "Art des Geschäfts" einen Wert ungleich '23', '31', '33' oder '34' aufweist. Wird ein Rechungspreis (siehe vorherige Zeile) angegeben, muss auch ein Währungsschlüssel angegeben werden. |

| AZ - Anmeldung zum Freien Verkehr | | | | | | | [Teilnehmer→AZ→ZODIAK→CUSDEZ→ATLAS] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gruppen-Wiederholung** | **Attribut-Name** | **Attribut-Wiederholung** | **Attribut-Beschreibung** | **Feldtyp und Länge *(1)** | **Fachlicher Inhalt** | **Verwendung lt. ATLAS *(2)** | **Bemerkung und Prüfung laut ATLAS** |
| | | | | | | | Codeliste I0400 |
| | AZ0156 | | Zeilen-Nummer Unterlagen zu einer Anmeldung | [5,0] | Laufende Nummer, beginnend bei 1 bis maximal 20: Unterlagen zu einer Anmeldung<br>(die zusammengehörigen Attribute sind mit einem durchgängigen, grünen Balken in der Spalte Gruppenwiederholung gekennzeichnet) | D | |
| | AZ0157 | | Bereich der Unterlage (Anmeldung) | 1 | Bereich der vorgelegten Unterlage | D | Die Bedeutung der zulässigen Schlüssel ist den Veröffentlichungen der Koordinierenden Stelle ATLAS zu entnehmen.<br>Zulässige Angabe: 4<br>Angabe ist erforderlich, wenn eine Unterlage zur Position vorgelegt werden muss. |
| | AZ0158 | | Art der Unterlage (Anmeldung) | 4 | Schlüssel für die Art der Unterlagen | D | Die Bedeutung der zulässigen Schlüssel ist den Veröffentlichungen der Koordinierenden Stelle ATLAS zu entnehmen.<br>Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld BEREICH DER UNTERLAGE einen relevanten Wert beinhaltet.<br>Aufgrund von UZK-Vorgaben dürfen Unterlagen der Art 'C626', 'C627', '9DFC' und '9DFD' nur noch auf Positionsebene angegeben werden |
| | AZ0159 | | Nummer vorgelegte Unterlage | 35 | Nummer der vorgelegten Unterlage | D | Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld BEREICH DER UNTERLAGE einen relevanten Wert beinhaltet. |
| | AZ0160 | | Datum vorgelegte Unterlage | 8 | Ausstellungsdatum der vorgelegten Unterlage | D | Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld BEREICH DER UNTERLAGE einen relevanten Wert beinhaltet.<br>Das Datum muss gültig sein; das Datum darf nicht größer als das im Feld DATUM DER NACHRICHT angegebene Datum sein. |
| | AZ0161 | | Zusätzliche Angaben zur Anmeldung | 2000 | Zusätze, die sich auf die beantragte Abfertigung beziehen (anmeldungsbezogen) | O | |
| | AZ0162 | | Vorzeitige Eingabe | 1 | Kennzeichen, ob die Angaben zur Anmeldung vor der Gestellung der Warensendung übermittelt werden | M | Die Werte und deren Bedeutung sind der Deutschen Codeliste A2040 zu entnehmen. |
| | AZ0163 | | Kennzeichen Autobestätigung | 1 | Automatische Bestätigung vorzeitiger Zollanmeldungen.<br>Feld für eine kostenpflichtige Zusatzfunktion. | O | Eingabe eines „J“, wenn die vorzeitige Anmeldung automatisch bestätigt werden soll.<br>Das Attribut wird nur genutzt, wenn die kostenpflichtige Zusatzfunktion „Automatische Bestätigung vorzeitiger Zollanmeldungen“ genutzt wird. |

| AZ - Anmeldung zum Freien Verkehr | | | | | | | [Teilnehmer→AZ→ZODIAK→CUSDEZ→ATLAS] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gruppen-Wiederholung** | **Attribut-Name** | **Attribut-Wiederholung** | **Attribut-Beschreibung** | **Feldtyp und Länge *(1)** | **Fachlicher Inhalt** | **Verwendung lt. ATLAS *(2)** | **Bemerkung und Prüfung laut ATLAS** |
| | AZ0169 | | Eingangszollstelle | 8 | Schlüssel der Eingangszollstelle, über die die Waren in das Zollgebiet der Gemeinschaft verbracht worden sind. | O | Eine Angabe der Eingangszollstelle ist erforderlich, wenn es sich hierbei um eine deutsche Zollstelle handelt.<br>Die übermittelte Eingangszollstelle muss folgenden Aufbau haben:<br>- Nationalitätskennzeichen (an2) [hier: 'DE']<br>- Separator (n2) [hier: '00']<br>- Dienststellennummer (n4) [Codeliste I0500]<br>Die Angabe einer von Codeliste I0500 abweichenden Dienststellennummer ist im Rahmen der Beendigung eines Zollverfahrens (Quellverfahren) durch Überführung in ein Folgeverfahren (Zielverfahren) zulässig, wenn eine zum Zeitpunkt der Überführung in das Quellverfahren noch gültige Dienststellennummer bei Überführung in das Zielverfahren infolge einer Zusammenlegung oder Auflösung der Dienststelle ungültig geworden ist. |
| | AZ0180 | | Zusammenfassende Meldung: verwende Standard-Melderkonto (ja/nein) | 1 | Kennzeichen, ob bei Fiskalvertretung das Standard-Melderkonto für die Zusammenfassende Meldung verwendet werden soll. | O | Nur bei Übermittlung an die GeBox für ZODIAK-GE.<br>Nur bei Fiskalvertretung (siehe AZ0119). |
| | AZ0182 | | Zusammenfassende Meldung: Melderkonto | 32 | Wird bei Fiskalvertretung nicht das Standard-Melderkonto für die Zusammenfassende Meldung verwendet , muss hier das Melderkonto für die Zusammenfassende Meldung angegeben werden. | O | Nur bei Übermittlung an die GeBox für ZODIAK-GE.<br>Nur bei Fiskalvertretung (siehe AZ0119).<br>Nur wenn nicht das Standard-Melderkonto für die Zusammenfassende Meldung verwendet werden soll (siehe AZ0180) |
| | AZ0184 | | Intrastat: verwende Standard-Melderkonto (ja/nein) | 1 | Kennzeichen, ob bei Fiskalvertretung das Standard-Melderkonto für die Intrastat Meldung verwendet werden soll. | O | Nur bei Übermittlung an die GeBox für ZODIAK-GE.<br>Nur bei Fiskalvertretung (siehe AZ0119). |
| | AZ0186 | | Intrastat: Melderkonto | 32 | Wird bei Fiskalvertretung nicht das Standard-Melderkonto für die Intrastat Meldung verwendet, muss hier das Melderkonto für die Intrastat Meldung angegeben werden. | O | Nur bei Übermittlung an die GeBox für ZODIAK-GE.<br>Nur bei Fiskalvertretung (siehe AZ0119).<br>Nur wenn nicht das Standard-Melderkonto für die Intrastat Meldung verwendet werden soll (siehe AZ0184) |
| | AZ0207 | | Zeilen-Nummer Aufschubangaben | [5,0] | Laufende Nummer, beginnend bei 1 bis maximal 5: Aufschubangeben<br>(die zusammengehörigen Attribute sind mit einem durchgängigen, grünen Balken in der | D | |

| AZ - Anmeldung zum Freien Verkehr | | | | | | | [Teilnehmer→AZ→ZODIAK→CUSDEZ→ATLAS] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gruppen-Wiederholung** | **Attribut-Name** | **Attribut-Wiederholung** | **Attribut-Beschreibung** | **Feldtyp und Länge *(1)** | **Fachlicher Inhalt** | **Verwendung lt. ATLAS *(2)** | **Bemerkung und Prüfung laut ATLAS** |
| | | | | | Spalte Gruppenwiederholung gekennzeichnet) | | |
| | AZ0211 | | Zahlungsart | 1 | Schlüssel für die Art der Zahlung | M | Nur der Eintrag bei Zeilen-Nr. 1 wird berücksichtigt;<br>Die Werte und deren Bedeutung sind der Deutschen Codeliste A2060 zu entnehmen. |
| | AZ0213 | | Aufschubart | 2 | Schlüssel für die Art des Zahlungsaufschubs | D | Die zulässigen Werte und deren Bedeutung sind der Deutschen Codeliste A1190 zu entnehmen.<br>Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld ZAHLUNGSART den Wert "E" oder "G" beinhaltet;<br>bei Mehrfachübermittlung des Feldes darf sich der Inhalt des Feldes nicht wiederholen |
| | AZ0214 | | Art Aufschubantrag (E/F) | 1 | Angabe zur Unterscheidung, ob eigene oder fremde Abgabenschulden aufgeschoben werden | D | Die zulässigen Werte und deren Bedeutung sind der Deutschen Codeliste A1080 zu entnehmen.<br>Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das entsprechende Feld STATUS AUFSCHUBVERARBEITUNG den WERT "I" beinhaltet. |
| | AZ0215 | | EORI Aufschubnehmer | 17 | EORI-Nummer, unter welcher Name und Anschrift des Aufschubnehmers gespeichert sind | D | Eine Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld "Aufschubart" einen Wert enthält.<br>Enthält das Feld "Art Aufschubantrag (E/F)" den Wert 'E', so ist die EORI-Nummer des Anmelders, bei "Kennzeichen Vertretungsverhältnis" = '2' ggf. die EORI-Nummer des Vertretenen anzugeben.<br>Enhält das Feld "Art Aufschubantrag (E/F)" den Wert 'F', so ist die EORI-Nummer desjenigen, auf dessen Konto angerechnet werden soll, anzugeben. |
| | AZ0216 | | Kennbuchstaben Aufschub | 3 | Kennbuchstaben, die der Aufschubkontonummer des Wirtschaftsbeteiltigten vorangehen | D | Die zulässigen Werte und deren Bedeutung sind der Deutschen Codeliste A1820 zu entnehmen.<br>Eine Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld "Aufschubart" einen Wert enthält.<br>Bei Mehrfachübermittlung der Felder "Kennbuchstaben Aufschub" und "Aufschubkontonummer" darf sich der Inhalt dieser Felder insgesamt nicht wiederholen. |
| | AZ0217 | | Konto-Nummer (Aufschubangaben) | 6 | | D | Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das entsprechende Feld KONTO-BEW. HZA einen relevanten Wert beinhaltet;<br>bei Mehrfachübermittlung der Felder KONTO-BEW. HZA und |

| AZ - Anmeldung zum Freien Verkehr | | | | | | | [Teilnehmer→AZ→ZODIAK→CUSDEZ→ATLAS] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gruppen-Wiederholung** | **Attribut-Name** | **Attribut-Wiederholung** | **Attribut-Beschreibung** | **Feldtyp und Länge *(1)** | **Fachlicher Inhalt** | **Verwendung lt. ATLAS *(2)** | **Bemerkung und Prüfung laut ATLAS** |
| | | | | | | | KONTO - NUMMER darf sich der Inhalt dieser Felder insgesamt nicht wiederholen. |
| | AZ0218 | | Aufschub-BIN | 25 | Aufschub-Beteiligten-Identifikations-Nummer | D | Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld STATUS AUFSCHUBVERARBEITUNG den Wert "I" beinhaltet |
| | AZ0307 | | Zeilen-Nummer Beendigungsanteil SumA | [5,0] | Laufende Nummer, beginnend bei 1 bis maximal 999: Zeile eines Beendigungsanteils SumA<br>(die zusammengehörigen Attribute sind mit einem durchgängigen, grünen Balken in der Spalte Gruppenwiederholung gekennzeichnet) | D | Sofern als Vorpapierart (AZ0145) "ATNEU" gewählt wurde, sind hier die Beendigungsanteile SumA zu melden. |
| | AZ0312 | | Registriernummer / MRN SumA (BE-Anteil SumA) | 21 | Registriernummer oder MRN der im Verfahren ATLAS erfassten Summarischen Anmeldung | M | Mussfeld |
| | AZ0313 | | Positionsnummer SumA (BE-Anteil SumA) | [4,0] | Positionsnummer zur Registriernummer/MRN der im Verfahren ATLAS erfassten Summarischen Anmeldung | M | |
| | AZ0314 | | Stückzahl (BE-Anteil SumA) | [5,0] | Anzahl der zu erledigenden Packstücke je Position | M | Es kann auch eine kleinere Stückzahl als die in der Position der Summarischen Anmeldung gespeicherte unerledigte Stückzahl angegeben und verarbeitet werden. |
| | AZ0316 | | Art der Identifikation (BE-Anteil SumA) | 3 | Angabe, ob die Identifikation Registriernummer- oder Ordnungsbegriffbezogen erfolgen soll.<br>Die Angabe muss bei allen Wiederholungen dieser Gruppe identisch sein. | D | Die Bedeutung der Werte ist der deutschen Codeliste A1125 zu entnehmen.<br>Bedingtes Mussfeld; Zulässige Werte: „REG“ und „AWB“; Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld VORPAPIERART einen Wert „ATNEU“ enthält; Angabe „AWB“ ist nur zulässig bei Dienststellen mit „Lage am Flughafen“. |
| | AZ0317 | | Verwahrer EORI (BE-Anteil SumA) | 17 | Von der Bundeszollverwaltung vergebene Nummer.<br>EORI-Nummer, unter der Name und Anschrift des Verwahrers der zu erledigenden Sendung gespeichert sind, oder, bei Verwahrung am Amtsplatz: '00000000000000000' | D | Die Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld "Art der Identifikation (BE-Anteil SumA)" den Wert 'AWB' enthält.<br>Angabe des Wertes '00000000000000000' ist zulässig. |
| | AZ0318 | | Art SpO (BE-Anteil SumA) | 3 | Art des Spezifischen Ordnungbegriffs des Teilnehmers der zu erledigenden Sendung | D | Die Bedeutung der Werte ist der deutschen Codeliste A1180 zu entnehmen.<br>Bedingtes Mussfeld; Zulässige Werte : „AWB“, „ULD“; Angabe ist nur zulässig und erforderlich, enn das Feld ART DER IDENTIFIKATION den Wert „AWB“ enthält. |
| | AZ0319 | | Spezifischer Ordnungsbegriff (BE- | 44 | Spezifischer Ordnungsbegriff der Sendung, die | D | Bedingtes Mussfeld; Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn |

| AZ - Anmeldung zum Freien Verkehr | | | | | | | [Teilnehmer→AZ→ZODIAK→CUSDEZ→ATLAS] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gruppen-Wiederholung** | **Attribut-Name** | **Attribut-Wiederholung** | **Attribut-Beschreibung** | **Feldtyp und Länge *(1)** | **Fachlicher Inhalt** | **Verwendung lt. ATLAS *(2)** | **Bemerkung und Prüfung laut ATLAS** |
| | | | Anteil SumA) | | erledigt werden soll | | das Feld ART DER IDENTIFIKATION den Wert „AWB“ enthält. |
| | AZ0507 | | Zeilen-Nummer Container | [5,0] | Laufende Nummer, beginnend bei 1 bis maximal 9: Container-Nummern<br>(die zusammengehörigen Attribute sind mit einem durchgängigen, grünen Balken in der Spalte Gruppenwiederholung gekennzeichnet) | O | |
| | AZ0511 | | Container-Nummer | 11 | Angabe der Containernummer | O | Bei Angabe wird für Feld KENNZEICHEN CONTAINER = "J" generiert. |
| | AZ0617 | | Anmeldeart | 1 | Anmeldeart (Feld 1.2 des Einheitspapiers) | M | Die zulässigen Werte und deren Bedeutung sind der Deutschen Codeliste A1025 zu entnehmen. |
| | AZ0712 | | Beendigungsanteilart (BE-Anteil ZL+AV) | 10 | Beendigungsanteilart bei Beendigungsanteilen für ZL oder AV:<br>"BEEZL" bei ZL<br>"BEEAVUV" bei AV | D | |
| | AZ0713 | | Nummer (BE-Anteil ZL und BE-Anteil AV) | [5,0] | Nummer eines BE-Anteils innerhalb einer Anmeldung zum Zielverfahren.<br>Hier ist immer 1 anzugeben. | D | Bedingtes Mussfeld;<br>Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld VORPAPIERART den Wert 'AT-ZL' oder 'AT-AV' enthält. |
| | AZ0714 | | Bewilligungsnummer (BE-Anteil ZL und BE-Anteil AV) | 35 | Nummer der Bewilligung zum Führen eines Zolllagers bzw. AV | D | Der Feldinhalt muss mit dem Inhalt des Feldes BEWILLIGUNGSNUMMER eines über das Feld REGISTRIERNUMMER / MRN DES ZUGANGS referenzierten Zugangs übereinstimmen.<br>Bedingtes Mussfeld;<br>Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld VORPAPIERART den Wert 'AT-ZL' oder 'AT-AV' enthält;<br>die Bewilligungsnummer setzt sich wie folgt zusammen und ist ohne Trennzeichen zu übermitteln:<br>Variante 1:<br>Nationalitätskennzeichen (an2) (Großbuchstaben)<br>Dienststellennummer (n4)<br>Kennung (an2)<br>Laufende Nummer (n..4)<br>Variante 2:<br>Nationalitätskennzeichen (a2) |

| AZ - Anmeldung zum Freien Verkehr | | | | | | | [Teilnehmer→AZ→ZODIAK→CUSDEZ→ATLAS] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gruppen-Wiederholung** | **Attribut-Name** | **Attribut-Wiederholung** | **Attribut-Beschreibung** | **Feldtyp und Länge *(1)** | **Fachlicher Inhalt** | **Verwendung lt. ATLAS *(2)** | **Bemerkung und Prüfung laut ATLAS** |
| | | | | | | | EU-Bewilligungsart (an4)<br>Referenznummer der Bewilligung (an29) |
| | AZ0715 | | Bezugsnummer / LRN (BE-Anteil ZL) | 35 | Ordnungskriterium eines Lagerhalters, der am IT-Verfahren ATLAS teilnimmt.<br>Angabe nur zulässig bei Vorpapier AT-ZL. | O | Die Angabe der Bezugsnummer / LRN wird dem Teilnehmer empfohlen; diese Angabe kann dem Inhaber des Zolllagerverfahrens dazu dienen, einen Bezug zu seinem betrieblichen System herzustellen, da dieser Wert in der zugehörigen Antwortnachricht ECWINF zurückübermittelt wird.<br>Kannfeld;<br>Angabe ist nur zulässig, wenn das Feld VORPAPIERART den Wert 'AT-ZL' enthält. |
| | AZ0716 | | Zeilennummer Beendigungsanteile ZL oder AV | [3,0] | Laufende Nummer, beginnend bei 1 bis maximal 999: Zeile eines Beendigungsanteils ZL oder AV | D | |
| | AZ0717 | | Registriernummer / MRN des Zugangs (BE-Anteil ZL und BE-Anteil AV) | 35 | Registriernummer oder MRN des Zugangs zum Quellverfahren, auf den sich die Position des BE-Anteils bezieht. | D | |
| | AZ0718 | | Position des Zugangs (BE-Anteil ZL und BE-Anteil AV) | [5,0] | Position des Zugangs | D | Nummer der Position des Zugangs zum Quellverfahren, auf die sich die Position des BE-Anteils bezieht. |
| | AZ0719 | | Kennzeichen ATLAS (BE-Anteil ZL und BE-Anteil AV) | 1 | Kennzeichen ATLAS | D | Kennzeichen, ob der referenzierte Zugang im IT-Verfahren ATLAS angemeldet wurde.<br>Bedingtes Mussfeld;<br>Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld VORPAPIERART den Wert Wert 'AT-ZL' oder 'AT-AV' enthält<br>Die Angabe des Wertes 'N' ist nur zulässig, wenn als "Registriernummer / MRN des Zugangs" keine gültige ATLAS-Registriernummer/MRN angegeben wird. |
| | AZ0720 | | Warennummer (BE-Anteil ZL) | 11 | Warennummer nach dem EZT für die abzufertigende Nichtgemeinschaftsware (s. auch Merkblatt z. Einheitspapier Titel II, Abschnitt III, Erläuterungen zu Feld 33).<br>Angabe nur zulässig bei Vorpapier AT-ZL. | O | |
| | AZ0721 | | Kennzeichen Übliche Behandlung (BE-Anteil ZL) | 1 | Kennzeichen, ob die Ware einer üblichen Behandlung unterzogen wurde. | D | Die zulässigen Werte und deren Bedeutung sind der Deutschen Codeliste A1740 zu entnehmen. |

| AZ - Anmeldung zum Freien Verkehr | | | | | | | [Teilnehmer→AZ→ZODIAK→CUSDEZ→ATLAS] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gruppen-Wiederholung** | **Attribut-Name** | **Attribut-Wiederholung** | **Attribut-Beschreibung** | **Feldtyp und Länge *(1)** | **Fachlicher Inhalt** | **Verwendung lt. ATLAS *(2)** | **Bemerkung und Prüfung laut ATLAS** |
| | | | | | Angabe nur zulässig bei Vorpapier AT-ZL. | | |
| | AZ0722 | | Handelsmenge (BE-Anteil ZL) | [12,3] | Warenmenge, die aus dem Zolllager entnommen wird. In diesem Feld kann eine handelsübliche Menge angegeben werden, wenn diese von der Abgangsmenge abweicht.<br>Angabe nur zulässig bei Vorpapier AT-ZL. | O | Angabe ist nur zulässig, wenn das Feld KENNZEICHEN ÜBLICHE BEHANDLUNG (BE-ANTEIL ZL) den Wert 'J' enthält. |
| | AZ0723 | | Maßeinheit Handelsmenge (BE-Anteil ZL) | 3 | Maßeinheit der Handelsmenge<br>Angabe nur zulässig bei Vorpapier AT-ZL. | D | Die zulässigen Werte und deren Bedeutung sind der Deutschen Codeliste I0700 zu entnehmen.<br>Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld HANDELSMENGE (BE-ANTEIL ZL) einen Wert größer Null enthält. |
| | AZ0724 | | Qualifikator (Handelsmenge (BE-Anteil ZL) | 1 | Qualifikator zur Maßeinheit der Handelsmenge<br>Angabe nur zulässig bei Vorpapier AT-ZL. | O | Kannfeld |
| | AZ0725 | | Abgangsmenge (BE-Anteil ZL) | [12,3] | Warenmenge, die aus dem Zolllager entnommen wird.<br>Angabe nur zulässig bei Vorpapier AT-ZL. | D | Angabe ist für die korrekte Bestandsführung innerhalb des Zolllagerverfahrens erforderlich. |
| | AZ0726 | | Maßeinheit (Abgangsmenge) (BE-Anteil ZL) | 3 | Masseinheit Abgangsmenge<br>Angabe nur zulässig bei Vorpapier AT-ZL. | D | Die zulässigen Werte und deren Bedeutung sind der Deutschen Codeliste (Maßeinheiten und Qualifikatoren) zu entnehmen; der Inhalt des Feldes MAßEINHEIT (ABGANGSMENGE) (BE-ANTEIL ZL) muss mit dem Inhalt des Feldes MAßEINHEIT (ZUGANGSMENGE) des Zugangs übereinstimmen.<br>Bedingtes Mussfeld; die Werte 'NAR', 'NCL' und 'NPR' sind nur zulässig, wenn das Feld ABGANGSMENGE (BE-ANTEIL ZL) einen ganzzahligen Wert aufweist. |
| | AZ0727 | | Qualifikator (Abgangsmenge) (BE-Anteil ZL) | 1 | Qualifikator ME Abgangsmenge<br>Angabe nur zulässig bei Vorpapier AT-ZL. | D | Die zulässigen Werte und deren Bedeutung sind der Deutschen Codeliste (Maßeinheiten und Qualifikatoren) zu entnehmen;<br>der Inhalt des Feldes QUALIFIKATOR (ABGANGSMENGE) (BE-ANTEIL ZL) muss mit dem Inhalt des Feldes QUALIFIKATOR (ZUGANGSMENGE) des Zugangs übereinstimmen.<br>Angabe ist nur zulässig, wenn das Feld MAßEINHEIT (ABGANGSMENGE) (BE-ANTEIL ZL) einen relevanten Wert beinhaltet. |
| | AZ0728 | | Positionszusatz (BE-Anteil ZL) | 100 | Zusatzinformationen des Inhabers des Zolllagerverfahrens zu einer Position des BE-Anteils (z. B. über eine durchgeführte übliche Behandlung). | O | |

| AZ - Anmeldung zum Freien Verkehr | | | | | | | [Teilnehmer→AZ→ZODIAK→CUSDEZ→ATLAS] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gruppen-Wiederholung** | **Attribut-Name** | **Attribut-Wiederholung** | **Attribut-Beschreibung** | **Feldtyp und Länge *(1)** | **Fachlicher Inhalt** | **Verwendung lt. ATLAS *(2)** | **Bemerkung und Prüfung laut ATLAS** |
| | | | | | Angabe nur zulässig bei Vorpapier AT-ZL. | | |
| | AZ0729 | | Warenbezogene Angaben (BE-Anteil AV) | 350 | Warenbezogene Angaben zu einer Position des BE-Anteils. Hier werden z. B. Codenummer, Warenbezeichnung, Abgangsmenge angegeben.<br>Angabe nur zulässig bei Vorpapier AT-AV. | O | |
| | AZ0740 | | Kennzeichen Vereinfachter Bewilligungsantrag AV (BE-Anteil AV) | 1 | Kennzeichen, ob die Bewilligung auf der Grundlage einer Zollanmeldung beantragt und erteilt wurde | D | Bedingtes Mussfeld;<br>Die Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld „VORPAPIERART“ den Wert 'AT-AV' enthält; |
| | AZ0745 | | Deutsches üHZA (BE-Anteil AV) | 8 | Dienststellenschlüssel des für die Überwachung der aktiven Veredelung zuständigen überwachenden HZA | D | Bedingtes Mussfeld;<br>Eine Angabe ist zulässig und erforderlich, wenn das Feld "Kennzeichen Vereinfachter Bewilligungsantrag AV (BE-Anteil AV)" den Wert 'J' enthält.<br>Der Wert in den Stellen 01-02 muss dem ISO Alpha 2 Code 'DE' entsprechen.<br>Aufbau:<br>Stelle 01-02: Nationalitätskennzeichen (an2) [hier: 'DE']<br>Stelle 03-08: Dienststellennummer (n6)<br>Die hier anzugebene Dienststellennummer besteht aus zwei führenden Nullen und der vierstelligen Dienststellennummer in ATLAS.<br>Die Dienststellennummer in ATLAS ist über das Dienststellenverzeichnis der Zollverwaltung entschlüsselbar. |
| 0...30 | AZ0800 | | DV1Kostenverteilung: Kostenart | 4 | Über die Elemente dieser Wiederholungsgruppe können DV1 Kosten gemeldet werden, die dann automatisch auf die Warenpositionen verteilt werden.<br>DV1Kostenverteilung: Kostenart | - | Nur für ZODIAK-GE (via GE-BOX). An ZODIAK-Classic (via Classic-BOX) übertragene Werte werden ignoriert.<br>Die hier gemachten Angaben überschreiben die Angaben auf Warenpositionsebene.<br>Neben den Werte aus Codeliste A1070 sind zusätzlich noch folgende Angaben möglich:<br>• EUST - Kosten für EUSt für manuelle Verteilung<br>• LK - Luftfracht<br>• M - mittelbare Zahlungen<br>• R - Nettopreis (Rechnungsbetrag) |

| AZ - Anmeldung zum Freien Verkehr | | | | | | | [Teilnehmer→AZ→ZODIAK→CUSDEZ→ATLAS] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gruppen-Wiederholung** | **Attribut-Name** | **Attribut-Wiederholung** | **Attribut-Beschreibung** | **Feldtyp und Länge *(1)** | **Fachlicher Inhalt** | **Verwendung lt. ATLAS *(2)** | **Bemerkung und Prüfung laut ATLAS** |
| | AZ0805 | | DV1Kostenverteilung: Kosten | [13.2] | Kosten (DV1Kostenverteilung) | - | Nur für ZODIAK-GE (via GE-BOX). An ZODIAK-Classic (via Classic-BOX) übertragene Werte werden ignoriert.<br>Die hier gemachten Angaben überschreiben die Angaben auf Warenpositionsebene. |
| | AZ0810 | | DV1Kostenverteilung: Waehrung | 3 | Waehrung der Kosten (DV1Kostenverteilung) | - | Nur für ZODIAK-GE (via GE-BOX). An ZODIAK-Classic (via Classic-BOX) übertragene Werte werden ignoriert.<br>Die hier gemachten Angaben überschreiben die Angaben auf Warenpositionsebene. |
| | AZ0815 | | DV1Kostenverteilung: Art des Wechselkurses | 2 | Angabe der Art des Wechselkurses (DV1Kostenverteilung). Gültige Werte und ihre Bedeutung (Stand 2022, ohne Gewähr):<br>01 - Zollkurse<br>02 - IATA Kurse<br>03 - Kursvereinbarung Zoll<br>04 - Kursvereinbarung IATA | - | Nur für ZODIAK-GE (via GE-BOX). An ZODIAK-Classic (via Classic-BOX) übertragene Werte werden ignoriert.<br>Die hier gemachten Angaben überschreiben die Angaben auf Warenpositionsebene. |
| | AZ0820 | | DV1Kostenverteilung: Wechselkurs | [18.9] | Wechselkurs (DV1Kostenverteilung)<br>Eine Angabe wird nur berücksichtigt, wenn <WechselkursArt> mit einem der Werte "03" oder "04" angegeben wird. Ansonsten wird die Angabe des Währugskurses ignoriert. | - | Nur für ZODIAK-GE (via GE-BOX). An ZODIAK-Classic (via Classic-BOX) übertragene Werte werden ignoriert.<br>Die hier gemachten Angaben überschreiben die Angaben auf Warenpositionsebene. |
| | AZ0825 | | DV1Kostenverteilung: Datum zum Wechselkurs | [8] | Datum zum Wechselkurs (DV1Kostenverteilung)<br>Format JJJJMMTT<br>Eine Angabe wird nur berücksichtigt, wenn <WechselkursArt> mit einem der Werte "03" oder "04" angegeben wird. Ansonsten wird die Angabe des Währugskurses ignoriert. | - | Nur für ZODIAK-GE (via GE-BOX). An ZODIAK-Classic (via Classic-BOX) übertragene Werte werden ignoriert.<br>Die hier gemachten Angaben überschreiben die Angaben auf Warenpositionsebene. |
| | AZ0830 | | DV1Kostenverteilung: Art der Kostenverteilung | 30 | Art der Kostenverteilung (DV1Kostenverteilung)<br>Angabe, wie die Kosten auf die Warenpositionen verteilt werden sollen.<br>Gültige Werte und ihre Bedeutung (Stand 2022, Angaben ohne Gewähr):<br>NETWEIGHT - Kostenaufteilung nach Nettogewicht<br>PACKAGE - Kostenaufteilung nach Anzahl Packstücke<br>REMAININGAMOUNT - Aufteilung auf 1. Position, | - | Nur für ZODIAK-GE (via GE-BOX). An ZODIAK-Classic (via Classic-BOX) übertragene Werte werden ignoriert.<br>Die hier gemachten Angaben überschreiben die Angaben auf Warenpositionsebene. |

| AZ - Anmeldung zum Freien Verkehr | | | | | | | [Teilnehmer→AZ→ZODIAK→CUSDEZ→ATLAS] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gruppen-Wiederholung** | **Attribut-Name** | **Attribut-Wiederholung** | **Attribut-Beschreibung** | **Feldtyp und Länge *(1)** | **Fachlicher Inhalt** | **Verwendung lt. ATLAS *(2)** | **Bemerkung und Prüfung laut ATLAS** |
| | | | | | Rest Mindestbetrag<br>PRICE - Kostenaufteilung nach Artikelpreis<br>POSITION - Kostenaufteilung nach Anzahl Positionen<br>GROSSWEIGHT - Kostenaufteilung nach Bruttogewicht<br>NET_PRICE - Kostenaufteilung nach Nettopreis<br>COPY - Kopieren in alle existierenden Positionen<br>INSURANCE_CALCULATION - Versicherung - Ermittlung auf allen Positionen<br>VOLUME - Kostenaufteilung nach Volumen | | |
| | AZ0835 | | DV1Kostenverteilung: Minimalbetrag | [13.2] | Minimalbetrag (DV1Kostenverteilung) | - | Nur für ZODIAK-GE (via GE-BOX). An ZODIAK-Classic (via Classic-BOX) übertragene Werte werden ignoriert.<br>Die hier gemachten Angaben überschreiben die Angaben auf Warenpositionsebene. |
| | AZ0840 | | DV1Kostenverteilung: Rabatt % | [7.5] | Rabatt % (DV1Kostenverteilung) | - | Nur für ZODIAK-GE (via GE-BOX). An ZODIAK-Classic (via Classic-BOX) übertragene Werte werden ignoriert.<br>Die hier gemachten Angaben überschreiben die Angaben auf Warenpositionsebene. |
| | AZ0845 | | DV1Kostenverteilung: Skonto % | [7.5] | Skonto % (DV1Kostenverteilung) | - | Nur für ZODIAK-GE (via GE-BOX). An ZODIAK-Classic (via Classic-BOX) übertragene Werte werden ignoriert.<br>Die hier gemachten Angaben überschreiben die Angaben auf Warenpositionsebene. |
| | AZ0850 | | DV1Kostenverteilung: Bemerkungen | 30 | Bemerkungen (DV1Kostenverteilung) | - | Nur für ZODIAK-GE (via GE-BOX). An ZODIAK-Classic (via Classic-BOX) übertragene Werte werden ignoriert.<br>Die hier gemachten Angaben überschreiben die Angaben auf Warenpositionsebene. |
| | AZ0855 | | DV1Kostenverteilung: Versicherung berechnen | 1 | Versicherung berechnen (DV1Kostenverteilung) | - | Nur für ZODIAK-GE (via GE-BOX). An ZODIAK-Classic (via Classic-BOX) übertragene Werte werden ignoriert. |
| | AZ0860 | | DV1Kostenverteilung: Prozentualer Anteil | [8,5] | Prozentualer Anteil (DV1Kostenverteilung) | - | Nur für ZODIAK-GE (via GE-BOX). An ZODIAK-Classic (via Classic-BOX) übertragene Werte werden ignoriert. |
| | AZ0865 | | DV1Kostenverteilung: Imaginärer Profit | [13,2] | Imaginärer Profit (DV1Kostenverteilung) | - | Nur für ZODIAK-GE (via GE-BOX). An ZODIAK-Classic (via Classic-BOX) übertragene Werte werden ignoriert. |

| AZ - Anmeldung zum Freien Verkehr | | | | | | | [Teilnehmer→AZ→ZODIAK→CUSDEZ→ATLAS] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gruppen-Wiederholung** | **Attribut-Name** | **Attribut-Wiederholung** | **Attribut-Beschreibung** | **Feldtyp und Länge *(1)** | **Fachlicher Inhalt** | **Verwendung lt. ATLAS *(2)** | **Bemerkung und Prüfung laut ATLAS** |
| | AZ0870 | | DV1Kostenverteilung: Andere Zahlung | [13,2] | Andere Zahlung (DV1Kostenverteilung) | - | Nur für ZODIAK-GE (via GE-BOX). An ZODIAK-Classic (via Classic-BOX) übertragene Werte werden ignoriert. |
| | AZ0875 | | DV1Kostenverteilung: Summe Rechnung manuell | [13,2] | Summe Rechnung manuell (DV1Kostenverteilung) | - | Nur für ZODIAK-GE (via GE-BOX). An ZODIAK-Classic (via Classic-BOX) übertragene Werte werden ignoriert. |
| | AZ0880 | | DV1Kostenverteilung: Summe Fracht manuell | [13,2] | Summe Fracht manuell (DV1Kostenverteilung) | - | Nur für ZODIAK-GE (via GE-BOX). An ZODIAK-Classic (via Classic-BOX) übertragene Werte werden ignoriert. |
| 0..99 | AZ0900 | | Zusätzliche steuerliche Verweise (Kennnummer) | 20 | Angaben zu zusätzlichen steuerlichen Verweisen wie z.B. die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Einführers, des Fiskalvertreters oder des Erwerbers | D | Aufbau-Variante 1 - Deutsche Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:<br>Stelle 01 - 03: Funktionscode 'FR1' oder 'FR3' (an3) [Codeliste A1325]<br>Stelle 04 - 05: 'DE' (an2) [Codeliste A1835]<br>Stelle 06 - 14: Ziffern (n9)<br><br>Aufbau-Variante 2 - Ausländische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:<br>Stelle 01 - 03: Funktionscode 'FR2' (an3) [Codeliste A1325]<br>Stelle 04 - 05: Ländercode (ohne 'DE') (an2) [Codeliste A1835]<br>Stelle 06 - 17: Zeichenkette (an..12)<br><br>Aufbau-Variante 3 - IOSS-IDNr.:<br>Stelle 01 - 03: Funktionscode 'FR5' (an3) [Codeliste A1325]<br>Stelle 04 - 05: 'IM' (a2)<br>Stelle 06 - 15: Zeichenkette (an10)<br><br>Dies gilt für die beantragtem Verfahren 42 bzw. 63.<br><br>Wenn die Umsatzsteuer-ID gefüllt ist, wird das Feld zusätzliche steuerliche Verweise (Kennnummer) mit dem übertragenen Wert, ergänzt mit dem Prefix FRx, gefüllt.<br>Einführer = FR1<br>Erwerber = FR2<br>Fiskalvertreter = FR3 |

| AZ - Anmeldung zum Freien Verkehr | | | | | | | [Teilnehmer→AZ→ZODIAK→CUSDEZ→ATLAS] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gruppen-Wiederholung** | **Attribut-Name** | **Attribut-Wiederholung** | **Attribut-Beschreibung** | **Feldtyp und Länge *(1)** | **Fachlicher Inhalt** | **Verwendung lt. ATLAS *(2)** | **Bemerkung und Prüfung laut ATLAS** |
| | AZ0910 | | Steuerbeteiligter (TIN) | 17 | EORI-Nummer, unter welcher Name und Anschrift des Steuerbeteiligten gespeichert sind | D | Sofern eine EORI-Nummer vorhanden ist, ist diese anzugeben. |
| | AZ0920 | | Steuerbeteiligter (Name) | 70 | Name/Firmenbezeichnung des Steuerbeteiligten | D | Eine Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld "Zusätzliche steuerliche Verweise (Kennnummer)" einen Wert nach Aufbau-Variante 1 oder Aufbau-Variante 2 und das Feld "Steuerbeteiligter (TIN)" keinen Wert enthält. |
| | AZ0930 | | Steuerbeteiligter (Straße und Hausnummer) | 70 | Straße und Hausnummer zur Hausanschrift des Steuerbeteiligten | D | Eine Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld "Steuerbeteiligter (Name)" einen Wert enthält. |
| | AZ0940 | | Steuerbeteiligter (Land) | 3 | Länderkennzeichen der Nationalität (Staatszugehörigkeit) zur Adresse des Steuerbeteiligten | D | Eine Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld "Steuerbeteiligter (Name)" einen Wert enthält. |
| | AZ0950 | | Steuerbeteiligter (Postleitzahl) | 9 | Postleitzahl zur Hausanschrift des Steuerbeteiligten | D | Eine Angabe ist erforderlich, wenn das Feld "Steuerbeteiligter (Straße und Hausnummer)" einen Wert enthält und das Feld "Steuerbeteiligter (Land)" den Wert 'DE' beinhaltet; in diesen Fällen muss das Feld einen 5-stelligen (n5) Zahlenwert enthalten.<br>Eine Angabe ist nicht zulässig, wenn das Feld "Steuerbeteiligter (Straße und Hausnummer)" keinen Wert enthält. |
| | AZ0960 | | Steuerbeteiligter (Ort) | 35 | Ortsangabe zur Hausanschrift des Steuerbeteiligten | D | Eine Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld "Steuerbeteiligter (Straße und Hausnummer)" einen Wert enthält. |
| | AZ0970 | | Steuerbeteiligter (Ortsteil) | 35 | Ortsteil zur Hausanschrift des Steuerbeteiligten | O | Eine Angabe ist nur zulässig, wenn das Feld "Steuerbeteiligter (Straße und Hausnummer)" einen Wert enthält. |
| | AZ1006 | | Positionsnummer | [5,0] | Laufende Nummer, beginnend bei 1 bis maximal 99: Warenpositionen | M | Es können bis zu 99 Warenpositionen übermittelt werden. Es folgen nun die Felder der Warenposition. Die Werte der folgenden Felder sind/werden der in diesem Feld angegebenen Positionsnummer zugeordnet. Die Übermittlung der nächsten Warenposition beginnt dann wieder mit diesem Feld unter Angabe der nächsten Positionsnummer, gefolgt von den Feldern und Werten der nächsten Warenposition. |
| | AZ1012 | | Artikelnummer | 35 | Artikelnummer wird nicht an ATLAS übermittelt. | - | Die Artikelnummer (Artikelcode) dient zum Laden von Daten aus dem Artikelstamm (zum Beispiel Warenbeschreibungen und Tarifnummer, ggf. auch Unterlagen und Zusatzcodes). |
| | AZ1013 | 0..10 | Zusatzcode | 4 | Zusatzcode zu einer Warennummer nach dem EZT | D | Eine Angabe ist erforderlich, wenn zur angemeldeten Warennummer gemäß TARIC ein Zusatzcode anzugeben ist.<br>Bei Mehrfachübermittlung der Angaben zu Zusatzcodes darf sich der Inhalt des Feldes "Zusatzcode" nicht wiederholen. |

| AZ - Anmeldung zum Freien Verkehr | | | | | | | [Teilnehmer→AZ→ZODIAK→CUSDEZ→ATLAS] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gruppen-Wiederholung** | **Attribut-Name** | **Attribut-Wiederholung** | **Attribut-Beschreibung** | **Feldtyp und Länge *(1)** | **Fachlicher Inhalt** | **Verwendung lt. ATLAS *(2)** | **Bemerkung und Prüfung laut ATLAS** |
| | AZ1014 | | Warennummer | 11 | Warennummer nach dem EZT für die abzufertigende Nichtgemeinschaftsware | M | |
| | *AZ1015* | | *[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt. Ohne Funktion]* | | | | *(Nicht mehr verwendet: "Zusatzcode1")* |
| | *AZ1016* | | *[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt. Ohne Funktion]* | | | | *(Nicht mehr verwendet: "Zusatzcode2")* |
| | AZ1017 | | Warenbezeichnung | 240 | Übliche Handelsbezeichnung der Ware, die so genau sein muss, dass die sofortige und eindeutige Identifizierung und die Einreihung der Ware in den Zolltarif möglich ist, einschl. der Angaben für evtl. VSt-Berechnungen und der von der Bundesanstalt für Landwirtschaft unf Ernährung geforderten Zusatzangaben. | M | Bei der Einfuhr von Steinkohle sind folgende Angaben notwendig:<br>- Liefervertragsdauer<br>- Unterer Heizwert<br>- Endverbraucher<br>Angabe mindestens eines Zeichens ungleich Space erforderlich. |
| | AZ1018 | | Verfahrenscode - vorangegangenes Verfahren | 2 | Angabe des zweiten Unterfeldes des Verfahrens: vorangegangenes Verfahren. Zusammen mit AZ0124 ergibt sicht dann je Position der gesamte Verfahrenscode. | M | |
| | AZ1019 | | Kennzeichen Abgabensteuerung | 2 | Schlüssel für die ergänzende Beschreibung des Verfahrens | D | Die Angabe ist erforderlich, wenn Zusätze zur Anmeldung übermittelt werden sollen.<br>Die Schlüssel sind der Deutschen Codeliste A1345 zu entnehmen. |
| | AZ1020 | 0..99 | EU-Code | 3 | Angabe eines Gemeinschaftsverfahrens | O | Die zulässigen Werte und deren Bedeutung sowie die möglichen Kombinationen mit dem Feld VERFAHRENSCODE sind im Internet unter www. zoll. de im ATLAS-Downloadbereich veröffentlicht.<br>Kannfeld |
| | AZ1021 | | Ursprungsland-Position- | 2 | Länderkennzeichen des Ursprungslandes, wenn die Waren zu einer Anmeldung aus verschiedenen Ursprungsländern stammen. | D | Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld URSPRUNGSLAND –ANMELDUNG- keinen relevanten Wert beinhaltet.<br>Zulässige Angabe: Die in der Deutschen Codeliste (Länderliste) 4 aufgeführten Schlüssel. Werte „QU“, „QV“, „QW“, „QX“, „QY“ und „QZ“ unzulässig. |
| | AZ1022 | | Präferenursprungsland | 4 | Länderkennzeichen des Präferenzursprungslandes oder des geographischen Gebiets, das im Ursprungsnachweis genannt ist | D | Bei Beantragung einer Begünstigung größer oder gleich „200“ Pflichtfeld. Wird automatisch aus "Urspungsland" gefüllt, wenn nicht angegebe. Wird automatisch gelöscht, wenn die beantragte Begünstigung kleiner "200".<br>Codeliste: I0300 |
| | AZ1023 | | Rohmasse-Position | [10,1] | Rohmasse der zu der Position gehörenden Ware in kg | D | Angabe eines Wertes größer Null ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld ROHMASSE-GESAMT keinen Wert beinhaltet. |

| AZ - Anmeldung zum Freien Verkehr | | | | | | | [Teilnehmer→AZ→ZODIAK→CUSDEZ→ATLAS] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gruppen-Wiederholung** | **Attribut-Name** | **Attribut-Wiederholung** | **Attribut-Beschreibung** | **Feldtyp und Länge *(1)** | **Fachlicher Inhalt** | **Verwendung lt. ATLAS *(2)** | **Bemerkung und Prüfung laut ATLAS** |
| | | | | | | | Wird eine Angabe gemacht, so muss der angegebene Wert gleich oder größer sein als der Wert im Feld EIGENMASSE. |
| | AZ1024 | | Eigenmasse | [10,1] | Eigenmasse der zu der Position gehörenden Ware in kg | M | Bei AÜV- und ATÜV-Waren ist mindestens 1 kg anzumelden. |
| | AZ1026 | | AH-Stat. Menge | [12,3] | Warenmenge in einer besonderen statistischen Maßeinheit, wenn im EZT bei der verwendeten Warennummer eine solche angegeben ist | D | Angabe ist erforderlich, wenn im EZT bei der angegebenen Warenbezeichnung eine besondere Maßeinheit der AHStat vorgesehen ist. |
| | AZ1027 | | AH-Stat. Maßeinheit | 3 | Schlüssel für die Maßeinheit der AHStat-Menge | D | Die zulässigen Werte und deren Bedeutung sind der Deutschen Codeliste I0700 zu entnehmen.<br>Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld AH-STAT.MENGE einen Wert größer Null beinhaltet;<br>Die Werte „NAR“, „NCL“ und „NPR“ sind nur zulässig, wenn das Feld AH-STAT.MENGE einen ganzzahligen Wert aufweist. |
| | AZ1028 | | Kosten für EUSt | [11,2] | Kosten gemäß dem Feld WKZ bis zum ersten Bestimmungsort im Gemeinschaftsgebiet | D | Die Angabe ist erforderlich, wenn derartige Kosten entstanden sind.<br>Bedingtes Mussfeld |
| | AZ1029 | | AH-Stat. Wert | [9,0] | Statistischer Wert (Grenzübergangswert) gemäß Währungskennzeichen | D | Der Zollwert ist grds. auf volle Euro nach unten abzurunden und, falls keine Beförderungskosten vorliegen, als statistischer Wert anzumelden;<br>liegt der Zollwert unter einem Euro, so ist als statistischer Wert der Wert "1" anzumelden;<br>Bei passiver Veredelung ist der statistische Wert jedoch wie im Merkblatt zum Einheitspapier Titel II, Abschnitt III, Erläuterungen zu Feld 46 beschrieben, anzugeben.<br>Angabe ist erforderlich, wenn das Feld STATISTIKSTATUS einen Wert >= "4" beinhaltet. |
| | AZ1030 | | Packstücke-Anzahl | [5,0] | Zahl der Packstücke für die betreffende Position der Anmeldung | D | Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld PACKSTÜCKE-ART einen Wert größer "01" beinhaltet. |
| | AZ1031 | | Art der Packstücke | 2 | Schlüssel für die Art der verwendeten Packstücke oder Behältnisse für die betreffende Position der Anmeldung | D | Werden bei einer nachfolgenden Position keine Angaben zu Packstücken angemeldet, so sind die bei dieser Position angemeldeten Waren in den Packstücken der vorangegangenen Position enthalten;<br>Die zulässigen Werte und deren Bedeutung sind der Deutschen Codeliste A1160 zu entnehmen.<br>Angabe ist erforderlich, wenn das Feld POSITIONSNUMMER den |

| AZ - Anmeldung zum Freien Verkehr | | | | | | | [Teilnehmer→AZ→ZODIAK→CUSDEZ→ATLAS] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gruppen-Wiederholung** | **Attribut-Name** | **Attribut-Wiederholung** | **Attribut-Beschreibung** | **Feldtyp und Länge *(1)** | **Fachlicher Inhalt** | **Verwendung lt. ATLAS *(2)** | **Bemerkung und Prüfung laut ATLAS** |
| | | | | | | | Wert "01" beinhaltet;<br>Angabe ist nicht erforderlich, wenn das Feld POSITIONSNUMMER den Wert "02" oder größer beinhaltet. |
| | AZ1032 | | Packstücke-Zeichen und Nummern | 70 | Kennzeichnung (Zeichen oder Nummern ggf. auch Art) der verwendeten Packstücke oder Behältnisse für die betreffende Position der Anmeldung | D | Angabe ist erforderlich, wenn das Feld PACKSTÜCKE-ART den Wert "99" beinhaltet; in diesem Fall ist hier Art und Zeichen/Nummern der verwendeten Packstücke anzugeben;<br>Angabe ist nicht zulässig, wenn das Feld PACKSTÜCKE-ART keinen relevanten Wert oder den Wert "01" enthält. |
| | *AZ1033* | | *[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt. Ohne Funktion]* | | | | *(Nicht mehr verwendet: „Warenmenge (Zoll)“)* |
| | *AZ1034* | | *[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt. Ohne Funktion]* | | | | *(Nicht mehr verwendet: „Maßeinheit (Warenmenge Zoll)“)* |
| | AZ1035 | | Zeilen-Nummer Warenmenge Zoll | [5,0] | Laufende Nummer, beginnend bei 1 bis maximal 5: Warenmenge Zoll<br>(die zusammengehörigen Attribute sind mit einem durchgängigen, grünen Balken in der Spalte Gruppenwiederholung gekennzeichnet | D | |
| | AZ1036 | | Warenmenge (Zoll) | [12,3] | Warenmenge, die ggf. der Abgabenberechnung bei spezifischen Abgabensätzen zugrunde gelegt werden soll oder die eingetragen werden muss, wenn die Abfertigung nach dem "Vereinfachten Verfahren zur Ermittlung des Zollwertes bestimmter verderblicher Waren" beantragt wurde. | D | Angabe ist auch erforderlich, wenn ein spezifischer Zollsatz angewendet wird.<br>Angabe ist erforderlich, wenn im Feld ZUSATZVERFAHREN der Wert "80" übermittelt wird;<br>Angabe ist erforderlich, wenn das Feld ZUSATZVERFAHREN einen der Werte "86", "87" oder "88" enthält. |
| | AZ1037 | | Maßeinheit (Warenmenge Zoll) | 3 | Maßeinheit der Menge | D | Die zulässigen Werte und deren Bedeutung sind der Codeliste I0700 zu entnehmen.<br>Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld WARENMENGE (ZOLL) einen Wert > 0 beinhaltet;<br>die Werte "NAR", "NCL" und "NPR" sind nur zulässig, wenn das Feld WARENMENGE (ZOLL) einen ganzzahligen Wert aufweist. |
| | AZ1038 | | Qualifikator (Warenmenge Zoll) | 1 | Qualifikator zur Maßeinheit (Warenmenge Zoll) | O | Die zulässigen Werte und deren Bedeutung sind der Codeliste I0700 zu entnehmen.<br>Angabe ist nur zulässig, wenn das Feld MAßEINHEIT (WARENMENGE ZOLL) einen relevanten Wert beinhaltet. |

| AZ - Anmeldung zum Freien Verkehr | | | | | | | [Teilnehmer→AZ→ZODIAK→CUSDEZ→ATLAS] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gruppen-Wiederholung** | **Attribut-Name** | **Attribut-Wiederholung** | **Attribut-Beschreibung** | **Feldtyp und Länge *(1)** | **Fachlicher Inhalt** | **Verwendung lt. ATLAS *(2)** | **Bemerkung und Prüfung laut ATLAS** |
| | AZ1039 | | Beantragte Begünstigung | 3 | Schlüssel für die Art der beantragten Begünstigung | D | Die zulässigen Werte und deren Bedeutung sind der Deutschen Codeliste A1200 zu entnehmen.<br>Angabe ist nicht zulässig, wenn das Feld VERFAHRENSCODE einen der Werte "49000" oder "49780" enthält. |
| | AZ1040 | 0...2 | Kontingentnummer | 4 | Schlüssel des Kontingents gem. EZT | O | Die Angabe ist erforderlich, wenn der in Attribut AZ1039 (Beantragte Begünstigung) gemeldete Wert an der zweiten Stelle den Wert '2' enthält.<br>Es ist nicht zulässig, mehrfach die gleiche Kontingentnummer anzugeben.<br>Die Anmeldung einer Kontingentnummer setzt voraus, dass dieses Kontingent bei der angemeldeten Codenummer zeitlich gültig ist. |
| | AZ1041 | | Positionszusatz | 100 | Zusätze, die sich auf die beantragte Abfertigung beziehen (positionsbezogen) | O | |
| | AZ1042 | | AH-Stat. Qualifikator | 1 | Qualifikator zur AH-Stat. Maßeinheit | O | Die zulässigen Werte und deren Bedeutung sind der Deutschen Codeliste I0700 zu entnehmen.<br>Angabe ist nur zulässig, wenn das Feld AH-Stat.MaßEINHEIT einen relevanten Wert beinhaltet. |
| | *AZ1043* | | *[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt. Ohne Funktion]* | | | | *(Nicht mehr verwendet: „Qualifikator (Warenmenge Zoll)“)* |
| | AZ1045 | | Kennzeichen AH-Stat. Wert manuell | 1 | Dialogfeld; Kennzeichen, ob statistischer Wert manuell ermittelt wurde. | O | Eingabe "J" ermöglicht manuelle Eingabe im Dialog, automatische Berechnung wird damit inaktiviert.<br>Berechnungen werden nur im DIALOG durchgeführt. |
| | AZ1060 | | Artikelpreis | [11,2] | Rechnungspreis der zu dieser Position angemeldeten Waren. Angegeben in der selben Währung wie der Rechungspreis auf Kopfebene. | M | |
| | AZ1070 | | Ort des Verbringens (D.V.1) | 35 | Ort des Verbringens in das Zollgebiet der Gemeinschaft | D | Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld KENNZEICHEN D.V.1 den Wert "1" beinhaltet;<br>Angabe ist unzulässig, wenn das Feld ZUSATZVERFAHREN den Wert "80" enthält. |
| | AZ1080 | | Abgangsflughafen (D.V.1) | 3 | Code (IATA-Schlüssel) für den Abgangsflughafen im Luftverkehr | D | Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld KENNZEICHEN D.V.1 den Wert "1" beinhaltet und das Feld VERKEHRSZWEIG AN DER GRENZE den Wert "4" beinhaltet;<br>Angabe ist unzulässig, wenn das Feld ZUSATZVERFAHREN den Wert "80" enthält. |

| AZ - Anmeldung zum Freien Verkehr | | | | | | | [Teilnehmer→AZ→ZODIAK→CUSDEZ→ATLAS] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gruppen-Wiederholung** | **Attribut-Name** | **Attribut-Wiederholung** | **Attribut-Beschreibung** | **Feldtyp und Länge *(1)** | **Fachlicher Inhalt** | **Verwendung lt. ATLAS *(2)** | **Bemerkung und Prüfung laut ATLAS** |
| | *AZ1111* | | *[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt. Ohne Funktion]* | | | | *(Nicht mehr verwendet: "Warenmenge (Agrarzoll)")* |
| | *AZ1112* | | *[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt. Ohne Funktion]* | | | | *(Nicht mehr verwendet: "Maßeinheit (Warenmenge Agrarzoll)")* |
| | AZ1117 | | Bedingung | 1 | Schlüssel zur Kennzeichnung, dass eine besondere Bedingung eingehalten wurde, die an die Anwendung eines besonderen Abgabensatzes geknüpft ist (z. B. Ware wurde unmittelbar in die Gemeinschaft befördert) | D | Die Angabe ist erforderlich, wenn an die Anwendung eines Abgabensatzes eine besondere Bedingung geknüpft ist;<br>Die zulässigen Werte und deren Bedeutung sind der Deutschen Codeliste A1210 zu entnehmen. |
| | AZ1118 | | Veredelungsentgelt/Wertsteigerung | [11,2] | Veredelungsentgelt /Wertsteigerung gemäß Währungskennzeichen als Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Einfuhrumsatzsteuer bei der Überführung von Waren in den freien Verkehr nach passiver Veredelung (§11 UstG) | O | Die Angabe ist zulässig bei der Überführung von Waren in den freien Verkehr nach passiver Veredelung (§11 UstG).<br>Wert „0“ ist zulässig. |
| | *AZ1129* | | *[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt. Ohne Funktion]* | | | | *(Nicht mehr verwendet: "Qualifikator (Warenmenge Agrarzoll)")* |
| | AZ1130 | | Tabaksteuerzeichen-Nummer | 5 | Nummer, welche sich als Entwertungsvermerk auf dem Steuerzeichen für Tabakwaren befindet | D | Die Angabe ist erforderlich, wenn bei der Abfertigung von Tabakwaren zum freien Verkehr die Tabaksteuer durch die Verwendung von Steuerzeichen entrichtet wird.<br>Bedingtes Mussfeld; Angabe ist nur zulässig, wenn das Feld VERBRAUCHSTEUER (CODE) einen der Werte ‘1005‘, ‘1010‘, 1020‘, ‘1040‘ oder ‘1045‘enthält. |
| | AZ1307 | | Zeilen-Nummer Gehaltsangaben | [5,0] | Laufende Nummer, beginnend bei 1 bis maximal 3: Gehaltsangaben<br>(die zusammengehörigen Attribute sind mit einem durchgängigen, grünen Balken in der Spalte Gruppenwiederholung gekennzeichnet) | D | |
| | AZ1311 | | Gehaltsangaben/Art | 2 | Verschlüsselung der Gehaltsart für die Berechnung von Abgaben nach dem Gehalt an bestimmten Stoffen in der Ware | O | Bei Mehrfachangabe der Gehaltsarten darf sich der Inhalt des Feldes GEHALTSANGABEN/ART nicht wiederholen;<br>Die zulässigen Werte sind der Deutschen Codeliste A1330 zu entnehmen.<br>Angabe ist nur zulässig, wenn das Feld WARENMENGE (ZOLL) einen Wert > 0 enthält. |
| | AZ1312 | | Gehaltsangaben (Grad/Prozent) | [5,2] | Prozentangabe zu der Gehaltsart, bezogen auf die für die Abgabenberechnung jeweils maßgebende Menge Zoll oder Agrarzoll | D | Zulässige Angabe: 0,01 - 100,00<br>Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld GEHALTSANGABEN/ART einen Wert enthält. |

| AZ - Anmeldung zum Freien Verkehr | | | | | | | [Teilnehmer→AZ→ZODIAK→CUSDEZ→ATLAS] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gruppen-Wiederholung** | **Attribut-Name** | **Attribut-Wiederholung** | **Attribut-Beschreibung** | **Feldtyp und Länge *(1)** | **Fachlicher Inhalt** | **Verwendung lt. ATLAS *(2)** | **Bemerkung und Prüfung laut ATLAS** |
| | AZ1407 | | Zeilen-Nummer Begünstigungsmenge | [5,0] | Laufende Nummer, wobei hier nur die "1" zugelassen ist: Begünstigungsmengen<br>(die zusammengehörigen Attribute sind mit einem durchgängigen, grünen Balken in der Spalte Gruppenwiederholung gekennzeichnet) | D | |
| | AZ1413 | | Begünstigungsmenge | [9] | Menge, für die ein Kontingent angemeldet werden soll | D | Angabe ist erforderlich, wenn eine meldepflichtige Kontingentsware angemeldet wird.<br>Zulässige Werte: ganze Zahlen > 0 |
| | AZ1414 | | Maßeinheit (Begünstigungsmenge) | 3 | Schlüssel für die Maßeinheit zur Begünstigungsmenge | D | Die zulässigen Werte und deren Bedeutung sind der Deutschen Codeliste I0700 zu entnehmen.<br>Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld BEGÜNSTIGUNGSMENGE einen relevanten Wert enthält;<br>die Werte "NAR", "NCL" und "NPR" sind nur zulässig, wenn das Feld BEGÜNSTIGUNGSMENGE einen ganzzahligen Wert aufweist. |
| | AZ1415 | | Qualifikator (Begünstigungsmenge) | 1 | Qualifikator zur Maßeinheit (Begünstigungsmenge) | O | Die zulässigen Werte und deren Bedeutung sind der Deutschen Codeliste I0700 zu entnehmen.<br>Angabe ist nur zulässig, wenn das Feld (MAßEINHEIT (BEGÜNSTIGUNGSMENGE) einen relevanten Wert enthält. |
| | AZ1507 | | Zeilen-Nummer Verbrauchssteuerdaten | [5,0] | Laufende Nummer, beginnend bei 1 bis maximal 3: Verbrauchssteuerdaten<br>(die zusammengehörigen Attribute sind mit einem durchgängigen, grünen Balken in der Spalte Gruppenwiederholung gekennzeichnet) | D | |
| | AZ1511 | | Verbrauchsteuer (Code) | 4 | Verbrauchssteuercode gem. des EZT zur Berechnung der Verbrauchsteuern | D | Die zulässigen Werte und deren Bedeutung sind dem EZT zu entnehmen.<br>Bei Mehrfachübermittlung der Verbrauchsteuerangaben darf sich der Inhalt des Feldes VERBRAUCHSTEUER (CODE) nicht wiederholen. |
| | AZ1512 | | Verbrauchsteuer (Menge) | [12,3] | Steuerpflichtige Menge zu dem jeweiligen Verbrauchsteuercode, die der Verbrauchsteuerberechnung zugrunde gelegt werden soll | D | Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld VERBRAUCHSTEUER (CODE) einen Wert größer Null enthält. |
| | AZ1513 | | Maßeinheit (Verbrauchsteuer) | 3 | Schlüssel für die Maßeinheit zur Verbrauchsteuermenge | D | Die zulässigen Werte und deren Bedeutung sind der Deutschen Codeliste I0700 zu entnehmen.<br>Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld |

| AZ - Anmeldung zum Freien Verkehr | | | | | | | [Teilnehmer→AZ→ZODIAK→CUSDEZ→ATLAS] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gruppen-Wiederholung** | **Attribut-Name** | **Attribut-Wiederholung** | **Attribut-Beschreibung** | **Feldtyp und Länge *(1)** | **Fachlicher Inhalt** | **Verwendung lt. ATLAS *(2)** | **Bemerkung und Prüfung laut ATLAS** |
| | | | | | | | VERBRAUCHSTEUER (MENGE) einen Wert größer Null enthält. |
| | AZ1514 | | Grad/Prozent (Verbrauchsteuer) | [5,2] | Gehaltsangabe in Prozent, bezogen auf die für die Verbrauchsteuerberechnung maßgebende steuerpflichtige Menge | D | Zulässige Angabe: 0,01 - 100,00<br>Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn Felder MAßEINHEIT und QUALIFIKATOR eine der folgenden Kombinationen enthalten: "ASV X", "HLT 6", "HLT 8", "DTN Z", "KGM T", "KGM P". |
| | AZ1515 | | Verbrauchsteuerwert | [11,2] | Wert gemäß Währungskennzeichen, der der Verbrauchsteuerberechnung zugrunde gelegt werden soll; z. Zt. nur Gesamtkleinverkaufspreis (Menge x Kleinverkaufspreis) bei Tabakwaren | D | Angabe größer Null nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld VERBRAUCHSTEUER (CODE) einen der Werte "1005", "1010", "1020", "1040" oder "1045" enthält. |
| | AZ1516 | | Qualifikator (Verbrauchsteuer) | 1 | Qualifikator zur Maßeinheit (Verbrauchsteuer) | O | Die zulässigen Werte und deren Bedeutung sind der Deutschen Codeliste I0700 zu entnehmen.<br>Angabe ist nur zulässig, wenn das Feld VERBRAUCHSTEUER (MAßEINHEIT) einen Wert größer Null enthält. |
| | *AZ1607* | | *[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt. Ohne Funktion]* | | | *D* | *(Nicht mehr verwendet: " Zeilen-Nummer Minderung nach passiver Veredelung "* |
| | *AZ1611* | | *[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt. Ohne Funktion]* | | | *D* | *(Nicht mehr verwendet: " Mindernde Abgabengruppe"* |
| | *AZ1612* | | *[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt. Ohne Funktion]* | | | *D* | *(Nicht mehr verwendet: " Minderungbetrag"* |
| | AZ1657 | | Zeilen-Nummer Sonderfalldaten | [5,0] | Laufende Nummer, beginnend bei 1 bis maximal 9: Sonderfalldaten<br>(die zusammengehörigen Attribute sind mit einem durchgängigen, grünen Balken in der Spalte Gruppenwiederholung gekennzeichnet) | D | |
| | AZ1661 | | Sonderabgabengruppe (Sonderfalleingabe) | 2 | Schlüssel für die Abgabengruppe, für die der tarifliche Abgabensatz verändert werden soll. | D | Die Angabe ist nur zulässig, wenn das Feld "EU-Code" keinen relevanten Wert enthält.<br>Die Angabe eines Wertes '01' bis '11' ist erforderlich, wenn das Feld "EU-Code" keinen relevanten Wert und das Feld "Verfahrenscode" einen der Werte '4054' oder '4254' enthält.<br>Es ist nicht zulässig, mehrfach die gleiche "Sonderabgabengruppe (Sonderfalleingabe)" und "Anwendungsart" anzumelden.<br>Es ist nicht zulässig, Sonderfallangaben und Minderungsangaben gleichzeitig anzumelden.<br>Die zulässigen Werte und deren Bedeutung sind der Deutschen Codeliste A1010 zu entnehmen. |

| AZ - Anmeldung zum Freien Verkehr | | | | | | | [Teilnehmer→AZ→ZODIAK→CUSDEZ→ATLAS] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gruppen-Wiederholung** | **Attribut-Name** | **Attribut-Wiederholung** | **Attribut-Beschreibung** | **Feldtyp und Länge *(1)** | **Fachlicher Inhalt** | **Verwendung lt. ATLAS *(2)** | **Bemerkung und Prüfung laut ATLAS** |
| | AZ1662 | | Anwendungsart | 2 | Schlüssel für die Art und Weise, in der der tarifliche Abgabensatz zu verändern ist. | D | Eine Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld "Sonderabgabengruppe (Sonderfalleingabe)" einen Wert enthält.<br>Die Angabe '06' ist nur zulässig, wenn das zweite Unterfeld des Feldes "Verfahrenscode" (vorangegangenes Verfahren) einen der Werte '31', '51' oder '54' und das Feld "Sonderabgabengruppe (Sonderfalleingabe)" einen der Werte '01' bis '11' enthält.<br>Die Angabe '07' ist nur zulässig, wenn das zweite Unterfeld des Feldes "Verfahrenscode" (vorangegangenes Verfahren) einen der Werte '51' oder '54' und das Feld "Sonderabgabengruppe (Sonderfalleingabe)" einen der Werte '01' bis '11' enthält.<br>Die Angabe '06' oder '07' ist erforderlich, wenn das Feld "Verfahrenscode" einen der Werte '4054' oder '4254' und das Feld "Sonderabgabengruppe (Sonderfalleingabe)" einen der Werte '01' bis '11' enthält.<br>Die zulässigen Werte und deren Bedeutung sind der Deutschen Codeliste A1060 zu entnehmen. |
| | AZ1663 | | Satz, Betrag oder Faktor | [12,5] | Satz, Betrag oder Faktor, mit dem der tarifliche Abgabensatz verändert werden soll. | D | Eine Angabe ist erforderlich, wenn das Feld "Sonderabgabengruppe (Sonderfalleingabe)" einen Wert enthält und das Feld "Anwendungsart" einen der Werte '01' bis '07' enthält.<br>Eine Angabe ist nicht zulässig, wenn das Feld "Anwendungsart" einen der Werte '08' oder '09' enthält.<br>Zulässige Werte sind >= 0. |
| | AZ1707 | | Zeilen-Nummer Unterlagen zur Position | [5,0] | Laufende Nummer, beginnend bei 1 bis maximal 99: Unterlagen zur Position<br>(die zusammengehörigen Attribute sind mit einem durchgängigen, grünen Balken in der Spalte Gruppenwiederholung gekennzeichnet) | D | |
| | AZ1711 | | Bereich der Unterlage (Position) | 1 | Schlüssel für den Bereich der Unterlage | O | Angabe ist erforderlich, wenn eine Unterlage zur Position vorgelegt werden muss. |
| | AZ1712 | | Art der Unterlage (Position) | 4 | Schlüssel für die Art der Unterlage | D | Die zulässigen Schlüssel und deren Bedeutung sind den Veröffentlichungen der Koordinierenden Stelle ATLAS zu entnehmen.<br>Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld BEREICH DER UNTERLAGE (POSITION) einen relevanten Wert enthält. |
| | AZ1713 | | Nummer der Unterlage (Position) | 35 | Nummer der Unterlage | O | Angabe ist nur zulässig, wenn das Feld ART DER UNTERLAGE |

| AZ - Anmeldung zum Freien Verkehr | | | | | | | [Teilnehmer→AZ→ZODIAK→CUSDEZ→ATLAS] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gruppen-Wiederholung** | **Attribut-Name** | **Attribut-Wiederholung** | **Attribut-Beschreibung** | **Feldtyp und Länge *(1)** | **Fachlicher Inhalt** | **Verwendung lt. ATLAS *(2)** | **Bemerkung und Prüfung laut ATLAS** |
| | | | | | | | (POSITION) einen relevanten Wert enthält. |
| | AZ1714 | | Datum der Unterlage (Position) | 8 | Ausstellungsdatum der Unterlage | O | Format: n8 (JJJJMMTT)<br>Angabe ist nur zulässig, wenn das Feld ART DER UNTERLAGE (POSITION) einen relevanten Wert enthält. |
| | AZ1715 | | Kennzeichen Vorlage | 1 | Kennzeichen, ob die Unterlage vorhanden ist und vorgelegt werden kann | D | Die zulässigen Werte und deren Bedeutung sind der Deutschen Codeliste A1790 zu entnehmen.<br>Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld BEREICH DER UNTERLAGE (POSITION) einen relevanten Wert enthält. |
| | AZ1716 | | Abschreibungsmenge/-wert | [12,3] | Warenmenge, die auf der jeweils angegebenen Unterlage abgeschrieben werden soll | D | Angabe ist zulässig, wenn das Feld NUMMER DER UNTERLAGE (POSITION) einen relevanten Wert enthält;<br>Angabe ist erforderlich, wenn das Feld BEREICH DER UNTERLAGE (POSITION) einen anderen Wert als "LAAD", "LAAE", "LAAA" und "LAAC" enthält. |
| | AZ1717 | | Maßeinheit (Abschreibung) | 3 | Schlüssel für die Maßeinheit der abzuschreibenden Menge, die auf der jeweils abzuschreibenden Unterlage angegeben ist | D | Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld ABSCHREIBUNGSMENGE/-WERT einen Wert größer Null enthält;<br>die Werte "NAR", "NCL" und "NPR" sind nur zulässig, wenn das Feld ABSCHREIBUNGSMENGE/-WERT einen ganzzahligen Wert aufweist.<br>Die zulässigen Werte und deren Bedeutung sind der Deutschen Codeliste I0700 zu entnehmen. |
| | AZ1718 | | Qualifikator (Abschreibung) | 1 | Qualifikator zur Maßeinheit (Abschreibung) | O | Die zulässigen Werte und deren Bedeutung sind der Deutschen Codeliste I0700 zu entnehmen.<br>Angabe ist zulässig, wenn das Feld MAßEINHEIT (ABSCHREIBUNG) einen relevanten Wert enthält. |
| | AZ1807 | | Zeilen-Nummer besondere Wertangaben | [5,0] | Laufende Nummer, beginnend bei 1 bis maximal 5: besondere Wertangaben<br>(die zusammengehörigen Attribute sind mit einem durchgängigen, grünen Balken in der Spalte Gruppenwiederholung gekennzeichnet) | D | |
| | AZ1811 | | Besondere Wertangabe | [11,2] | Besonderer Wert gemäß Währungskennzeichen, wenn dieser abweichend vom Zollwert für die Abgabenberechnung erforderlich ist (z. B. Nettopreis frei Grenze bei Antidumpingmaßnahmen.) Die Art des | D | Die Angabe ist erforderlich, wenn abweichend oder neben dem Zollwert ein anderer Wert für die Abgabenberechnung benötigt wird<br>Angabe ist erforderlich, wenn das Feld ZUSATZVERFAHREN einen der Werte "86" oder "88" enthält;<br>Angabe ist zulässig, wenn das Feld ZUSATZVERFAHREN nicht |

| AZ - Anmeldung zum Freien Verkehr | | | | | | | [Teilnehmer→AZ→ZODIAK→CUSDEZ→ATLAS] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gruppen-Wiederholung** | **Attribut-Name** | **Attribut-Wiederholung** | **Attribut-Beschreibung** | **Feldtyp und Länge *(1)** | **Fachlicher Inhalt** | **Verwendung lt. ATLAS *(2)** | **Bemerkung und Prüfung laut ATLAS** |
| | | | | | besonderen Wertes ist im Feld PREISART anzugeben. | | gefüllt ist. |
| | AZ1812 | | Preisart (Besondere Wertangabe) | 1 | Schlüssel für die Art der besonderen Wertangabe | D | Die Angabe ist erforderlich, wenn abweichend oder neben dem Zollwert ein anderer Wert für die Abgabenberechnung benötigt wird;<br>Die zulässigen Werte und deren Bedeutung sind der Deutschen Codeliste A1880 zu entnehmen.<br>Angabe ist erforderlich, wenn das Feld ZUSATZVERFAHREN einen der Werte "86" oder "88" enthält;<br>Angabe ist zulässig, wenn das Feld ZUSATZVERFAHREN nicht gefüllt ist. |
| | AZ2011 | | Kennzeichen D.V.1 | 1 | Kennzeichen, ob eine Anmeldung der Angaben über den Zollwert (D.V.1) vorliegt | M | nur bei 1. Position relevant<br>Mussfeld<br>Die zulässigen Werte und deren Bedeutung sind der Deutschen Codeliste A1460 zu entnehmen. |
| | *AZ2012* | | *[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt. Ohne Funktion]* | | | | *(Nicht mehr verwendet: "Vertretungsverhältnis (D.V.1)")* |
| | AZ2013 | | Zollwert | [11,2] | Zollwert nach den entsprechenden Zollvorschriften des Zollkodex oder Entgelt gemäß Währungskennzeichen | D | Angabe ist unzulässig, wenn das Feld ZUSATZVERFAHREN den Wert "80" enthält;<br>Angabe ist unzulässig, wenn das Feld KENNZEICHEN D.V.1 den Wert "1" beinhaltet. |
| | AZ2017 | | Frühere Entscheidungen | 100 | Entscheidungen, die von der Zollstelle in der Vergangenheit getroffen wurden | O | Die Angabe ist erforderlich, wenn entsprechende Entscheidungen bereits von der Zollstelle getroffen wurden.<br>Angabe ist nur zulässig, wenn das Feld KENNZEICHEN D.V.1 den Wert "1" beinhaltet. |
| | AZ2021 | | Betrag der gesamten Luftfrachtkosten | [11,2] | Betrag der gesamten Luftfrachtkosten | D | zulässige Angabe: Wert größer Null;<br>Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld ART DES BEFÖRDERUNGSMITTELS AN DER GRENZE den Wert '04' und das Feld VERKEHRSZWEIG AN DER GRENZE den Wert '4' enthält und das Feld KENNZEICHEN D.V.1 den Wert '1' enthält;<br>Angabe ist unzulässig, wenn das Feld ZUSATZVERFAHREN den Wert '80' (Abfertigung nach dem 'Vereinfachten Verfahren zur Ermittlung des Zollwerts bestimmter verderblicher Waren' gem. Art. 36 Abs. 2 ZK i.V.m. Art. 173 - 177 ZK-DVO) enthält. |
| | AZ2022 | | Kennzeichen IATA-Kurs Betrag der gesamten Luftfrachtkosten | 1 | Angabe, welche Kursart zur Anwendung kommen soll | D | Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld WKZ den Wert ‘EUR' und das Feld WÄHRUNG BETRAG DER GESAMTEN |

| AZ - Anmeldung zum Freien Verkehr | | | | | | | [Teilnehmer→AZ→ZODIAK→CUSDEZ→ATLAS] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gruppen-Wiederholung** | **Attribut-Name** | **Attribut-Wiederholung** | **Attribut-Beschreibung** | **Feldtyp und Länge *(1)** | **Fachlicher Inhalt** | **Verwendung lt. ATLAS *(2)** | **Bemerkung und Prüfung laut ATLAS** |
| | | | | | | | LUFTFRACHTKOSTEN einen anderen Inhalt als 'EUR' enthält. |
| | AZ2023 | | Währung Betrag der gesamten Luftfrachtkosten | 3 | Schlüssel (ISO-Alpha-3-Code) für die geschuldete Währung des Betrags der gesamten Luftfrachtkosten | D | Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das entsprechende Feld BETRAG DER GESAMTEN LUFTFRACHTKOSTEN einen Wert größer Null enthält. |
| | AZ2024 | | Kennzeichen Kurs Betrag der gesamten Luftfrachtkosten vereinbart | 1 | Kennzeichen, ob der Kurs zwischen Käufer und Verkäufer bilateral vereinbart wurde | D | Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld WKZ den Wert 'EUR' und das Feld WÄHRUNG BETRAG DER GESAMTEN LUFTFRACHTKOSTEN einen anderen Wert als 'EUR' enthält. |
| | AZ2025 | | Kurs Betrag der gesamten Luftfrachtkosten | [18,9] | Vereinbarter Umrechnungskurs für den Betrag der gesamten Luftfrachtkosten in ausländischer Währung.<br>Es können bis zu neun Vor- und neun Nachkommastellen angegeben werden. Insgesamt dürfen zusammen jedoch maximal 9 Stellen angegeben werden. | D | Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld WKZ den Wert 'EUR' und das Feld WÄHRUNG BETRAG DER GESAMTEN LUFTFRACHTKOSTEN einen anderen Wert als 'EUR' enthält und das Feld KENNZEICHEN KURS BETRAG DER GESAMTEN LUFTFRACHTKOSTEN VEREINBART den Wert 'J' enthält;<br>enthält das Feld KENNZEICHEN IATA-KURS BETRAG DER GESAMTEN LUFTFRACHTKOSTEN den Wert 'J', so enthält dieses Feld einen Umrechnungskurs der IATA;<br>enthält das Feld KENNZEICHEN IATA-KURS BETRAG DER GESAMTEN LUFTFRACHTKOSTEN den Wert 'N', so enthält dieses Feld den Umrechnungkurs einer notierten bzw. nicht notierten Währung. |
| | AZ2026 | | Datum des Kurses Betrag der gesamten Luftfrachtkosten | 8 | Datum des Umrechnungskurses, der auf den Betrag der gesamten Luftfrachtkosten angewendet wurde | D | das übermittelte Datum muss gültig sein;<br>das angegebene Datum darf nicht größer als das im Feld DATUM DER NACHRICHT angegebene Datum sein;<br>Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld KURS BETRAG DER GESAMTEN LUFTFRACHTKOSTEN einen relevanten Wert enthält. |
| 0...12 | AZ2112 | | Art Abzug/Hinzurechnungen (D.V.1) | 3 | Schlüssel für die Art der Kosten, die im Nettopreis nicht enthalten sind, jedoch zum Zollwert gehören (Hinzurechnung) oder für Kosten, die im Nettopreis enthalten sind, jedoch nicht zum Zollwert gehören (Abzüge) | D | Angabe ist erforderlich, wenn Angaben über Hinzurechnungen zum bzw. Abzüge vom Nettopreis vorzunehmen sind;<br>können über die entsprechenden Felder ART ABZUG/HINZURECHNUNGEN mit den Inhalten "010" oder "014" die anteiligen Beförderungskosten nicht ermittelt werden, so ist im entsprechenden Feld ART ABZUG/HINZURECHNUNGEN (D.V.1) der Wert "019" zu übermitteln. Ebenso ist zu verfahren, wenn neben den anteiligen Beförderungskosten noch andere Kosten der EUSt zuzurechnen sind (z. B. durch Verwendung von Steuerzeichen bereits entrichtete Tabaksteuer).<br>Angabe ist nur zulässig, wenn das Feld KENNZEICHEN D.V.1 den |

| AZ - Anmeldung zum Freien Verkehr | | | | | | | [Teilnehmer→AZ→ZODIAK→CUSDEZ→ATLAS] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gruppen-Wiederholung** | **Attribut-Name** | **Attribut-Wiederholung** | **Attribut-Beschreibung** | **Feldtyp und Länge *(1)** | **Fachlicher Inhalt** | **Verwendung lt. ATLAS *(2)** | **Bemerkung und Prüfung laut ATLAS** |
| | | | | | | | Wert "1" enthält;<br>die Übermittlung der entsprechenden Felder ART ABZUG/HINZURECHNUNGEN (D.V.1) mit den Inhalten "014" und "010" schliessen einander aus;<br>bei Mehrfacheingabe darf sich der Inhalt des Feldes ART ABZUG/ HINZURECHNUNGEN (D.V.1) nicht wiederholen;<br>Angabe ist unzulässig, wenn das Feld ZUSATZVERFAHREN den Wert "80" enthält.<br>Die zulässigen Werte und deren Bedeutung sind der Deutschen Codeliste A1070 zu entnehmen. |
| | AZ2113 | | Hinzurechnungen/Abzüge (D.V.1) | 30 | Genaue verbale Bezeichnung der "anderen Zahlungen", die als zollwertmindernd in Feld "C21" der D.V.1-Rückseite geltend gemacht werden. | D | Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld ART/ ABZUG/HINZURECHNUNGEN (D.V.1) den Wert "016" enthält. |
| | AZ2114 | | Nettopreis (D.V.1)<br>Mittelbare Zahlungen (D.V.1)<br>Betrag Abzug/Hinzurechnungen (D.V.1) | [11,2] | Art "R" = Nettopreis (nach Abzug von Rabatt und/oder Skonto) in der geschuldeten Währung<br>Art "M" = Geleistete mittelbare Zahlung in geschuldeter Währung<br>Sonst = Kosten, die im Nettopreis nicht enthalten sind, jedoch zum Zollwert gehören (Hinzurechnungen) oder Kosten, die im Nettopreis enthalten sind, jedoch nicht zum Zollwert gehören (Abzüge) in geschuldeter Währung | D | Wird im entsprechenden Feld ART ABZUG/HINZURECHNUNGEN (D.V.1) der Wert "019" angegeben, so sind in dem zugehörigen Feld BETRAG die anteiligen Beförderungskosten, sofern sie nicht über die entsprechenden Felder ART mit den Inhalten "010" oder "014" ermittelt werden, anzugeben. Ebenso ist zu verfahren, wenn neben den anteiligen Beförderungskosten noch andere Kosten der EUSt zuzurechnen sind (z. B. durch Verwendung von Steuerzeichen bereits entrichtete Tabaksteuer).<br>Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld KENNZEICHEN D.V.1 den Wert "1" enthält;<br>Angabe ist unzulässig, wenn das Feld ZUSATZVERFAHREN den Wert "80" enthält;<br>zulässige Angabe: Wert größer Null;<br>Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das entsprechende Feld ART ABZUG/HINZURECHNUNGEN (D.V.1) einen relevanten Wert enthält. |
| | AZ2116 | | Währung Nettopreis (D.V.1)<br>Währung Mittelbare Zahlungen (D.V.1)<br>Währung Abzug/Hinzurechnungen (D.V.1) | 3 | Währungsschlüssel (ISO-Alpha-3-Code) für die geschuldete Währung | D | Die zulässigen Werte und deren Bedeutung sind der Deutschen Codeliste (Währungsliste) zu entnehmen.<br>Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld NETTOPREIS (D.V.1) einen relevanten enthält. |

| AZ - Anmeldung zum Freien Verkehr | | | | | | | [Teilnehmer→AZ→ZODIAK→CUSDEZ→ATLAS] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gruppen-Wiederholung** | **Attribut-Name** | **Attribut-Wiederholung** | **Attribut-Beschreibung** | **Feldtyp und Länge *(1)** | **Fachlicher Inhalt** | **Verwendung lt. ATLAS *(2)** | **Bemerkung und Prüfung laut ATLAS** |
| | AZ2118 | | Kennzeichen Kurs Nettopreis vereinbart (D.V.1)<br>Kennzeichen Kurs Mittelbare Zahlungen vereinbart (D.V.1)<br>Kennzeichen Kurs Abzug/Hinzurechnungen vereinbart (D.V.1) | 1 | Kennzeichen, ob der Kurs zwischen Käufer und Verkäufer bilateral vereinbart wurde | D | Die zulässigen Werte und deren Bedeutung sind der Deutschen Codeliste A1590 zu entnehmen.<br>Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld WÄHRUNG (D.V.1) einen anderen Wert als das Feld WKZ enthält. |
| | AZ2119 | | Datum des Kurses Abzug/Hinzurechnungen (D.V.1) | 8 | Datum des Umrechnungskurses, der auf den Abzug bzw. die Hinzurechnungen angewendet wurde | D | Das Datum muss gültig sein;<br>das angebene Datum darf nicht größer als das im Feld DATUM DER NACHRICHT angegebene Datum sein;<br>Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld KURS ABZUG/HINZURECHNUNGEN (D.V.1) einen relevanten Wert enthält. |
| | AZ2120 | | Prozent der Hinzurechnungen/Abzüge (D.V.1) | [5,2] | Prozentsatz des hinzuzurechnenden bzw. abzuziehenden Frachtkosten-Anteils | D | Angabe ist nur zulässig, wenn das Feld ART ABZUG/HINZURECHNUNGEN (D.V.1) den Wert "010" oder "014" aufweist. |
| | AZ2121 | | Nettopreis in Euro (D.V.1)<br>Mittelbare Zahlungen in Euro (D.V.1)<br>Betrag Abzug/Hinzurechnungen in Euro (D.V.1) | [13,2] | Betrag wie in AZ2114, jedoch in Euro ausgedrückt | D | |
| | AZ2122 | | Kennzeichen IATA-Kurs Abzug/Hinzurechungen (D.V.1) | 1 | Angabe, welche Kursart zur Anwendung kommen soll | D | Die zulässigen Werte und deren Bedeutung sind der Deutschen Codeliste A1560 zu entnehmen.<br>Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld WÄHRUNG (D.V.1) einen anderen Wert als das Feld WKZ enthält<br>UND<br>wenn das Feld ART ABZUG/HINZURECHNUNG (D.V.1) einen der Werte "R", "M", "010", "011", "012" oder "014" enthält. |
| | AZ2124 | | Frachtkosten Berechnungsgrundlage | [11,2] | Bei Angabe von Frachtkosten (AZ2114 ist "010" oder "014") sind hier die Gesamtfrachtkosten anzugeben, von denen der in AZ2120 angegebene Anteil zu dem Wert für AZ2113 (anteiligen Frachtkosten) geführt hat. | D | |
| | AZ2125 | | Kurs Nettopreis (D.V.1)<br>Kurs Mittelbare Zahlungen (D.V.1) | [18,9] | Umrechnungskurs für einen in ausländischer Währung geschuldeten "Nettopreis", "Mittelbare Zahlung" oder "Hinzurechnungen/Abzüge". | D | Der Kurs bezieht sich immer auf die Einheit 1 EURO.<br>Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld WÄHRUNG |

| AZ - Anmeldung zum Freien Verkehr | | | | | | | [Teilnehmer→AZ→ZODIAK→CUSDEZ→ATLAS] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gruppen-Wiederholung** | **Attribut-Name** | **Attribut-Wiederholung** | **Attribut-Beschreibung** | **Feldtyp und Länge *(1)** | **Fachlicher Inhalt** | **Verwendung lt. ATLAS *(2)** | **Bemerkung und Prüfung laut ATLAS** |
| | | | Kurs Abzug/Hinzurechnungen (D.V.1) | | Es können bis zu neun Vor- und neun Nachkommastellen angegeben werden. Insgesamt dürfen zusammen jedoch maximal 9 Stellen angegeben werden. | | (D.V.1) einen anderen Wert als das Feld WKZ beinhaltet;<br>enthält das Feld KENNZEICHEN IATA-KURS den Wert "J", so enthält dieses Feld einen Umrechnungskurs der IATA;<br>enthält das Feld KENNZEICHEN IATA-KURS den Wert "N", so enthält dieses Feld den Umrechnungskurs einer notierten bzw. nicht notierten Währung. |
| | AZ2411 | | Kennzeichen Verbundenheit Verkäufer und Käufer | 1 | Kennzeichen, ob eine Verbundenheit zwischen Verkäufer und Käufer besteht | D | Die zulässigen Werte und deren Bedeutung sind der Deutschen Codeliste A1760 zu entnehmen.<br>Nur bei 1. Position relevant.<br>Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld KENNZEICHEN D.V.1 den Wert "1" enthält. |
| | AZ2412 | | Einzelheiten der Verbundenheit von Verkäufer und Käufer | 100 | Einzelheiten zur Verbundenheit von Verkäufer und Käufer | D | Die Angabe ist erforderlich, wenn der Transaktionswert der eingeführten Waren einem der Werte in Artikel 29 Abs. 2 Buchstabe b) Zollkodex nahe kommt.<br>Nur bei 1. Position relevant.<br>Angabe ist nur zulässig, wenn das Feld KENNZEICHEN VERBUNDENHEIT VERKÄUFER UND KÄUFER den WERT "1" oder "2" enthält. |
| | AZ2413 | | Einschränkungen | 1 | Kennzeichen, ob Einschränkungen bezüglich der Verwendung und des Gebrauchs der Waren durch den Käufer vorliegen | D | Die zulässigen Werte und deren Bedeutung sind der Deutschen Codeliste A1310 zu entnehmen.<br>Nur bei 1. Position relevant.<br>Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld KENNZEICHEN D.V.1 den Wert "1" enthält. |
| | AZ2414 | | Kennzeichen Bedingungen/ Leistungen | 1 | Kennzeichen, ob hinsichtlich des Kaufgeschäftes oder des Preises Bedingungen vorliegen oder ob Leistungen zu erbringen sind, deren Wert im Hinblick auf die zu bewertenden Waren nicht bestimmt werden können. | D | Die zulässigen Werte und deren Bedeutung sind der Deutschen Codeliste A1220 zu entnehmen.<br>Nur bei 1. Position relevant.<br>Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld KENNZEICHEN D.V.1 den Wert "1" enthält. |
| | AZ2415 | | Einschränkungs-/ Bedingungsart | 100 | Art der Einschränkungen bezüglich der Verwendung und des Gebrauchs der Waren durch den Käufer<br>und/oder<br>Art der Bedingungen und Leistungen, deren Wert im Hinblick auf die zu bewertenden Waren | D | Nur bei 1. Position relevant.<br>Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld EINSCHRÄNKUNGEN den Wert "J" oder das Feld BEDINGUNGEN/ LEISTUNGEN den Wert "J" enthält. |

| AZ - Anmeldung zum Freien Verkehr | | | | | | | [Teilnehmer→AZ→ZODIAK→CUSDEZ→ATLAS] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gruppen-Wiederholung** | **Attribut-Name** | **Attribut-Wiederholung** | **Attribut-Beschreibung** | **Feldtyp und Länge *(1)** | **Fachlicher Inhalt** | **Verwendung lt. ATLAS *(2)** | **Bemerkung und Prüfung laut ATLAS** |
| | | | | | nicht bestimmt werden kann (Feld 8 der D.V.1) | | |
| | AZ2416 | | Kennzeichen Lizenzgebühren | 1 | Kennzeichen, ob der Käufer unmittelbar oder mittelbar Lizenzgebühren für die eingeführten Waren nach den Bedingungen des Kaufgeschäfts zu zahlen hat | D | Die zulässigen Werte und deren Bedeutung sind der Deutschen Codeliste A1620 zu entnehmen.<br>Nur bei 1. Position relevant.<br>Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld KENNZEICHEN D.V.1 den Wert "1" enthält. |
| | AZ2417 | | Umstände Lizenzgebühren | 100 | Umstände, unter denen der Käufer Lizenzgebühren für die eingeführten Waren zu zahlen hat (Feld 9 D.V.1) | D | Nur bei 1. Position relevant.<br>Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld KENNZEICHEN LIZENZGEBÜHREN den Wert "J" enthält. |
| | AZ2418 | | Kennzeichen Weiterverkäufe/ Überlassungen/ Verwendungen | 1 | Kennzeichen, ob das Kaufgeschäft mit einer Vereinbarung verbunden ist, nach der ein Teil der Erlöse aus späteren Weiterverkäufen, sonstigen Überlassungen oder Verwendungen unmittelbar oder mittelbar dem Käufer zugute kommt | D | Die zulässigen Werte und deren Bedeutung sind der Deutschen Codeliste A1880 zu entnehmen.<br>Nur bei 1. Position relevant.<br>Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld KENNZEICHEN D.V.1 den Wert "1" enthält. |
| | AZ2419 | | Umstände zu Weiterverkäufe/ Überlassungen/ Verwendungen | 100 | Umstände, unter denen ein Teil der Erlöse aus späteren Weiterverkäufen, sonstigen Überlassungen oder Verwendungen unmittelbar oder mittelbar dem Verkäufer zugute kommt (Feld 9 D.V.1) | D | Nur bei 1. Position relevant.<br>Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld KENNZEICHEN D.V.1 den Wert "1" enthält. |
| | AZ2420 | | IATA Abflughafen für Kopfebene | 5 | Sofern eine DV1-Kostenverteilung durchgeführt werden soll, wird ein IATA Abflughafen auf Kopf-Ebene benötigt. Dieser kann hier angegeben werden. | - | Nur für ZODIAK-GE (via GE-BOX). An ZODIAK-Classic (via Classic-BOX) übertragene Werte werden ignoriert.<br>Nur bei 1. Position relevant.<br>Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld KENNZEICHEN D.V.1 den Wert "1" enthält. |
| 0...11 | AZ3007 | | Zeilen-Nummer Adresse | [5,0] | Die Zeilen-Nummer Adresse muss bei allen Adressen mit "1" gefüllt sein.<br>Über die Angabe einer Gruppenwiederholung können mehrere Adressen übermittelt werden (die zusammengehörigen Attribute sind mit einem durchgängigen, grünen Balken in der Spalte Gruppenwiederholung gekennzeichnet) | D | |
| | AZ3008 | | Adress-Kennzeichen | 10 | Qualifier für den Adresstyp. Das Adresskennzeichen fasst die nachfolgenden | M | DT - Deklarant/Anmelder<br>*UC – Erwerber (dieser Code wird nicht mehr verwendet, er ist nur* |

| AZ - Anmeldung zum Freien Verkehr | | | | | | | [Teilnehmer→AZ→ZODIAK→CUSDEZ→ATLAS] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gruppen-Wiederholung** | **Attribut-Name** | **Attribut-Wiederholung** | **Attribut-Beschreibung** | **Feldtyp und Länge *(1)** | **Fachlicher Inhalt** | **Verwendung lt. ATLAS *(2)** | **Bemerkung und Prüfung laut ATLAS** |
| | | | | | Adressatribute zu einer Adresse zusammen | | *noch wegen der Abwärtskompatibilität aufgeführt)*<br>SE - Verkäufer<br>BY - Käufer<br>CN - Empfänger:<br>CZ - Versender/Ausführer<br>CB - Vertreter<br>AA - Rechnung<br>Feld darf nicht leer sein. |
| | AZ3011 | | Adress-Code | 10 | Suchbegriff für ZODIAK-Adressstamm | O | Sofern neben dem Adress-Code keine weiteren Angaben zu der Adresse übermittelt werden, wird der Adress-Code automatisch in die im ZODIAK-Adressstamm hinterlegte Adresse umgesetzt. Ist der Adress-Code nicht im ZODIAK-Adressstamm hinterlegt, wird in der angelegten Anmeldung nur der Adress-Code angezeigt. |
| | AZ3012 | | EORI | 17 | EORI-Nummer, unter welcher Name und Anschrift gespeichert sind. | D | Sofern eine EORI-Nummer vorhanden ist, ist diese anzugeben. Die Niederlassungsnummer ist im Attribut am Ende der Adressen hinzu zu fügen. |
| | AZ3013 | | Name | 120 | Name/Firmenbezeichnung | D | Die Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld EORI keinen Wert enthält. Sofern eine EORI-Nummer vorhanden ist, ist diese anzugeben. |
| | AZ3014 | | Straße und Hausnummer | 35 | Straße und Hausnummer zur Hausanschrift des Anmelders | D | Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld NAME/FIRMENBEZEICHNUNG einen relevanten Wert enthält und das Feld POSTFACH keinen Wert enthält. |
| | AZ3015 | | Ortsteil | 35 | Ortsteil zur Hausanschrift des Anmelders | O | Angabe ist nur zulässig, wenn das Feld STRAßE UND HAUSNUMMER einen relevanten Wert enthält. |
| | AZ3016 | | Nationalität | 3 | Länderkennzeichen der Nationalität (Staatszugehörigkeit) zur Adresse des Anmelders | D | Die zulässigen Werte und deren Bedeutung sind der Deutschen Codeliste (Länderliste) zu entnehmen.<br>Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld NAME/FIRMENBEZEICHNUNG einen relevanten Wert enthält. |
| | AZ3018 | | Postleitzahl-S | 9 | Postleitzahl zur Hausanschrift des Anmelders | D | Angabe ist erforderlich, wenn das Feld STRAßE UND HAUSNUMMER einen Wert enthält und das Feld NATIONALITÄT den Wert "DE" enthält; in diesen Fällen ist die 5-stellige Postleitzahl der Deutschen Post AG zu übermitteln; Angabe ist nicht zulässig, wenn das Feld STRAßE UND HAUSNUMMER keinen relevanten Wert enthält. |

**AZ - Anmeldung zum Freien Verkehr** **[Teilnehmer→AZ→ZODIAK→CUSDEZ→ATLAS]**

| Gruppen-Wiederholung | Attribut-Name | Attribut-Wiederholung | Attribut-Beschreibung | Feldtyp und Länge *(1) | Fachlicher Inhalt | Verwendung lt. ATLAS *(2) | Bemerkung und Prüfung laut ATLAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AZ3019 | | Ort-S | 35 | Ortsangabe zur Hausanschrift des Anmelders | D | Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld STRAßE UND HAUSNUMMER einen relevanten Wert enthält. |
| | *AZ3022* | | *[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt. Ohne Funktion]* | | | *D* | *(Nicht mehr verwendet: „USt-IDNr.“)* |
| | AZ3023 | | Finanzamt Anmelder | 4 | Schlüssel des für den Anmelder zuständigen Finanzamtes | D | Nur für Anmelderadresse<br>Eine Angabe ist stets zulässig.<br>Eine Angabe ist erforderlich, wenn das erste Unterfeld des Feldes "Verfahrenscode" der Zollanmeldungspositionen einen der Werte '42' oder '63' beinhaltet. |
| | *AZ3024* | | *[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt. Ohne Funktion]* | | | | *(Nicht mehr verwendet: "Sitz des Einführers")* |
| | AZ3025 | | *[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt. Ohne Funktion]* | | | | *(Nicht mehr verwendet: "Bewilligungsnummer")* |
| | AZ3027 | | Bewilligungsnummer (Endverwender) | 35 | Nummer einer Bewilligung zu einer Endverwendung, auf die sich die Anmeldung bezieht | D | Eine Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn bei mindestens einer Position der Zollanmeldung eine Maßnahme der Endverwendung aus dem EZT anzuwenden ist und zu mindestens einer solchen Position das Feld "Art der Unterlage (Position)" nicht den Wert '9DEI' enthält. |
| | AZ3030 | | Niederlassungsnummer | 4 | Nummer der Niederlassung. Dieses Feld dient der firmeninternen Zuordnung und macht für die Wirtschaftsbeteiligten den betroffenen Unternehmensteil erkennbar. | | Eine Eingabe ist nur zulässig, wenn das Feld EORITIN einen Wert enthält. Die Niederlassungsnummer muss in den Beteiligten-Stammdaten bei der EORI-Nummer vorhanden und gültig sein.<br>Zulässige Werte 0000 - 9999. |

**Hinweise zur Angabe von EORI (Attribut AZ3012)**

**DT - Deklarant/Anmelder**

Die Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld "Anmelder ist Empfänger" den Wert 'N' und das Feld "Anmelder (Name)" keinen Wert enthält.

Bei Übermittlung einer Angabe im Feld "Anmelder (TIN)" gilt:

Enthält das Feld "Anmelder ist Empfänger" den Wert 'N', darf die Angabe im Feld "Anmelder (TIN)" mit der Angabe im Feld "Empfänger (TIN)" nicht identisch sein.

**CB – Vertreter**

Die Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld "Kennzeichen Vertretungsverhältnis" den Wert '1' enthält.

Bei Übermittlung einer Angabe im Feld "Vertreter (TIN)" gilt:

Enthält das Feld "Kennzeichen Vertretungsverhältnis" den Wert '1' und das Feld "Anmelder ist Empfänger" den Wert 'J', so dürfen die Inhalte der Felder "Vertreter (TIN)" und "Empfänger (TIN)" nicht identisch sein.

Enthält das Feld "Kennzeichen Vertretungsverhältnis" den Wert '1' und das Feld "Anmelder ist Empfänger" den Wert 'N', so dürfen die Inhalte der Felder "Vertreter (TIN)" und "Anmelder (TIN)" nicht identisch sein.

| AZ - Anmeldung zum Freien Verkehr | | | | | | | [Teilnehmer→AZ→ZODIAK→CUSDEZ→ATLAS] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gruppen-Wiederholung** | **Attribut-Name** | **Attribut-Wiederholung** | **Attribut-Beschreibung** | **Feldtyp und Länge *(1)** | **Fachlicher Inhalt** | **Verwendung lt. ATLAS *(2)** | **Bemerkung und Prüfung laut ATLAS** |
| **AA - Für Rechnung**<br>Die Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld "Kennzeichen Vertretungsverhältnis" den Wert '2' und das Feld "Für Rechnung (Name)" keinen Wert enthält.<br>Bei Übermittlung einer Angabe in "Für Rechnung (TIN)" gilt:<br>Enthält das Feld "Anmelder ist Empfänger" den Wert 'J', so dürfen die Inhalte der Felder "Für Rechnung (TIN)" und "Empfänger (TIN)" nicht identisch sein.<br>Enthält das Feld "Anmelder ist Empfänger" den Wert 'N', so dürfen die Inhalte der Felder "Für Rechnung (TIN)" und "Anmelder (TIN)" nicht identisch sein. | | | | | | | |
| **SE - Verkäufer (D.V.1)**<br>Eine Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld "Kennzeichen D.V.1" den Wert '1' beinhaltet.<br>Wird kein relevanter Wert übermittelt, so muss die Adresse des Verkäufers angegeben werden. | | | | | | | |
| **BY - Käufer (D.V.1)**<br>Eine Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld "Kennzeichen D.V.1" den Wert '1' beinhaltet.<br>Wird kein relevanter Wert übermittelt, so muss die Adresse des Käufers angegeben werden. | | | | | | | |
| **PQ - Zollwertanmelder (D.V.1)**<br>Eine Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld "Kennzeichen D.V.1" den Wert '1' beinhaltet.<br>Der Inhalt dieses Feldes darf nicht identisch sein mit dem Inhalt des Feldes "Vertreter Zollwertanmelder (TIN)".<br>Wird kein relevanter Wert übermittelt, so muss die Adresse des Zollwertanmelders angegeben werden. | | | | | | | |
| **AG - Vertreter Zollwertanmelder (D.V.1)**<br>Eine Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld "Kennzeichen D.V.1" den Wert '1' und das Feld "Vertretungsverhältnis (D.V.1)" den Wert '1' beinhaltet.<br>Der Inhalt dieses Feldes darf nicht identisch sein mit dem Inhalt des Feldes "Zollwertanmelder (TIN)".<br>Wird kein relevanter Wert übermittelt, so muss die Adresse des Vertreters des Zollwertanmelders angegeben werden. | | | | | | | |
| **CN – Empfänger**<br>Die Angabe ist erforderlich, wenn das Feld "Anmelder ist Empfänger" den Wert 'J' und das Feld " Vertreter (TIN)" keinen Wert enthält.<br>Bei Übermittlung einer Angabe im Feld "Empfänger (TIN)" gilt:<br>Enthält das Feld "Anmelder ist Empfänger" den Wert 'N', so dürfen die Inhalte der Felder "Anmelder (TIN)" und "Empfänger (TIN" nicht identisch sein. | | | | | | | |
| **CZ - Versender/Ausführer**<br>Wird kein relevanter Wert übermittelt, so muss die Adresse des Versenders/Ausführers angegeben werden. | | | | | | | |

***(1) Feldtyp und Länge (Sendenachrichten - BOX-Partner sendet an die BOX):**

| | |
|---|---|
| n | Eine Zahl zeigt ein alphanumerisches Feld und seine maximale Länge an. |
| [n] | Eine Zahl in eckigen Klammern zeigt ein numerisches Feld ohne Nachkommastellen und seine maximale Stellenanzahl an. Es dürfen beliebig viele führende Leerstellen und führende Nullen angegeben |

| | |
|---|---|
| | werden. Ein Vorzeichen darf nicht angegeben werden. Tausendertrennzeichen dürfen nicht angegeben werden. Es darf entweder ein Komma oder ein Punkt als Dezimaltrennzeichen angegeben werden, dem beliebig viele Nullen und Leerstellen folgen dürfen. Für zum Beispiel „[5]“ sind die Angaben „1“, „12345“, „001“, „ 1“ und „ 1,00 „ alle gültig. Ungültig wären zum Beispiel die Angaben „123456“ (zu viele Stellen), „+1“ (Vorzeichen angegeben), „1.000,00“ (Tausendertrennzeichen angegeben) und „1 2,5 0“ (Leerstellen innerhalb der Zahl). |
| [n,m] | Zwei mit einem Komma getrennte Zahlen in eckigen Klammern zeigen ein numerisches Feld mit Nachkommastellen an. Die Bedeutung der Angaben „n“ und „m“ orientiert sich an den Veröffentlichungen von ATLAS und ist wie folgt zu interpretieren. „n“ ist die Summe der zulässigen Vor- und Nachkommastellen. „m“ ist die Anzahl der zulässigen Nachkommastellen. Somit ergibt sich als maximale Vorkomma-Stellenanzahl „n – m“. Also zum Beispiel bei [12,3] sind maximal 9 (= 12-3) Vorkommastellen gültig. Die Anzahl der gültigen Nachkommstellen kann direkt mit „3“ abgelesen werden. Es gelten im weiteren die gleichen Regeln wie bei „[n]“ beschrieben mit der Ergänzung, dass anstelle von Nullen auch andere Nachkommaanteile gültig sind. Für zum Beispiel [12,3] sind alle Angaben wie bei „[n]“ oben beschrieben gültig und zusätzlich zum Beispiel die Angaben „1,123“ und „001,123000“. Ungültig wären zum Beispiel die Angaben „1234567890,123“ (zu viele Vorkommastellen) und „1,1234“ (zu viele Nachkommastellen). Es darf entweder ein Komma oder ein Punkt als Dezimaltrennzeichen angegeben werden. |
| [±n] | Das Zeichen ± gefolgt von einer Zahl in eckigen Klammern zeigt ein numerisches Feld mit Vorzeichen ohne Nachkommastellen und seine maximale Stellenanzahl an. Das Vorzeichen ist verpflichten anzugeben und dem Wert voranzustellen. Es wird nicht als Zeichen gezählt. Als Vorzeichen dürfen die Zeichen „+“ und „-“ (Hex „2D“ in ASCII und UTF-8) angegeben werden. Es gelten im weiteren die gleichen Regeln wie bei „[n]“ (abgesehen vom Vorzeichen). Für zum Beispiel [±5] sind die Angaben „+1“, „-12345“, „+001“, „ -1“ und „ +1,00 „ alle gültig. Ungültig wären zum Beispiel die Angaben „12345“ (kein Vorzeichen angegeben) sowie die unter „[n]“ beschriebenen ungültigen Angaben unabhängig vom Vorzeichen. |
| [±n,m] | Das Zeichen ± gefolgt von zwei mit einem Komma getrennte Zahlen in eckigen Klammern zeigt ein numerisches Feld mit Vorzeichen und mit Nachkommastellen an. Die Regeln zu den maximalen Anzahlen von Vor- und Nachkommastellen gelten analog zu „[n,m]. Das Vorzeichen ist verpflichten anzugeben und dem Wert voranzustellen. Es wird nicht als Zeichen gezählt. Als Vorzeichen dürfen die Zeichen „+“ und „-“ (Hex „2D“ in ASCII und UTF-8) angegeben werden. Es gelten im weiteren die gleichen Regeln wie bei „[n,m]“ (abgesehen vom Vorzeichen).. Für zum Beispiel [±12,3] sind die Angaben „+1,123“ und „-001,123000“. gültig Ungültig wären zum Beispiel die Angaben „123456789,123“ (kein Vorzeichen angegeben) sowie die unter „[n,m]“ beschriebenen ungültigen Angaben unabhängig vom Vorzechen. |
| DATE | Die Angabe „DATE“ zeigt ein Datumsfeld an. Das Format ist YYYYMMDD, es dürfen keine Trennzeichen angegeben werden. Für den 20.09.2022 wäre zum Beispiel „20220920“ anzugeben. |
| TIME | Die Angabe „TIME“ zeigt ein Datumsfeld an. Das Format ist hhmmss, es dürfen keine Trennzeichen angegeben werden und die Angabe muss im „24-Stunden-Format“ (also ohne „am“ und „pm“) erfolgen. Für 15:30:20 Uhr wäre zum Beispiel „153020“ anzugeben. |
| DATETIME | Die Angabe „DATETIME“ zeigt einen Zeitpunkt an. Das Format ist YYYYMMDDhhmmss±tt:tt wobei „YYYYMMDD“ der Datumsanteil ist (wie bei DATE beschrieben) und hhmmss der Uhrzeitanteil (wie bei TIME beschrieben). Die Angabe einer Zeitzone (±tt:tt) ist optional. Wird keine Zeitzone angegeben, so gilt „Ortszeit Deutschland“ (Bei Wechsel von Sommer- auf Winterzeit wird Winterzeit angenommen). Die Angabe einer Zeitzone kann entweder durch ein „Z“ für UTC oder durch Angabe der Differenz zu UTC in Form von -12:00 bis +12:00 angegeben werden. Für den 20.09.2022 15:30:20 in Zeitzone +02:00 (Deutsche Sommerzeit) wäre die Angabe zum Beispiel „20220920153020+02:00“. |

***(2) Verwendung lt. ATLAS (Sendenachrichten - BOX-Partner sendet an die BOX):**

| | |
|---|---|
| M | „mandatory“ – Pflichtfeld. Die Plausibilitätsprüfung von ZODIAK wird einen Plausibilitätsfehler melden, wenn ein Pflichtfeld nicht angegeben ist. Das Feld muss allerdings nicht zwingend in der BOX-Sendenachricht angegeben werden. Es kann auch durch eine Kopiervorlage gefüllt werden, um zum Beispiel das automatische Senden an das Zollsystem (z.B. ATLAS) zu ermöglichen. Weiterhin kann es auch nach Übertragung an die BOX im ZODIAK-Dialog manuell nachgetragen und die Zollanmeldung dann aus ZODIAK heraus an das Zollsystem gesendet werden. |
| D | „dependent“ – bedingtes Pflichtfeld. Die Plausibilitätsprüfung von ZODIAK wird einen Plausibilitätsfehler melden, wenn die entsprechende Bedingung zutrifft, die das bedingte Pflichtfeld zu einem Pflichtfeld macht. Die weiteren Hinweise wie bei „mandatory“ gelten hier entsprechend. |
| O | „optional“ – optionales Feld. Die Plausibilitätsprüfung von ZODIAK wird keinen Plausibilitätsfehler melden, wenn das Feld nicht gefüllt ist. |