EN - Bestätigung der Ausfuhr							[ATLAS→E_EXP_NOT→ZODIAK→EN→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	OB0020		Objekt-Name/Bezugsnummer	22	Ordnungskriterium eines Teilnehmers für den betreffenden Einzelfall. Eindeutiger fachlicher Schlüssel in ZODIAK.	M	
	OB0100		EDIFACT-Nachrichtennummer	35	Eindeutige Nachrichtenreferenznummer, die vom Zoll vergeben wird.	M	
	OB0110		Zeitpunkt des Nachrichteneingangs	DATETIME	Ursprung: Entscheidung	M	Während einer Übergangsphase wird der Zeitpunkt nicht zwingend mit einer Zeitzone gemeldet.
	BOX920		Indikator Beginn alter Teil der hybriden Rückmeldung				
			(alte BOX 9.2 Attribute – zur Übersichtlichkeit hier ausgeblendet. Werden übermittelt.)				
	BOX930		Indikator Beginn neuer Teil der hybriden Rückmeldung				
	EN1010		Art der Anmeldung (Ausfuhr)	5	Art der Anmeldung zum Ausfuhrverfahren	M	Codeliste C0231
	EN1018		Art der Ausfuhranmeldung	8	Art der Anmeldung zum Ausfuhrverfahren mit Präzisierungen und ggf. Inanspruchnahme von Vereinfachungen	M	Codeliste A0121
	EN1030		MRN	18	Die dem Vorgang zugeordnete Master Reference Number (MRN) ist die international eindeutige Kennzeichnung eines mindestens angenommenen Ausfuhrvorgangs.	M	
	EN1050		Bestimmungsland	2	Nationalitätskennzeichen des Bestimmungslandes	M	Codeliste C0008
	EN1055		Ausfuhrland	2	Nationalitätskennzeichen des tatsächlichen Ausfuhrmitgliedstaats	D	Codeliste C0010
	EN1060		Zeitpunkt des Ausgangs	DATETIME	Datum und i.d.R. Zeit des körperlichen Ausgangs der Waren aus dem Zollgebiet der Union	D	
	EN1070		Zeitpunkt der Annahme	DATETIME	Datum und Zeit der Annahme der Ausfuhranmeldung	M	
	EN1080		Zeitpunkt der Überlassung	DATETIME	Zeitpunkt der Überlassung	M	
	EN1090	0…9	Alternativer Nachweis	2	Art des Alternativnachweises	O	Codeliste S0170
	EN1100		Mindermenge	1	Kennzeichen für das Vorliegen einer von der Ausfuhranmeldung abweichenden, mindernden Ausgangsbestätigung	M	Codeliste S0027
	EN1110		Beteiligten-Konstellation	4	Die Beteiligten-Konstellation stellt die Beziehungen zwischen Ausführer, Anmelder	M	Codeliste A0127

EN - Bestätigung der Ausfuhr							[ATLAS→E_EXP_NOT→ZODIAK→EN→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
					und Subunternehmer mit den verschiedenen Möglichkeiten von Vertretungsverhältnissen dar.		
	EN1120		Gesamt-Rohmasse	[19,3]	Die Gesamt-Rohmasse für alle Warenpositionen in Kilogramm.	D	
	EN1130		Registriernummer (extern)	70	Registriernummer eines Systems am Ausgang, z.B. Luftfrachtbrief- oder Hafensystem-Nummer	D	Die Angabe des Datenfeldes erfolgt ausschließlich, wenn das Datenfeld „SENDUNG / Registriernummer (extern)“ in der Nachricht „Anmeldung zur Ausfuhr“ (E_EXP_DAT) bzw. „Informationen zum Ausgang“ (E_EXT_INF) angegeben wurde.
	EN1140		Referenznummer/UCR	70	Eindeutige Identifikation der Sendung, wie beispielsweise die UCR oder eine Frachtpapiernummer	D	
	EN1170		Wasserzeichen	2	Besondere Gegebenheiten, bedingt durch die Art der Anmeldung, werden vorgangsbezogen als Wasserzeichen auf den angelegten PDF-Dokumenten ausgewiesen.	M	Weitere vorgangsbezogene Wasserzeichen werden im Fachlichen Überblick zusammenfassend dargestellt. Codeliste A0161
	EN1180		Gestellungszollstelle	8	Dienststelle in einem anderen Mitgliedstaat, die als Gestellungszollstelle für diese Anmeldung zuständig war	D	Die Dienststellennummer ist über das Dienststellenverzeichnis der Europäischen Kommission entschlüsselbar.
	EN1200		Dienststellennummer Ausfuhrzollstelle	8	Verschlüsselung der für diese Anmeldung zuständigen Ausfuhrzollstelle	M	Die Dienststellennummer ist über das Dienststellenverzeichnis der Europäischen Kommission entschlüsselbar.
	EN1210		Dienststellennummer tatsächliche Ausgangszollstelle	8	Verschlüsselung der Dienststelle, die als tatsächliche Ausgangszollstelle für diesen Ausfuhrvorgang zuständig ist	D	Die Dienststellennummer ist über das Dienststellenverzeichnis der Europäischen Kommission entschlüsselbar.
	EN1300		Art des Geschäfts	2	Art des Geschäfts	D	Geschäftsvorgang anderer Mitgliedstaaten: n..2 Schlüsselnummer (Codeliste C0091) Deutscher Geschäftsvorgang: n2 Schlüsselnummer (Codeliste A1150)
	EN1310		Rechnungspreis	[18,2]	In Rechnung gestellter Betrag aller angegebenen Waren	D	Die Angabe der Datengruppe erfolgt ausschließlich, wenn die Datengruppe GESCHÄFTSVORGANG in der Nachricht „Überlassung zur Ausfuhr“ (E_ EXP_REL) angegeben wurde.
	EN1320		Währung	3	Währung zum Rechnungspreis	D	Die Angabe der Datengruppe erfolgt ausschließlich, wenn die Datengruppe GESCHÄFTSVORGANG in der Nachricht „Überlassung zur Ausfuhr“ (E_ EXP_REL) angegeben wurde. Codeliste C0352
	EN4000		Außenwirtschaftsrechtlicher	17	Außenwirtschaftsrechtlicher Ausführer als	D	

EN - Bestätigung der Ausfuhr							[ATLAS→E_EXP_NOT→ZODIAK→EN→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
			Ausführer (Identifikationsnummer)		Vertragspartner des Empfängers in einem Drittland. Identifikationsnummer des außenwirtschaftsrechtlichen Ausführers		
	EN4010		Außenwirtschaftsrechtlicher Ausführer (Niederlassungsnummer)	4	Nummer der Niederlassung des außenwirtschaftsrechtlichen Ausführers, vergeben von der deutschen Zollbehörde	D	
	EN4020		Außenwirtschaftsrechtlicher Ausführer (Name)	70	Name oder Firmenbezeichnung des außenwirtschaftsrechtlichen Ausführers	M	
	EN4030		Außenwirtschaftsrechtlicher Ausführer (Straße und Hausnummer)	70	Straße und Hausnummer zur Hausanschrift des außenwirtschaftsrechtlichen Ausführers	M	
	EN4040		Außenwirtschaftsrechtlicher Ausführer (Ort)	35	Ort zur Hausanschrift des außenwirtschaftsrechtlichen Ausführers	M	
	EN4050		Außenwirtschaftsrechtlicher Ausführer (Postleitzahl)	17	Postleitzahl zur Hausanschrift des außenwirtschaftsrechtlichen Ausführers	D	
	EN4060		Außenwirtschaftsrechtlicher Ausführer (Land)	2	Länderkennzeichen zur Hausanschrift des außenwirtschaftsrechtlichen Ausführers	M	Codeliste C0248
	EN1400		Ausführer (Identifikationsnummer)	17	Identifikationsnummer des Ausführers	D	Die Angabe des Datenfeldes erfolgt ausschließlich, wenn das Datenfeld AUSFÜHRER/TIN in der Nachricht „Überlassung zur Ausfuhr“ (E_EXP _REL) angegeben wurde.
	EN1405		Ausführer (Niederlassungsnummer)	4	Nummer der Niederlassung des Ausführers, vergeben von der deutschen Zollbehörde	D	Die Angabe des Datenfeldes erfolgt ausschließlich, wenn eine EORI-Nummer angegeben wurde. Das Datenfeld hat den Wert „0000“, wenn es weder angemeldet noch durch Umschlüsselung befüllt wurde.
	EN1410		Ausführer (Name)	70	Name oder Firmenbezeichnung des Ausführers	M	
	EN1420		Ausführer (Straße und Hausnummer)	70	Straße und Hausnummer zur Hausanschrift des Ausführers	M	
	EN1430		Ausführer (Ort)	35	Ortsangabe zur Hausanschrift des Ausführers	M	
	EN1440		Ausführer (PLZ Ort)	17	Postleitzahl zur Hausanschrift des Ausführers	D	
	EN1450		Ausführer (Land)	2	Nationalitätskennzeichen zur Hausanschrift des Ausführers	M	Codeliste C0248
	EN1460		Empfänger (Identifikationsnummer)	17	Identifikationsnummer des Empfängers	D	Die Angabe des Datenfeldes erfolgt ausschließlich, wenn das Datenfeld „EMPFÄNGER / Identifikationsnummer“ in der Nachricht „Anmeldung zur Ausfuhr“ (E_EXP_DAT) angegeben wurde.

EN - Bestätigung der Ausfuhr							[ATLAS→E_EXP_NOT→ZODIAK→EN→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	EN1465		Empfänger (Niederlassungsnummer)	4	Laufende Nummer der Niederlassung des Empfängers	D	Die Angabe des Datenfeldes erfolgt ausschließlich, wenn das Datenfeld „EMPFÄNGER / Niederlassungsnummer“ in der Nachricht „Anmeldung zur Ausfuhr“ (E_EXP_DAT) angegeben wurde.
	EN1470		Empfänger (Name)	70	Name oder Firmenbezeichnung des Empfängers	D	
	EN1480		Empfänger (Straße und Hausnummer)	70	Straße und Hausnummer zur Hausanschrift des Empfängers	D	
	EN1490		Empfänger (Ort)	35	Ortsangabe zur Hausanschrift des Empfängers	D	
	EN1500		Empfänger (PLZ Ort)	17	Postleitzahl zur Hausanschrift des Empfängers	D	
	EN1510		Empfänger (Land)	2	Nationalitätskennzeichen zur Hausanschrift des Empfängers	D	Codeliste C0248
	EN1520		Anmelder (Identifikationsnummer)	17	Identifikationsnummer des Anmelders	D	Die Angabe des Datenfeldes erfolgt ausschließlich, wenn das Datenfeld ANMELDER/TIN in der Nachricht „Anmeldung zur Ausfuhr“ (E_EXP_ DAT) angegeben wurde.
	EN1525		Anmelder (Niederlassungsnummer)	4	Laufende Nummer der Niederlassung des Anmelders	D	Die Angabe des Datenfeldes erfolgt ausschließlich, wenn eine EORI-Nummer angegeben wurde.
	EN1530		Anmelder (Name)	70	Name oder Firmenbezeichnung des Anmelders	M	
	EN1540		Anmelder (Straße und Hausnummer)	70	Straße und Hausnummer zur Hausanschrift des Anmelders	M	
	EN1550		Anmelder (Ort)	35	Ortsangabe zur Hausanschrift des Anmelders	M	
	EN1560		Anmelder (PLZ Ort)	17	Postleitzahl zur Hausanschrift des Anmelders	D	
	EN1570		Anmelder (Land)	2	Nationalitätskennzeichen zur Hausanschrift des Anmelders	M	Codeliste C0248
	EN1580		Vertreter des Anmelders (Identifikationsnummer)	17	Identifikationsnummer des Vertreters des Anmelders	D	Die Angabe des Datenfeldes erfolgt ausschließlich, wenn das Datenfeld VERTRETER DES ANMELDERS/TIN in der Nachricht „Anmeldung zur Ausfuhr“ (E_EXP_DAT) angegeben wurde.
	EN1585		Vertreter des Anmelder (Niederlassungsnummer)	4	Laufende Nummer der Niederlassung des Anmelders	D	Die Angabe des Datenfeldes erfolgt ausschließlich, wenn eine EORI-Nummer angegeben wurde.
	EN1590		Vertreter des Anmelders (Name)	70	Name oder Firmenbezeichnung des Vertreters des Anmelders	D	
	EN1600		Vertreter des Anmelders (Straße und Hausnummer)	70	Straße und Hausnummer zur Hausanschrift des Vertreters des Anmelders	D	
	EN1610		Vertreter des Anmelders (Ort)	35	Ortsangabe zur Hausanschrift des Vertreters des Anmelders	D	

EN - Bestätigung der Ausfuhr							[ATLAS→E_EXP_NOT→ZODIAK→EN→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	EN1620		Vertreter des Anmelders (PLZ Ort)	17	Postleitzahl zur Hausanschrift des Vertreters des Anmelders	D	
	EN1630		Vertreter des Anmelders (Land)	2	Nationalitätskennzeichen zur Hausanschrift des Vertreters des Anmelders	D	Codeliste C0248
	EN1640		Subunternehmer (Identifikationsnummer)	17	Identifikationsnummer des Subunternehmers	D	Die Angabe des Datenfeldes erfolgt ausschließlich, wenn das Datenfeld SUBUNTERNEHMER/ TIN in der Nachricht „Anmeldung zur Ausfuhr“ (E_EXP_DAT) angegeben wurde.
	EN1645		Subunternehmer (Niederlassungsnummer)	4	Laufende Nummer der Niederlassung des Subunternehmers	D	Die Angabe des Datenfeldes erfolgt ausschließlich, wenn eine EORI-Nummer angegeben wurde.
	EN1650		Subunternehmer (Name)	70	Name oder Firmenbezeichnung des Subunternehmers	D	
	EN1660		Subunternehmer (Straße und Hausnummer)	70	Straße und Hausnummer zur Hausanschrift des Subunternehmers	D	
	EN1670		Subunternehmer (Ort)	35	Ortsangabe zur Hausanschrift des Subunternehmers	D	
	EN1680		Subunternehmer (PLZ Ort)	17	Postleitzahl zur Hausanschrift des Subunternehmers	D	
	EN1690		Subunternehmer (Land)	2	Nationalitätskennzeichen zur Hausanschrift des Subunternehmers	D	Codeliste C0010
	EN1700		Lieferbedingung (Incoterms-Code)	3	Lieferbedingung in verschlüsselter Form	D	Codeliste C0090 Die Angabe der Datengruppe erfolgt ausschließlich, wenn die Datengruppe LIEFERBEDINGUNG in der Nachricht „Überlassung zur Ausfuhr“ (E_EXP_REL) angegeben wurde.
	EN1710		Lieferbedingung (Text)	512	Lieferbedingungen mit ihrem vollen Wortlaut	D	Die Angabe des Datenfeldes erfolgt ausschließlich, wenn das Datenfeld „LIEFERBEDINGUNGEN / Text“ in der Nachricht „Anmeldung zur Ausfuhr“ (E_EXP_DAT) angegeben wurde.
	EN1720		Lieferbedingung (Ort)	35	Ort bezogen auf die Lieferbedingungen	D	Die Angabe des Datenfeldes erfolgt ausschließlich, wenn das Datenfeld LIEFERBEDINGUNG/INCOTERM-CODE mit einem Wert ungleich „XXX“ angegeben wird.
	EN1730		Lieferbedingung (UN/LOCODE)	17	Codierung der Vereinten Nationen zu Ortsangaben für Handel und Transport	D	Codeliste C0244
	EN1740		Lieferbedingung (Land)	2	Land der Lieferbedingung	D	Codeliste C0248
	EN1750		Dateiname des zugehörigen Ausgangsnachweises/-vermerks	80	Dateiname des zugehörigen Ausgangsnachweises/ -vermerks	O	Sendet ATLAS mehr als ein PDF-Dokument in der Bestätigung, fassen wir für Sie alle PDF-Dokumente zu einem gemeinsamen

EN - Bestätigung der Ausfuhr							[ATLAS→E_EXP_NOT→ZODIAK→EN→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
							neuen PDF-Dokument zusammen, welches dann alle Formulare aus den einzelnen PDF-Dokumenten. Der Dateinamen dieses zusammengefassten PDF-Dokumentes wird dann hier gemeldet. Dieser endet auf –X.pdf.
	EN1800		Positionsnummer	[3]	Laufende Nummer der Warenposition	M	Es können bis zu 999 Warenpositionen übermittelt werden. Es folgen nun die Felder der Warenposition. Die Werte der folgenden Felder sind/werden der in diesem Feld angegebenen Positionsnummer zugeordnet. Die Übermittlung der nächsten Warenposition beginnt dann wieder mit diesem Feld unter Angabe der nächsten Positionsnummer, gefolgt von den Feldern und Werten der nächsten Warenposition. Zu beachten ist der Hinweis zur möglicherweise abweichenden Nummerierung der Positionen am Anfang dieses Kapitels. Die Nummern werden lückenlos aufsteigend angegeben, beginnend mit „1“ und endend mit dem Wert des Datenfeldes KOPF/ANZAHL POSITIONEN.
	EN1812		Unterposition des Harmonisierten Systems	6	Erste sechs Stellen der Warennummer (HS6) in der kombinierten Nomenklatur	M	Codeliste C0152
	EN1814		Unterposition der Kombinierten Nomenklatur	2	Siebte und achte Stelle der Warennummer in der kombinierten Nomenklatur	M	
	EN1830	0…99	TARIC-Zusatzcode	4	Zusatz zur Warennummer im TARIC	D	
	EN1860		Warenbezeichnung	512	Textuelle Beschreibung der Ware	M	
	EN1870		Registriernummer (extern) (Position)	70	Dem Anmelder bekannte Registriernummer eines Systems am Ausgang, z.B. Luftfrachtbrief- oder Hafensystem-Nummer	D	
	EN1875		Referenznummer/UCR (Position)	70	Eindeutige Identifikation der Sendung, wie beispielsweise die UCR oder eine Frachtpapiernummer.	D	
	EN1880		Eigenmasse	[22,6]	Die Eigenmasse der Warenposition in Kilogramm. Gramm werden als Nachkommastellen dargestellt.	M	
	EN1890		Rohmasse	[19,3]	Die Rohmasse der Warenposition in Kilogramm. Gramm werden als Nachkommastellen dargestellt.	M	
	EN1892		Menge in besonderer Maßeinheit	[22,6]	Zahlenwert für die im EZT vorgegebene Besondere Maßeinheit	D	

EN - Bestätigung der Ausfuhr							[ATLAS→E_EXP_NOT→ZODIAK→EN→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	EN1895		Wasserzeichen (Position)	1	Besondere Gegebenheiten, i.d.R. bedingt durch das angemeldete Verfahren, werden warenpositionsbezogen als Wasserzeichen auf den angelegten PDF-Dokumenten ausgewiesen.	M	Codeliste A0162
	EN1900		Beantragtes Verfahren	2	Beantragte zollrechtliche Bestimmung	M	Codeliste I0100
	EN1910		Vorhergehendes Verfahren	2	Vorangegangene zollrechtliche Bestimmung	M	Codeliste I0100
	EN1920		Zusätzliches Verfahren	3	Zusätzliches Verfahren	D	Codeliste I0100 Die Angabe erfolgt ausschließlich, wenn die Datengruppe „ZUSÄTZLICHES VERFAHREN“ in der Nachricht „Anmeldung zur Ausfuhr“ (E_EXP_DAT) angegeben wurde.
	EN1925		Statistischer Wert	[18,2]	Statistischer Wert der angemeldeten Waren	D	
	EN1935		Ausfuhrland (Position)	2	Tatsächlicher Ausfuhrmitgliedstaat	D	Codeliste C0010
0...99	EN2000		Anzahl Packstücke	[8]	Anzahl der Stücke, die in gleicher Art und mit gleichen Zeichen/Nummern gepackt sind, oder bei unverpackten Waren die Anzahl der erfassten Gegenstände	M	
	EN2020		Packstücke Verpackungsart	2	Verschlüsselung für die Art der Verpackung	M	Codeliste C0017
	EN2030		Packstücke Versandzeichen	512	Zeichen bzw. Nummern, mit denen das bzw. die Packstücke gekennzeichnet sind	D	
	EN2040		Packstück Positionsnummer Hauptpack	[3]	Bei Beipack wird die Positionsnummer gemeldet, die das Packstück enthält, dem beigepackt wird (Hauptpack).	D	
	EN2500		EMPFÄNGER (Position) / Identifikationsnummer	17	Identifikationsnummer des Empfängers	D	
	EN2505		EMPFÄNGER (Position) / Niederlassungsnummer	4	Laufende Nummer der Niederlassung des Empfängers	D	
	EN2510		EMPFÄNGER (Position) / Name	70	Name oder Firmenbezeichnung des Empfängers	D	
	EN2520		EMPFÄNGER (Position) / Straße und Hausnummer	70	Straße und Hausnummer zur Hausanschrift des Empfängers	D	
	EN2530		EMPFÄNGER (Position) / Ort	35	Ortsangabe zur Hausanschrift des Empfängers	D	
	EN2540		EMPFÄNGER (Position) / PLZ Ort	17	Postleitzahl zur Hausanschrift des Empfängers	D	
	EN2550		EMPFÄNGER (Position) / Land	2	Nationalitätskennzeichen zur Hausanschrift des Empfängers	D	Codeliste C0248

EN - Bestätigung der Ausfuhr							**[ATLAS→E_EXP_NOT→ZODIAK→EN→Teilnehmer]**
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	EN3030		Art des Geschäfts	2	Art des Geschäfts	D	Geschäftsvorgang anderer Mitgliedstaaten: n..2 Schlüsselnummer (Codeliste C0091) Deutscher Geschäftsvorgang: n2 Schlüsselnummer (Codeliste A1150)

***(1) Feldtyp und Länge (Rückmeldungen – BOX sendet an BOX-Partner):**

n	Eine Zahl zeigt ein alphanumerisches Feld und seine maximale Länge an.
[n]	Eine Zahl in eckigen Klammern zeigt ein numerisches Feld ohne Vorzeichen und ohne Nachkommastellen und seine exakte Stellenanzahl (n) an In BOX-Rückmeldungen werden alle numerischen Werte grundsätzlich mit führenden Nullen aufgefüllt. Tausendertrennzeichen werden nicht verwendet. Für zum Beispiel [5] würde der Wert 12 als 00012 gemeldet werden.
[n,m]	Zwei mit einem Komma getrennte Zahlen in eckigen Klammern zeigt ein numerisches Feld ohne Vorzeichen und mit Nachkommastellen sowie seine exakte Vorkommastellenanzahl (n - m) und Nachkommastellenanzahl (m) an. In BOX-Rückmeldungen werden alle numerischen Werte grundsätzlich mit führenden und angehangenen Nullen aufgefüllt. Als Dezimaltrennzeichen wird immer das Komma verwendet. Tausendertrennzeichen werden nicht verwendet. Für zum Beispiel [12,3] würde der Wert 12,5 als 000000012,500 gemeldet werden.
[±n]	Das Zeichen ± gefolgt von einer Zahl in eckigen Klammern zeigt ein numerisches Feld mit Vorzeichen ohne Nachkommastellen und seine maximale Stellenanzahl (n) an. In BOX-Rückmeldungen werden alle numerischen Werte grundsätzlich mit führenden Nullen aufgefüllt. Tausendertrennzeichen werden nicht verwendet. Das Vorzeichen (+/-) ist dem Wert immer vorangestellt. Für zum Beispiel [±5] würde der Wert 12 als +00012 und der Wert -12 als -00012 gemeldet werden.
[±n,m]	Das Zeichen ± gefolgt von zwei mit einem Komma getrennte Zahlen in eckigen Klammern zeigt ein numerisches Feld mit Vorzeichen und mit Nachkommastellen sowie seine exakte Vorkommastellenanzahl (n - m) und Nachkommastellenanzahl (m) an. In BOX-Rückmeldungen werden alle numerischen Werte grundsätzlich mit führenden und angehangenen Nullen aufgefüllt. Als Dezimaltrennzeichen wird immer das Komma verwendet. Tausendertrennzeichen werden nicht verwendet. Das Vorzeichen (+/-) ist dem Wert immer vorangestellt. Für zum Beispiel [±12,3] würde der Wert 12,5 als +000000012,500 und der Wert -12,5 als -000000012,500 gemeldet werden.
DATE	Die Angabe „DATE“ zeigt ein Datumsfeld an. Das Format ist YYYYMMDD, es werden keine Trennzeichen angegeben. Für den 20.09.2022 würde zum Beispiel „20220920“ angegeben werden.
TIME	Die Angabe „TIME“ zeigt ein Datumsfeld an. Das Format ist HHMMSS, es werden keine Trennzeichen angegeben und die Angabe erfolgt im „24-Stunden-Format“ (also ohne „am“ und „pm“). Für 15:30:20 Uhr würde zum Beispiel „153020“ engegeben werden.
DATETIME	Die Angabe „DATETIME“ zeigt einen Zeitpunkt an. Das Format ist YYYYMMDDhhmmss±tt:tt wobei „YYYYMMDD“ der Datumsanteil und hhmmss der Uhrzeitanteil ist. Als Zeitzone (±tt:tt) wird in den BOX-Rückmeldungen die „Ortszeit Deutschland“ verwendet. Während der Sommerzeit also +02:00 und während der Winterzeit +01:00. Für den 20.09.2022 15:30:20 in Zeitzone +02:00 (Deutsche Sommerzeit) wäre die Angabe zum Beispiel „20220920153020+02:00“.

***(2) Verwendung lt. ATLAS (Rückmeldungen – BOX sendet an BOX-Partner):**

M	„mandatory“ – Pflichtfeld. Das Zollsystem gibt an, dieses Feld grundsätzlich in jeder Rückmeldung anzugeben. Somit kann davon ausgegangen werden, dass auch in jeder BOX-Rückmeldung das Feld grundsätzlich gefüllt ist.
D	„dependent“ – bedingtes Pflichtfeld. Das Zollsystem gibt an, dieses Feld nur unter bestimmten Bedingungen anzugeben. Somit kann auch in der BOX-Rückmeldung nicht zwingend davon ausgegangen werden, dass dieses Feld gefüllt ist.
O	„optional“ – optionales Feld. Das Zollsystem gibt keine Aussage darüber, wann das Feld angegeben wird. Somit kann auch in der BOX-Rückmeldung keine Aussage dazu gegeben werden, ob das Feld gefüllt ist.