MR - Überlassungsmeldung							[ATLAS→E_DEP_REL→ZODIAK→MR→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	OB0020		Objekt-Name	35	Objektname Z. Zt. begrenzt auf 22 Stellen, weil Aufnahme in ATLAS beschränkt.	M	Objektname (identisch mit Bezugsnummer der zugehörigen Versandanmeldung)
	OB0021		Objekt-Aliasname	35	2. Objektname	O	Neben der Bezugsnummer (s. ...) kann dem Objekt ein 2. Name gegeben werden Derzeit nicht genutzt
	OB0100		EDIFACT-Nachrichtennummer	35	Eindeutige Nachrichtenreferenznummer, die vom Zoll vergeben wird.	M	Ursprung: Bescheid. Möglich in allen Verfahren
	OB0110		Zeitpunkt des Nachrichteneingangs	DATETIME	Ursprung: Entscheidung	M	Während einer Übergangsphase wird der Zeitpunkt nicht zwingend mit einer Zeitzone gemeldet.
	BOX920		Indikator Beginn alter Teil der hybriden Rückmeldung				
			(alte BOX 9.2 Attribute – zur Übersichtlichkeit hier ausgeblendet. Werden übermittelt.)				
	BOX930		Indikator Beginn neuer Teil der hybriden Rückmeldung				
	MR1010		MRN	18	Die der Versandanmeldung zugeordnete Movement Reference Number (MRN).	M	Die MRN ist die eindeutige Kennzeichnung eines Versandvorgangs nach Überlassen der Waren zum Versand.
	MR1020		Abgangszollstelle	8	Zolldienststellen-Code bei Abgang	M	
	MR1031		Zeitpunkt der Annahme der Anmeldung	DATETIME	Datum und Zeit der Annahme der Anmeldung.	M	
	MR1041		Zeitpunkt der Überlassung	DATETIME	Datum und Zeit der Überlassung	M	
	MR1080		Wiedergestellungsdatum	DATE	Datum des Endes der Frist zur Wiedergestellung bei der Bestimmungszollstelle oder dem zugelassenenen Empfänger	M	
0...9	MR1180		Sicherheit Art	1	Art der Sicherheitsleistung	M	Codeliste S0251
	MR1230		Andere Form der Sicherheit	35	Bescheinigung oder Nachweis, dass die Sicherheit bei der AS in anderer Form geleistet wurde oder effektiv keine Sicherheit zu leisten ist	D	
	MR1240		Laufende Nummer Sicherheitsleistung	[2]	Je Sicherheiten Art können bis zu 99 Sicherheitsleistung gemeldet werden. Es folgen die Felder einer Sicherheitsleistung. Diese Gruppe kann virtuell wiederholt werden.	M	
	MR1250		GRN	24	Guarantee Reference Number	D	

MR - Überlassungsmeldung							[ATLAS→E_DEP_REL→ZODIAK→MR→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	MR1260		Sicherheit Betrag	[18,2]	Sicherheit Betrag	M	
	MR1270		Sicherheit Währung	3	Währungscode nach ISO ...	M	Das Attribut wird immer mit dem Wert 'EUR' übermittelt.
	MR1300		Bestimmungszollstelle	8	Zolldienststellen-Code bei Empfang	M	
	MR1500		VBD-Name	100	Name des Versandbegleitdokuments (PDF-File)	D	Nur im vereinfachten Verfahren
	MR2010		Kennzeichen SumA-Sicherheit	1	Kennzeichen, ob die Versandanmeldung die Daten des Anhangs 30A ZK-DVO enthält oder nicht	M	Das Datenfeld wird verwendet, um zwischen denjenigen Versandanmeldungen zu unterscheiden, die die Daten der SumA-Sicherheit enthalten und denjenigen Versandanmeldungen, bei denen dies nicht zutrifft. Codeliste C0217
	MR2020		Referenznummer/UCR (Sammelsendung)	70	Eindeutige Identifikation der Sendung, z.B. Unique Consignment Reference	M	
0...9	MR2031		Grenzüberschreitendes aktives Beförderungsmittel (Staatszugehörigkeit)	2	Registrierungsland des Beförderungsmittels	D	Codeliste C0165
	MR2032		Grenzüberschreitendes aktives Beförderungsmittel (Art der Identifikation)	2	Art der Identifikation des Beförderungsmittels	D	Codeliste C0219
	MR2033		Grenzüberschreitendes aktives Beförderungsmittel (Kennzeichen)	35	Kennzeichen (oder ggf. Name) des Beförderungsmittels	D	
	MR2034		Grenzüberschreitendes aktives Beförderungsmittel (Nummer der Beförderung)	35	Fahrkennung des Beförderungsmittels, gegebenenfalls Reisenummer, Flugnummer oder Fahrtnummer	D	Eine Angabe unterbleibt, wenn das Feld "Kennzeichen SumA-Sicherheit" den Wert '0' enthält. Sofern vorgenanntes Kriterium nicht gegeben ist, gilt: Eine Angabe erfolgt, wenn in der Versandanmeldung das Feld „Nummer der Beförderung“ einen Wert enthält.
	MR2035		Grenzüberschreitendes aktives Beförderungsmittel (vorgesehene Grenzzollstelle)	8	Dienststelle, die als Grenzzollstelle für diesen Versandvorgang vorgesehen ist	D	
	MR2040		Besondere Umstände	3	Kennzeichen für das Vorliegen besonderer Umstände	M	Codeliste C0296
	MR2050		Ladeort	35	Bezeichnung des Hafens, Flughafens, Frachtterminals, Bahnhofs oder anderen Ortes, an dem die Waren auf das für ihre Beförderung benutzte Beförderungsmittel verladen werden.	D	Eine Angabe erfolgt, wenn - das Feld "Kennzeichen SumA-Sicherheit" den Wert '1' enthält.
	MR2052		Ladeort (Land)	2	Länderkennzeichen des Landes, in dem die	D	Codeliste C0248

MR - Überlassungsmeldung							[ATLAS→E_DEP_REL→ZODIAK→MR→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
					Waren auf das für ihre Beförderung benutzte Beförderungsmittel verladen werden		Während der EU-weiten Übergangszeit von NCTS-P4 auf NCTS-P5 entspricht der Wertebereich der Codeliste C0199.
	MR2060		Entladeort	35	Bezeichnung des Hafens, Flughafens, Frachtterminals, Bahnhofs oder anderen Ortes, an dem die Waren von dem für ihre Beförderung benutzten Beförderungsmittel entladen werden	M	Eine Angabe unterbleibt, wenn das Feld "Kennzeichen SumA-Sicherheit" den Wert '0' enthält. Sofern vorgenanntes Kriterium nicht gegeben ist, gilt: Eine Angabe erfolgt, wenn in der Versandanmeldung das Feld „Entladeort“ einen Wert enthält.
	MR2062		Entladeort (Land)	2	Länderkennzeichen des Landes, in dem die Waren von dem für ihre Beförderung benutzten Beförderungsmittel entladen werden	D	Codeliste C0248 Während der EU-weiten Übergangszeit von NCTS-P4 auf NCTS-P5 entspricht der Wertebereich der Codeliste C0199.
	MR2070		Beförderungskosten (Zahlungsweise)	1	Code für Zahlungsweise (Codeliste C0116)	M	Eine Angabe unterbleibt, wenn das Feld "Kennzeichen SumA-Sicherheit" den Wert '0' enthält. Sofern vorgenanntes Kriterium nicht gegeben ist, gilt: Eine Angabe erfolgt, wenn in der Versandanmeldung das Feld „Beförderungskosten (Zahlungsweise)“ einen Wert enthält.
	MR2080		Art der Anmeldung	5	Die dem Vorgang auf Kopfebene zugeordnete Art der Anmeldung aus der Versandanmeldung aus dem Feld „Art der Anmeldung“	M	Es ist angegeben, in welchem Versandverfahren die Waren befördert werden. Hierbei gelten die hier auf Kopfebene gemachten Angaben übergreifend für die gesamte Versandanmeldung. Codeliste S0231
	MR2082		Art der Versandanmeldung	2	Art der Versandanmeldung	M	Inanspruchnahme des Normalverfahrens oder des vereinfachten Verfahrens, ggf. in Kombination mit der Verwendung besonderer Verschlüsse. Codeliste A0114
	MR2084		Carnet TIR-Nummer	12	Carnet TIR-Nummer	D	Die angegebene Carnet TIR-Nummer muss dem Aufdruck auf dem Carnet TIR Heft entsprechen.
	MR2086		Indikator für reduzierten Datensatz	1	Indikator für einen reduzierten Datensatz	M	Versandanmeldung, die ggf. mit einem reduzierten Datensatz abgegeben wird. Codeliste S0027
	MR2088		Verbindliche Beförderungsroute	1	Verbindliche Beförderungsroute	M	Eine ggf. vorgegebene verbindliche Beförderungsroute. Codeliste S0027
	MR2110		Versendungsland Sammelsendung	2	Länderkennzeichen des Versendungslandes	D	Codeliste C0248
	MR2120		Bestimmungsland Sammelsendung	2	Länderkennzeichen des dem Vorgang auf Kopfebene zugeordneten Bestimmungslandes	M	Das Datenfeld wird übermittelt, wenn in der Versandanmeldung das Feld „Bestimmungsland“ verwendet wurde.

MR - Überlassungsmeldung							[ATLAS→E_DEP_REL→ZODIAK→MR→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
							Codeliste C0248
	MR2130		Gesamt-Rohmasse (Sammelsendung)	[19,3]	Rohmasse der Sammelsendung in Kilogramm	M	
	MR2150		Container-Indikator	1	Kennzeichen für die Beförderung der Waren in Containern	M	Codeliste S0027
	MR2152		Inländischer Verkehrszweig	1	Verkehrszweig des Beförderungsmittels innerhalb des Zollgebietes der Union	D	Codeliste S0218
	MR2154		Verkehrszweig an der Grenze	1	Verkehrszweig des Beförderungsmittels, mit dem die Außengrenze des Zollgebietes der Union überschritten wird	D	Codeliste S0218
0...999	MR2170		Beförderungsmittel beim Abgang (Staatszugehörigkeit)	2	Herkunftsland des Beförderungsmittels in verschlüsselter Form, das in der Versandanmeldung dem Feld "Beförderungsmittel beim Abgang (Staatszugehörigkeit)" entnommen ist.	D	Angegeben ist die Staatszugehörigkeit dieses Beförderungsmittels (oder - bei mehreren Beförderungsmitteln - die Staatszugehörigkeit des ziehenden bzw. schiebenden Beförderungsmittels). Beispiel: Wenn Zugmaschine und Anhänger verschiedene Kennzeichen tragen, so ist die Staatszugehörigkeit der Zugmaschine angegben Codeliste C0165
	MR2175		Art der Identifikation	2	Art der Identifikation des Beförderungsmittels	D	Codeliste C0750
	MR2180		Beförderungsmittel beim Abgang (Kennzeichen)	35	Kennzeichen des Beförderungsmittels in textueller Form. (Bei KFZ i.d.R. das polizeiliche Kennzeichen, das aus der Versandanmeldung aus dem Feld "Beförderungsmittel beim Abgang (Kennzeichen)" entnommen wird.)	D	Angegeben sind Kennzeichen oder Name des Beförderungsmittels/ der Beförderungsmittel (Lastkraftwagen, Schiff, Waggon, Flugzeug), auf dem/denen die Waren bei ihrer Gestellung bei der Zollstelle, bei der die Versandförmlichkeiten erfüllt werden, unmittelbar verladen sind.
0…9	MR2190		Durchgangszollstelle (Dienststellennummer NCTS)	8	Eine für alle NCTS-Teilnehmerstaaten eindeutige Verschlüsselung einer Dienststelle	M	Das Datenfeld wird übermittelt, wenn es in der Versandanmeldung im Feld "Durchgangszollstelle (Dienststellennummer NCTS)“ angegeben wurde. Direkt aufeinanderfolgend angegebene Durchngangszollstellen dürfen nicht Dienststellen desselben Landes sein.
	MR2192		Voraussichtlicher Zeitpunkt der Gestellung	DATETIME	Voraussichtlicher Zeitpunkt der Gestellung	D	Datum und Zeit der voraussichtlichen Gestellung
	MR2195	0…9	Vorgesehene Ausgangszollstelle	8	Dienststelle, die als Ausgangszollstelle im Versandverfahren für diesen Versandvorgang	D	

MR - Überlassungsmeldung							[ATLAS→E_DEP_REL→ZODIAK→MR→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
					vorgesehen ist		
	MR2200	0…99	Beförderungsroute (SumA-Sicherheit) (Land)	2	Zu durchfahrendes Land auf der Beförderungsroute	M	Codeliste C0248
	MR2210		Versender (EORI oder TCUI)	17	EORI oder TCUI des Versenders	D	Von einer Zollverwaltung vergebene Nummer, unter welcher Name und Anschrift des Versenders gespeichert sind. Eine Angabe erfolgt, wenn das Feld "Versender (Identifikationsart)" einen der Werte '2' oder '4' enthält.
	MR2215		Versender (Niederlassungsnummer)	[4]	Nummer der Niederlassung des Versenders	D	Das Datenfeld wird übermittelt, wenn eine EORI-Nummer angegeben wurde.
	MR2220		Versender (Name)	70	Name oder Firmenbezeichnung des Versenders	M	Das Datenfeld wurde entweder vom Teilnehmer in der Versandanmeldung übermittelt oder über das Feld "Versender (TIN)" in der Versandanmeldung aus den ATLAS-Beteiligtenstammdaten ermittelt.
	MR2230		Versender (Straße und Hausnummer)	70	Straße und Hausnummer des Versenders	M	Das Datenfeld wurde entweder vom Teilnehmer in der Versandanmeldung übermittelt oder über das Feld "Versender (TIN)" in der Versandanmeldung aus den ATLAS-Beteiligtenstammdaten ermittelt.
	MR2241		Versender (Ort)	35	Ortsangabe zur Hausanschrift des Versenders	M	Das Datenfeld wurde entweder vom Teilnehmer in der Versandanmeldung übermittelt oder über das Feld "Versender (TIN)" in der Versandanmeldung aus den ATLAS-Beteiligtenstammdaten ermittelt.
	MR2250		Versender (PLZ)	17	Postleitzahl zur Hausanschrift des Versenders	M	Das Datenfeld wurde entweder vom Teilnehmer in der Versandanmeldung übermittelt oder über das Feld "Versender (TIN)" in der Versandanmeldung aus den ATLAS-Beteiligtenstammdaten ermittelt.
	MR2259		Versender (Land)	2	Länderkennzeichen des Landes des Verfahrens (Codeliste C0008)	M	Das Datenfeld wurde entweder vom Teilnehmer in der Versandanmeldung übermittelt oder über das Feld "Versender (TIN)" in der Versandanmeldung aus den ATLAS-Beteiligtenstammdaten ermittelt.
	MR2261		Ansprechpartner Versender (Name des Sachbearbeiters)	70	Name des Sachbearbeiters in der Firma	O	
	MR2263		Ansprechpartner Versender (Telefonnummer)	35	Telefonnummer des Sachbearbeiters in der Firma	O	
	MR2265		Ansprechpartner Versender (Email-	256	Email-Adresse des Sachbearbeiters in der Firma	O	

MR - Überlassungsmeldung							[ATLAS→E_DEP_REL→ZODIAK→MR→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
			Adresse)				
	MR2330		Empfänger (EORI oder TCUI)	17	EORI oder TCUI des Empfängers	D	Von einer Zollverwaltung vergebene Nummer, unter welcher Name und Anschrift des Empfängers gespeichert sind. Eine Angabe erfolgt, wenn das Feld "Empfänger (Identifikationsart)" einen der Werte '2', '3' oder '4' enthält.
	MR2335		Empfänger (Niederlassungsnummer)	[4]	Nummer der Niederlassung des Empfängers	D	Das Datenfeld wird übermittelt, wenn eine EORI-Nummer angegeben wurde.
	MR2340		Empfänger (Name)	70	Name oder Firmenbezeichnung des Empfängers	M	Das Datenfeld wird entweder vom Teilnehmer in der Versandanmeldung übermittelt, oder über die Versandanmeldung im Feld "Empfänger(TIN)" aus den ATLAS-Beteiligtenstammdaten ermittelt.
	MR2350		Empfänger (Straße und Hausnummer)	70	Straße und Hausnummer des Empfängers	M	Das Datenfeld wird entweder vom Teilnehmer in der Versandanmeldung übermittelt, oder über die Versandanmeldung im Feld "Empfänger(TIN)" aus den ATLAS-Beteiligtenstammdaten ermittelt.
	MR2361		Empfänger (Ort)	35	Ortsangabe zur Hausanschrift des Empfängers	M	Das Datenfeld wird entweder vom Teilnehmer in der Versandanmeldung übermittelt, oder über die Versandanmeldung im Feld "Empfänger(TIN)" aus den ATLAS-Beteiligtenstammdaten ermittelt.
	MR2370		Empfänger (PLZ)	17	Postleitzahl zur Hausanschrift des Empfängers	M	Das Datenfeld wird entweder vom Teilnehmer in der Versandanmeldung übermittelt, oder über die Versandanmeldung im Feld "Empfänger(TIN)" aus den ATLAS-Beteiligtenstammdaten ermittelt.
	MR2379		Empfänger (Land)	2	Länderkennzeichen des Landes des Empfängers (Codeliste C0008)	M	Das Datenfeld wird entweder vom Teilnehmer in der Versandanmeldung übermittelt, oder über die Versandanmeldung im Feld "Empfänger(TIN)" aus den ATLAS-Beteiligtenstammdaten ermittelt.
	MR2381		Ansprechpartner Empfänger (Name des Sachbearbeiters)	70	Name des Sachbearbeiters in der Firma	O	
	MR2383		Ansprechpartner Empfänger (Telefonnummer)	35	Telefonnummer des Sachbearbeiters in der Firma	O	
	MR2385		Ansprechpartner Empfänger (Email-Adresse)	256	Email-Adresse des Sachbearbeiters in der Firma	O	
	MR2450		Inhaber des Verfahrens (EORI)	17	EORI des Inhabers des Verfahrens	M	
	MR2455		Inhaber des Verfahrens (ID	17	Identifizierungsnummer des Carnetinhabers	D	

MR - Überlassungsmeldung							[ATLAS→E_DEP_REL→ZODIAK→MR→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
			Carnetinhaber)				
	MR2460		Inhaber des Verfahrens (Name)	70	Name oder Firmenbezeichnung des Inhabers des Verfahrens	M	Datenfeld wird in der Versandanmeldung über das Feld "Inhaber des Verfahrens (TIN)" aus den ATLAS-Beteiligtenstammdaten ermittelt.
	MR2470		Inhaber des Verfahrens (Straße und Hausnummer)	70	Straße und Hausnummer des Inhabers des Verfahrens	M	Datenfeld wird in der Versandanmeldung über das Feld "Inhaber des Verfahrens (TIN)" aus den ATLAS-Beteiligtenstammdaten ermittelt.
	MR2481		Inhaber des Verfahrens (Ort)	35	Ortsangabe zur Hausanschrift des Inhabers des Verfahrens	M	Datenfeld wird in der Versandanmeldung über das Feld "Inhaber des Verfahrens (TIN)" aus den ATLAS-Beteiligtenstammdaten ermittelt.
	MR2490		Inhaber des Verfahrens (PLZ)	17	Postleitzahl zur Hausanschrift des Inhabers des Verfahrens	M	Datenfeld wird in der Versandanmeldung über das Feld "Inhaber des Verfahrens (TIN)" aus den ATLAS-Beteiligtenstammdaten ermittelt.
	MR2499		Inhaber des Verfahrens (Land)	2	Länderkennzeichen des Landes, in dem der Inhaber des Verfahrend seinen Wohnsitz hat.	M	Datenfeld wird in der Versandanmeldung über das Feld "Inhaber des Verfahrens (TIN)" aus den ATLAS-Beteiligtenstammdaten ermittelt.
	MR2501		Ansprechpartner Inhaber des Verfahrens (Name des Sachbearbeiters)	70	Name des Sachbearbeiters in der Firma	M	
	MR2503		Ansprechpartner Inhaber des Verfahrens (Telefonnummer)	35	Telefonnummer des Sachbearbeiters in der Firma	M	
	MR2505		Ansprechpartner Inhaber des Verfahrens (Email-Adresse)	256	Email-Adresse des Sachbearbeiters in der Firma	O	
	MR2800		Identifikationsnummer Vertreter	17	Identifikationsnummer des direkten (zollrechtlichen) Vertreters des Verfahrensinhabers	D	
	MR2810		Vertreter (Name)	70	Name oder Firmenbezeichnung des Vertreters	D	
	MR2820		Vertreter (Straße und Hausnummer)	70	Straße und Hausnummer des Vertreters	D	
	MR2830		Vertreter (Ort)	35	Ortsangabe zur Hausanschrift des Vertreters	D	
	MR2840		Vertreter (PLZ)	17	Postleitzahl zur Hausanschrift des Vertreters	D	
	MR2850		Vertreter (Land)	2	Länderkennzeichen des Landes, in dem der Inhaber des Verfahrend seinen Wohnsitz hat.	D	
	MR2860		Ansprechpartner Vertreter (Name des Sachbearbeiters)	70	Name des Sachbearbeiters in der Firma	D	
	MR2870		Ansprechpartner Vertreter (Telefonnummer)	35	Telefonnummer des Sachbearbeiters in der Firma	D	
	MR2880		Ansprechpartner Vertreter (Email-Adresse)	256	Email-Adresse des Sachbearbeiters in der Firma	D	

MR - Überlassungsmeldung							[ATLAS→E_DEP_REL→ZODIAK→MR→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	MR2510		Beförderer (EORI oder TCUI)	17	EORI oder TCUI des Beförderers	D	Von einer Zollverwaltung vergebene Nummer, unter welcher Name und Anschrift des "Beförderers (SumA-Sicherheit)" gespeichert sind. Eine Angabe erfolgt, wenn das Feld "Beförderer (Identifikationsart)" einen der Werte '2', '3' oder '4' enthält.
	MR2515		Beförderer (Niederlassungsnummer)	[4]	Nummer der Niederlassung des Beförderers	D	Das Datenfeld wird übermittelt, wenn eine EORI-Nummer angegeben wurde.
	MR2561		Ansprechpartner Beförderer (Name des Sachbearbeiters)	70	Name des Sachbearbeiters in der Firma	O	
	MR2563		Ansprechpartner Beförderer (Telefonnummer)	35	Telefonnummer des Sachbearbeiters in der Firma	O	
	MR2565		Ansprechpartner Beförderer (Email-Adresse)	256	Email-Adresse des Sachbearbeiters in der Firma	O	
0…99	MR2900		Lieferketten-Beteiligter (Funktion)	3	Rolle des zusätzlichen Wirtschaftsbeteiligten in der Lieferkette	M	Codeliste C0704
	MR2910		Lieferketten-Beteiligter (Identifikationsnummer)	17	Identifikationsnummer des zusätzlichen Wirtschaftsbeteiligten in der Lieferkette	D	
0...9999	MR2630		Transportausrüstung: Verschlüsse (Anzahl)	[2]	Anzahl der angebrachten Verschlüsse, welche aus dem Feld "Verschlüsse (Anzahl)" der Versandanmeldung entnommen wird.	M	
	MR2640	0…99	Verschlüsse (Zeichen)	20	Enthält das Zeichen eines angebrachten Verschlusses. Werden mehrere mit einer Seriennummer versehene Verschlüsse (z.B. Tyden-Seals) verwendet, so sind diese mit fortlaufender Nummerierung eingetragen	D	Das Datenfeld wird übermittelt, wenn das Feld "Verschlüsse (Anzahl)" einen Wert > '0' beinhaltet.
	MR2650		Containernummer	17	Nummer des Containers	D	
	MR2660	0…9999	Warenpositionsverweis	[4]	Zuordnung der einzelnen Warenpositionen zu der angegebenen Containernummer und/oder den angegebenen Verschlüssen	D	Wenn diese Datengruppe nicht angegeben wird, bezieht sich die angegebene Containernummer und/oder die angegebenen Verschlüsse auf alle Warenpositionen.
0...9	MR2700		Bewilligungsnummer	35	Die in der Versandanmeldung aufgeführte Bewilligungsnummer	D	
	MR2750		Art der Bewilligung	4	Art der in Anspruch genommenen Bewilligung	D	Codeliste S0235
	MR2760		Warenort: Art des Ortes	1	Ort zur Ware	M	Codeliste S0347
	MR2761		Warenort: Art der Ortsbestimmung	1	Art, wie der Warenort in den nachfolgenden	M	Codeliste S0326

MR - Überlassungsmeldung							[ATLAS→E_DEP_REL→ZODIAK→MR→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
					Datenfeldern identifiziert wird		
	MR2762		Warenort: Zusätzliche Kennung	4	Zusätzliche Kennung	D	Ort innerhalb einer Bewilligung im Zuständigkeitsbereich der angegebenen Abgangszollstelle, an dem die Waren zurm Transport bereitgestellt und ggf. die Verschlüsse angebracht wurden
	MR2763		Warenort: Ansprechpartner (Name)	70	Name des Sachbearbeiters in der Firma	D	
	MR2764		Warenort: Ansprechpartner (Telefonnummer)	35	Telefonnummer des Sachbearbeiters in der Firma	D	
	MR2765		Warenort: Ansprechpartner (E-Mail-Adresse)	256	Email-Adresse des Sachbearbeiters in der Firma	D	
0...9999	MR3000		Vorpapier (Art) [Sammelsendung]	4	Art des Vorpapiers	D	Codeliste I0933
	MR3010		Vorpapier (Referenznummer)	70	Ordnungsmerkmal des Vorpapiers	D	
	MR3020		Vorpapier (Zusatz)	35	Zusätzliche textuelle Beschreibung des Vorpapiers	D	
0…99	MR3100		Unterlage (Art) [Sammelsendung]	4	Art der vorlegbaren Unterlage	D	Codeliste I0923
	MR3110		Unterlage (Referenznummer)	70	Ordnungsmerkmal der vorlegbaren Unterlage	D	
	MR3120		Unterlage (Eintrag)	[5]	Verweis auf einen nummerierten Eintrag in der vorlegbaren Unterlage	D	
	MR3130		Unterlage (Zusatz)	35	Zusätzliche textuelle Beschreibung der vorlegbaren Unterlage	D	
0...99	MR3200		Transportdokument (Art) [Sammelsendung]	4	Art des Transportdokuments	D	Codeliste I0943
	MR3210		Transportdokument (Referenznummer)	70	Ordnungsmerkmal des Transportdokuments	D	
0...99	MR3300		Zusätzlicher Vermerk (Art) [Sammelsendung]	4	Art des Vermerks	D	Codeliste I0913
	MR3400		Zusätzlicher Vermerk (Referenznummer)	70	Ordnungsmerkmal des Vermerks	D	
0...99	MR3500		Zusätzliche Information (Code) [Sammelsendung]	5	Kennzeichen des besonderen Tatbestandes	D	Codeliste I0903
	MR3510		Zusätzliche Information (Text)	512	Vermerk / Erläuternder Text zum besonderen Tatbestand	D	
	MR4000		[Einzelsendung] Sequenznummer	[4]	Laufende Nummer der Einzelsendung	M	Daten auf Ebene der Einzelsendung. Alle nachfolgenden Attribute sind Attribute der Einzelsendung, auch die Warenpositionen. Es sind

MR - Überlassungsmeldung							[ATLAS→E_DEP_REL→ZODIAK→MR→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
							bis zu 1999 Einzelsendungen pro Versandanmeldung möglich. Während der EU-weiten Übergangszeit von NCTS-P4 auf NCTS-P5 ist die Wiederholbarkeit der Datengruppe auf '1' beschränkt.
	MR4010		[Einzelsendung] Versendungsland	2	Länderkennzeichen des Versendungslandes	D	Codeliste C0248
	MR4020		[Einzelsendung] Bestimmungsland	2	Länderkennzeichen des dem Vorgang auf Einzelsendungsebene zugeordneten Bestimmungslandes	D	Das Datenfeld wird übermittelt, wenn in der Versandanmeldung das Feld „Bestimmungsland“ verwendet wurde. Codeliste C0248
	MR4030		[Einzelsendung] Rohmasse der Einzelsendung	[19,3]	Rohmasse der Einzelsendung in Kilogramm	M	
	MR4040		[Einzelsendung] Referenznummer/UCR	35	Eindeutige Identifikation der Sendung, z.B. Unique Consignment Reference	D	
	MR4100		[Einzelsendung] Versender (Identifikationsnummer)	17	Identifikationsnummer des Versenders	D	
	MR4110		[Einzelsendung] Versender (Niederlassungsnummer)	[4]	Nummer der Niederlassung des Versenders	D	
	MR4120		[Einzelsendung] Versender (Name)	70	Name oder Firmenbezeichnung des Versenders	D	
	MR4130		[Einzelsendung] Versender (Strasse und Hausnummer)	70	Straße und Hausnummer zur Hausanschrift des Versenders	D	
	MR4140		[Einzelsendung] Versender (Ort)	35	Ort zur Hausanschrift des Versenders	D	
	MR4150		[Einzelsendung] Versender (PLZ)	17	Postleitzahl zur Hausanschrift des Versenders	D	
	MR4160		[Einzelsendung] Versender (Land)	2	Länderkennzeichen zur Hausanschrift des Versenders	D	Codeliste C0248
	MR4170		[Einzelsendung] Versender Ansprechpartner (Name)	70	Name des beauftragten Sachbearbeiters im Unternehmen des Versenders	D	
	MR4180		[Einzelsendung] Versender (Telefonnummer)	35	Vorwahl und Rufnummer (Durchwahl) des beauftragten Sachbearbeiters im Unternehmen des Versenders	D	
	MR4190		[Einzelsendung] Versender Ansprechpartner (E-Mail-Adresse)	256	E-Mail-Adresse des beauftragten Sachbearbeiters im Unternehmen des Versenders	D	
	MR4200		[Einzelsendung] Empfänger (Identifikationsnummer)	17	Identifikationsnummer des Empfängers	D	

MR - Überlassungsmeldung							[ATLAS→E_DEP_REL→ZODIAK→MR→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	MR4210		[Einzelsendung] Empfänger (Niederlassungsnummer)	[4]	Nummer der Niederlassung des Empfängers	D	
	MR4220		[Einzelsendung] Empfänger (Name)	70	Name oder Firmenbezeichnung des Empfängers	D	
	MR4230		[Einzelsendung] Empfänger (Strasse und Hausnummer)	70	Straße und Hausnummer zur Hausanschrift des Empfängers	D	
	MR4240		[Einzelsendung] Empfänger (Ort)	35	Ort zur Hausanschrift des Empfängers	D	
	MR4250		[Einzelsendung] Empfänger (PLZ)	17	Postleitzahl zur Hausanschrift des Empfängers	D	
	MR4260		[Einzelsendung] Empfänger (Land)	2	Länderkennzeichen zur Hausanschrift des Empfängers	D	Codeliste C0248
	MR4270		[Einzelsendung] Empfänger Ansprechpartner (Name)	70	Name des beauftragten Sachbearbeiters im Unternehmen des Empfängers	D	
	MR4280		[Einzelsendung] Empfänger (Telefonnummer)	35	Vorwahl und Rufnummer (Durchwahl) des beauftragten Sachbearbeiters im Unternehmen des Empfängers	D	
	MR4290		[Einzelsendung] Empfänger Ansprechpartner (E-Mail-Adresse)	256	E-Mail-Adresse des beauftragten Sachbearbeiters im Unternehmen des Empfängers	D	
0...99	MR4300		[Einzelsendung] Lieferketten-Beteiligter (Funktion)	3	Rolle des zusätzlichen Wirtschaftsbeteiligten in der Lieferkette	D	Codeliste C0704
	MR4310		[Einzelsendung] Lieferketten-Beteiligter (Identifikationsnummer)	17	Identifikationsnummer des zusätzlichen Wirtschaftsbeteiligten in der Lieferkette	D	
0...99	MR4400		[Einzelsendung] Vorpapier (Art)	4	Art des Vorpapiers	D	Codeliste I0935
	MR4410		[Einzelsendung] Vorpapier (Referenznummer)	70	Ordnungsmerkmal des Vorpapiers	D	
	MR4420		[Einzelsendung] Vorpapier (Zusatz)	35	Zusätzliche textuelle Beschreibung des Vorpapiers	D	
0...99	MR4500		[Einzelsendung] Unterlage (Art)	4	Art der vorlegbaren Unterlage	D	Codeliste I0925
	MR4510		[Einzelsendung] Unterlage (Referenznummer)	70	Ordnungsmerkmal der vorlegbaren Unterlage	D	
	MR4520		[Einzelsendung] Unterlage (Eintrag)	[5]	Verweis auf einen nummerierten Eintrag in der vorlegbaren Unterlage	D	
	MR4530		[Einzelsendung] Unterlage (Zusatz)	35	Zusätzliche textuelle Beschreibung der vorlegbaren Unterlage	D	

MR - Überlassungsmeldung							[ATLAS→E_DEP_REL→ZODIAK→MR→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
0...99	MR4600		[Einzelsendung] Transportdokument (Art)	4	Art des Transportdokuments	D	Codeliste I0945
	MR4610		[Einzelsendung] Transportdokument (Referenznummer)	70	Ordnungsmerkmal des Transportdokuments	D	
0...99	MR4700		[Einzelsendung] Zusätzlicher Vermerk (Art)	4	Art des Vermerks	D	Codeliste I0915
	MR4710		[Einzelsendung] Zusätzlicher Vermerk (Referenznummer)	70	Ordnungsmerkmal des Vermerks	D	
0...99	MR4800		[Einzelsendung] Zusätzliche Information (Code)	5	Kennzeichen des besonderen Tatbestandes	D	Codeliste I0905
	MR4810		[Einzelsendung] Zusätzliche Information (Text)	512	Vermerk / Erläuternder Text zum besonderen Tatbestand	D	
	MR4900		[Einzelsendung] Beförderungskosten Zahlungsweise	1	Zahlungsweise der Beförderungskosten	D	Codeliste C0116
	MR5000		Positionsnummer	[3]	Laufende Nummer der Warenposition bezogen auf die Einzelsendung	M	
	MR5001		Positionsnummer (Vorgang)	[4]	Laufende Nummer der Warenposition bezogen auf den gesamten Vorgang	M	
	MR5010		[Position] Art der Anmeldung	5	Verschlüsselung für die Art der Anmeldung, sofern diese positionsweise angemeldet wurde	M	Es ist angegeben, in welchem Versandverfahren die Waren befördert werden. Das Datenfeld wird genau dann übermittelt, wenn in der Versandanmeldung das Feld "Art der Anmeldung" den Wert 'T-' enthielt. Codeliste C0232
	MR5020		[Position] Versendungsland	2	Länderkennzeichen des Versendungslandes	M	Während der EU-weiten Übergangszeit von NCTS-P4 auf NCTS-P5 erfolgt die Angabe ggf. abweichend von der Codeliste, wenn das Datenfeld "E_DEC_DAT. [Position] Versendungs-/Ausfuhrland" in der Nachricht "Versandanmeldung (E_DEC_DAT)" mit einem gegenüber der Codeliste C0248 inzwischen obsolet gewordenen Wert aus Codeliste C0008 angegeben wurde.Codeliste C0248
	MR5030		[Position] Bestimmungsland	2	Länderkennzeichen des Bestimmungslandes, sofern das Bestimmungsland positionsweise angegeben ist	M	Während der EU-weiten Übergangszeit von NCTS-P4 auf NCTS-P5 erfolgt die Angabe ggf. abweichend von der Codeliste, wenn das Datenfeld "E_DEC_DAT. [Position] Versendungs-/Ausfuhrland" in der Nachricht "Versandanmeldung (E_DEC_DAT)" mit einem

MR - Überlassungsmeldung							[ATLAS→E_DEP_REL→ZODIAK→MR→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
							gegenüber der Codeliste C0248 inzwischen obsolet gewordenen Wert aus Codeliste C0008 angegeben wurde. Codeliste C0248
	MR5040		[Position] Warennummer, Unterposition des Harmonisierten Systems	6	Erste sechs Stellen der Warennummer (HS6) in der Kombinierten Nomenklatur	M	
	MR5041		[Position] Warennummer, Unterposition der Kombinierten Nomenklatur	2	Siebte und achte Stelle der Warennummer in der Kombinierten Nomenklatur	D	
	MR5050		[Position] Referenznummer/UCR	70	Eindeutige Identifikation der Sendung, z.B. Unique Consignment Reference	M	
	MR5060		[Position] Beförderungskosten (Zahlungsweise)	1	Code für Zahlungsweise (Codeliste C0116)	D	Eine Angabe unterbleibt, wenn das Feld "Kennzeichen SumA-Sicherheit" den Wert '0' enthält. Sofern vorgenanntes Kriterium nicht gegeben ist gilt: Das Datenfeld wird übermittelt, wenn in der Versandanmeldung das Feld "[Position] Beförderungskosten (Zahlungsweise)" einen Wert enthält.
	MR5070	0…99	[Position] UN-Gefahrgutnummer	4	Eine eindeutige vierstellige Seriennummer, die die Vereinten Nationen den in einer Liste der am häufigsten beförderten Gefahrgüter enthaltenen Stoffe und Artikel zuweist. (Codeliste C0101)	M	Eine Angabe unterbleibt, wenn das Feld "Kennzeichen SumA-Sicherheit" den Wert '0' enthält. Sofern vorgenanntes Kriterium nicht gegeben ist gilt: Das Datenfeld wird übermittelt, wenn in der Versandanmeldung das Feld "[Position] UN-Gefahrgutnummer" einen Wert enthält.
	MR5080		[Position] Warenbezeichnung	512	Textuelle Beschreibung der Ware	M	Der Wert wird aus der Versandanmeldung dem Feld "[Position] Warenbezeichnung“ entnommen.
	MR5082		[Position] CUS-Nummer	9	CUS-Nummer	D	Die CUS-Nummer (Customs Union and Statistics) ist eine Kennung, die chemischen Stoffen und Zubereitungen im Rahmen des Europäischen Zollinventars chemischer Erzeugnisse (ECICS) zugewiesen wird. Codeliste C0016
	MR5090		[Position] Rohmasse	[19,3]	Rohmasse der Position in Kilogramm	M	
	MR5100		[Position] Eigenmasse	[22,6]	Eigenmasse der Position in Kilogramm	M	
	MR5230		[Position] Empfänger (EORI oder TCUI)	17	EORI oder TCUI des Empfängers	D	Von einer Zollverwaltung vergebene Nummer, unter welcher Name und Anschrift des Empfängers gespeichert sind.

MR - Überlassungsmeldung							[ATLAS→E_DEP_REL→ZODIAK→MR→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	MR5235		[Position] Empfänger (Niederlassungsnummer)	[4]	Nummer der Niederlassung des Empfängers	D	Das Datenfeld wird übermittelt, wenn eine EORI-Nummer angegeben wurde.
	MR5240		[Position] Empfänger (Name)	70	Name oder Firmenbezeicnung des Empfängers	M	Datenfeld wurde entweder vom Teilnehmer in der Versandanmeldung übermittelt oder über die Versandanmeldung im Feld "[Position] empfänger (TIN)" aus den ATLAS-Beteiligtenstammdaten ermittelt.
	MR5250		[Position] Empfänger (Straße und Hausnummer)	70	Straße und Hausnummer des Empfängers	M	Datenfeld wurde entweder vom Teilnehmer in der Versandanmeldung übermittelt oder über die Versandanmeldung im Feld "[Position] empfänger (TIN)" aus den ATLAS-Beteiligtenstammdaten ermittelt.
	MR5261		[Position] Empfänger (Ort)	35	Ortsangabe zur Hausanschrift des Empfängers	M	Datenfeld wurde entweder vom Teilnehmer in der Versandanmeldung übermittelt oder über die Versandanmeldung im Feld "[Position] empfänger (TIN)" aus den ATLAS-Beteiligtenstammdaten ermittelt.
	MR5270		[Position] Empfänger (PLZ)	17	Postleitzahl zur Hausanschrift des Empfängers	M	Datenfeld wurde entweder vom Teilnehmer in der Versandanmeldung übermittelt oder über die Versandanmeldung im Feld "[Position] empfänger (TIN)" aus den ATLAS-Beteiligtenstammdaten ermittelt.
	MR5279		[Position] Empfänger (Land)	2	Kennzeichnet ein Land eindeutig, in dem der Empfänger seinen Wohn- oder Firmensitz hat	M	Während der EU-weiten Übergangszeit von NCTS-P4 auf NCTS-P5 erfolgt die Angabe ggf. abweichend von der Codeliste, wenn das Datenfeld "E_DEC_DAT.[Position] Empfänger (Land)" in der Nachricht "Versandanmeldung (E_DEC_DAT)" mit einem gegenüber der Codeliste C0248 inzwischen obsolet gewordenen Wert aus Codeliste C0008 angegeben wurde Codeliste C0248
	MR5281		[Position] Ansprechpartner Empfänger (Name des Sachbearbeiters)	70	Name des Sachbearbeiters in der Firma	O	
	MR5283		[Position] Ansprechpartner Empfänger (Telefonnummer)	35	Telefonnummer des Sachbearbeiters in der Firma	O	
	MR5285		[Position] Ansprechpartner Empfänger (Email-Adresse)	256	Email-Adresse des Sachbearbeiters in der Firma	O	
0…99	MR5500		[Position] Lieferketten-Beteiligter (Funktion)	3	Rolle des zusätzlichen Wirtschaftsbeteiligten in der Lieferkette	D	Codeliste C0704
	MR5510		[Position] Lieferketten-Beteiligter (Identifikationsnummer)	17	Identifikationsnummer des zusätzlichen Wirtschaftsbeteiligten in der Lieferkette	D	

MR - Überlassungsmeldung							[ATLAS→E_DEP_REL→ZODIAK→MR→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
0...99	MR5350		[Position] Vorpapiere (Typ)	4	Verschlüsselung für den Typ des vorgelegten Papiers	D	Es können zu einer Position nur Vorpapiere gleichen Typs angegeben sein. Ist kein anderes Zollverfahren vorausgegangen, ist der Wert 'OHNE' angegeben. Wenn es sich um Vorverfahren der bei der Datengruppe "[Position] Vorpapier" explizit genannten Art handelt, dann sind die Details der Beendigungsanteile zu den entsprechenden Fachverfahren in den jeweils eigenen Datengruppen angegeben; die Beendigungsanteile aller anderen Vorverfahren sind hier in dieser Datengruppe angegeben. Codeliste I0936
	MR5360		[Position] Vorpapier (Referenz)	70	Ordnungsmerkmal des Vorpapiers (z. B. dessen Registriernummer)	D	
	MR5365		[Position] Vorpapier (Positionsnummer)	[5]	Laufende Nummer der referenzierten Warenposition	D	Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Datenfeld "E_DEP_DAT.WARENPOSITION / VORPAPIER / Positionsnummer" in der Nachricht "Versandanmeldung" angegeben wurde.
	MR5370		[Position] Vorpapier (Zusatz)	35	Zusätzliche textuelle Beschreibung des Vorpapiers	D	Das Datenfeld wird übermittelt, wenn in der Versandanmeldung das Feld "[Position] Vorpapier (Zusatz)“ verwendet wurde.
0...99	MR5380		[Position] Packstücke (Anzahl)	[8]	Anzahl der Packstücke für die betreffende Position oder bei unverpackten Waren die Anzahl der in der Anmeldung erfassten Gegenstände	D	Es ist der Wert '1' angegeben, wenn das Feld "[Position] Packstücke (Verpackungsart)" den Wert 'LOSE' (="bulk": VQ/VG/VL/VR/VY/VO) beinhaltet. Es ist der Wert '0' angegeben, wenn es sich um einen Beipack handelt und betroffene Ware nicht lose/unverpackt ist.
	MR5390		[Position] Packstücke (Verpackungsart)	2	Verschlüsselung für die Art der Verpackung (z.B. Karton, Fass)	M	Codeliste C0017
	MR5400		[Position] Packstücke (Zeichen/Nummern)	512	Das bzw. die Zeichen bzw. Nummern, mit denen ein Packstück gekennzeichnet ist.	D	Das Datenfeld wird übermittelt, wenn das Feld "[Position] Packstücke (Verpackungsart)" nicht den Wert 'LOSE' (="bulk": VQ/VG/VL/ VR/VY/VO) und nicht den Wert 'UNVERPACKT' (="unpacked": NE/ NF/NG) beinhaltet.
	MR5405		[Position] Packstücke (Packstück-Verweis)	[3]	Verweis auf Packstücke einer anderen Warenposition, denen beigepackt wurde	D	Laufende Nummer der referenzierten Warenposition
0...99	MR5420		[Position] Vorgelegte Unterlagen/Bescheinigungen und Genehmigungen (Typ)	4	verschlüsselung für den Typ der vorgelgten Unterlage	D	Das Datenfeld wird übermittelt, wenn in der Versandanmeldung das Feld "[Position] Vorgelegte Unterlage/Bescheinigungen und Genehmigungen (Typ)" verwendet wurde.

MR - Überlassungsmeldung							[ATLAS→E_DEP_REL→ZODIAK→MR→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
							Codeliste I0926
	MR5430		[Position] Vorgelegte Unterlagen/Bescheinigungen und Genehmigungen (Referenz)	70	Ordnungsmerkmal der vorgelegten Unterlage	D	Das Datenfeld wird übermittelt, wenn in der Versandanmeldung das Feld "[Position] Vorgelegte Unterlage/Bescheinigungen und Genehmigungen (Referenz)" verwendet wurde.
	MR5435		[Position] Vorgelegte Unterlagen/Bescheinigungen und Genehmigungen (Eintrag)	[5]	Verweis auf einen nummerierten Eintrag in der vorlegbaren Unterlage	D	
	MR5440		[Position] Vorgelegte Unterlagen/Bescheinigungen und Genehmigungen (Zusatz)	35	Zusätzliche textuelle Beschreibung der vorgelegten Unterlage	D	Das Datenfeld wird übermittelt, wenn in der Versandanmeldung das Feld "[Position] Vorgelegte Unterlage/Bescheinigungen und Genehmigungen (Zusatz)" verwendet wurde.
0…99	MR5520		[Position] Transportdokument (Art)	4	Art des Transportdokuments	D	Codeliste I0946
	MR5530		[Position] Transportdokument (Referenznummer)	70	Ordnungsmerkmal des Transportdokuments	D	
0...99	MR5540		[Position] Zusätzlicher Vermerk (Art)	4	Art des Vermerks	D	Codeliste I0916
	MR5550		[Position] Zusätzlicher Vermerk (Referenznummer)	70	Ordnungsmerkmal des Vermerks	D	
0...99	MR5560		[Position] Zusätzliche Information (Code)	5	Kennzeichen des besonderen Tatbestandes	D	Codeliste I0906
	MR5570		[Position] Zusätzliche Information (Text)	512	Vermerk / Erläuternder Text zum besonderen Tatbestand	D	
	MR6000		[Beendigung SumA] Kennzeichen Abgleich erfolgt	1	Das Kennzeichen gibt an, ob der Abgleich mit dem Quellverfahren SumA zum Zeitpunkt der Überlassung erfolgt ist	M	Konnte der Abgleich nicht durchgeführt werden, wurden die Daten nicht automatisch an das Quellverfahren SumA übergeben. Die Zollverwaltung wird den Abgleich und die Erledigung in SumA dann zu einem späteren Zeitpunkt vornehmen.
	MR6010		[Beendigung SumA] Art der Identifikation	3	Angabe, ob die Identifikation Registriernummer-bezogen oder Ordnungsbegriffbezogen erfolgen soll (Codeliste A1125)	M	
0...999	MR6020		[Position SumA] Satznummer	[3]	Laufende Nummer der Position innerhalb des Beendigungsanteils SumA	M	Es handelt sich hier nicht um die Positionsnummer im Quellverfahren SumA. Diese ist ggf. im Feld "[Position SumA] Positionsnummer" eingetragen.
	MR6030		[Position SumA] Stückzahl	[5]	Anzahl der zu erledigenden Packstücke	M	
	MR6040		[Position SumA] MRN	21	MRN des Vorgangs, der erledigt werden soll.	M	Das Datenfeld wird übermittelt, wenn das Feld "[Beendigung SumA]

MR - Überlassungsmeldung							[ATLAS→E_DEP_REL→ZODIAK→MR→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
							Art der Identifikation" den Wert 'REG' enthält. Wenn keine MRN vorliegt, wird ersatzweise die ATB15-Registriernummer gemeldet.
	MR6041		[Position SumA] Veraltete weitere Registriernummer	21	ATB15-Registriernummer	O	Nur wenn ATLAS diese noch meldet
	MR6050		[Position SumA] Positionsnummer	[4]	Nummer der Position im SumA-Vorgang, die erledigt werden soll	M	Es handelt sich hier nicht um die laufende Nummer der Position innerhalb eines Beendigungsanteils. Diese ist im Feld "[Position SumA] Satznummer" eingetragen. Das Datenfeld wird übermittelt, wenn das Feld "[Beendigung SumA] Art der Identifikation" den Wert 'REG' enthält.
	MR6060		[Position SumA] Verwahrer (EORI)	17	EORI des Verwahrers	M	Deutsche EORI-Nummer aus Migration: 01 - 02 Nationalitätskennzeichen 'DE' (a2) 03 - 09 Zollnummer (n7) EORI-Nummer anderer Mitgliedsstaaten oder deutsche EORI-Nummer aus Neuvergabe: 01 - 02 Nationalitätskennzeichen (Codeliste C0010) (a2) 03 - 17 Nationale Identifikationsnummer (an..15)
	MR6070		[Position SumA] Spezifischer Ordnungsbegriff (Art)	3	Art des spezifischen Ordnungsbegriffs des Teilnehmers	M	Codeliste A1180
	MR6080		[Position SumA] Spezifischer Ordnungsbegriff (Nummer)	44	Nummer des spezifischen Ordnungsbegriffs der Sendung, die erledigt werden soll.	M	
	MR6100		[Beendigung ZL] Bezugsnummer	35	Ordnungskriterium eines Lagerhalters, der am IT-Verfahren ATLAS teilnimmt.	M	Die Angabe der Bezugsnummer wird dem Teilnehmer empfohlen; diese Angabe kann dem Inhaber des Zolllagerverfahrens dazu dienen, einen Bezug zu seinem betrieblichen System herzustellen, da dieser Wert zurückübermittelt wird. Das Datenfeld wird übermittelt, wenn in der Versandanmeldung das Feld "[Beendigung ZL] Bezugsnummer" angegeben wurde.
	MR6110		[Beendigung ZL] Kennzeichen Abgleich erfolgt	1	Das Kennzeichen gibt an, ob der Abgleich mit dem quellverfahren ZL zum Zeitpunkt der Überlassung erfoglt ist.	M	Konnte der Abgleich nicht durchgeführt werden, wurden die Daten nicht automatisch an das Quellverfahren ZL übergeben. Die Zollverwaltung wird den Abgleich und die Erledigung in ZL dann zu einem späteren Zeitpunkt vornehmen.
	MR6115		[Beendigung ZL] Bewilligungsart	4	Art der in Anspruch genommenen Bewilligung	M	Codeliste A1258
	MR6120		[Beendigung ZL] Bewilligungsnummer	35	Bewilligungsnummer des Zolllagerverfahrens	M	
0…999	MR6130		[Position ZL] Satznummer	[3]	Laufende Nummer der Position innerhalb des	M	Es handelt sich hier nicht um die Positionsnummer im

MR - Überlassungsmeldung							[ATLAS→E_DEP_REL→ZODIAK→MR→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
					Beendigungsanteils ZL		Quellverfahren ZL. Diese ist im Feld "[Position ZL] Positionsnummer" eingetragen.
	MR6140		[Position ZL] Warennummer	11	Warennummer aus dem Zolltarif	M	
	MR6150		[Position ZL] Kennzeichen Zugang in ATLAS	1	Kennzeichen, ob der referenzierte Zugang im IT-Verfahren ATLAS angemeldet wurde	M	
	MR6160		[Position ZL] Kennzeichen Übliche Behandlung	1	Kennzeichen, ob die Ware einer üblichen Behandlung unterzogen wurde.	M	Codeliste S0027
	MR6170		[Position ZL] MRN	35	MRN des Zugangs zum Quellverfahren ZL, auf den sich die "[Position ZL] bezieht.	M	Wenn keine MRN vorliegt, wird ersatzweise die Registriernummer gemeldet.
	MR6171		[Position ZL] Veraltete weitere Registriernummer	35	Registriernummer	O	Nur wenn ATLAS diese noch meldet
	MR6180		[Position ZL] Positionsnummer	[5]	Nummer der Position im Quellverfahren ZL, auf die sich die Position des Beendigungsanteils bezieht.	M	Es handelt sich hier nicht um laufende Nummer der Position innerhalb eines Beendgungsanteils. Diese ist im Feld "[Position ZL] Satznummer" eingetragen
	MR6190		[Position ZL] Zusatz	100	Zusatzinformationen des Inhabers des Zolllagerverfahrens zu einer Position des BE-Anteils (z.B. über eine durchgeführte übliche Behandlung)	M	Das Datenfeld wird übermittelt, wenn in der Versandanmeldung das Feld "[Position ZL] Zusatz" angegeben wurde.
	MR6200		[Position ZL] Abgangsmenge	[12,3]	Warenmenge, die aus dem Zolllager entnommen wird	M	
	MR6210		[Position ZL] Abgangsmenge (Maßeinheit)	3	Maßeinheit der Menge, die für eine korrekte Bestandsführung innerhalb des Zolllagers erforderlich ist.	M	Codeliste I0700
	MR6220		[Position ZL] Abgangsmenge (Qualifikator)	1	Qualifikator zur Maßeinheit der Abgangsmenge	M	Das Datenfeld wird übermittelt, wenn in der Versandanmeldung das Feld "[Position ZL] Abgangsmenge (Qualifikator)“ angegeben wurde. Codeliste I0700
	MR6230		[Position ZL] Handelsmenge	[12,3]	Warenmenge, die aus dem Zolllager entnommen wird	M	
	MR6240		[Position ZL] Handelsmenge (Maßeinheit)	3	Maßeinheit für die Handelsmenge (Codeliste I0700)	M	
	MR6250		[Position ZL] Handelsmenge (Qualifikator)	1	Qualifikator zur Maßeinheit für die Handelsmenge	M	Das Datenfeld wird übermittelt, wenn in der Versandanmeldung das Feld "[Position ZL] Handelsmenge (Qualifikator)" angegeben wurde.

MR - Überlassungsmeldung							[ATLAS→E_DEP_REL→ZODIAK→MR→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
					(Codeliste I0700)		
	MR6300		[Beendigung AV] Kennzeichen Abgleich erfolgt	1	Das Kennzeichen gibt an, ob der Abgleich mit dem Quellverfahren AV^zum Zeitpunkt der Überlassung erfolgt ist.	M	Konnte der Abgleich nicht durchgeführt werden, wurden die Daten nicht automatisch an das Quellverfahren AV übergeben. Die Zollverwaltung wird den Abgleich und die Erledigung in AV dann zu einem späteren Zeitpunkt vornehmen.
	MR6305		[Beendigung AV] Bewilligungsart	4	Art der in Anspruch genommenen Bewilligung	D	Codeliste A1259
	MR6310		[Beendigung AV] Bewilligungsnummer	35	Bewilligungsnummer des AV-Verfahrens	D	Die Angabe einer Bewilligungsnummer erfolgt, wenn das Feld "[Beendigung AV] Kennzeichen Vereinfachter Bewilligungsantrag AV" den Wert '0' enthält.
	MR6313		[Beendigung AV] Kennzeichen Vereinfachter Bewilligungsantrag AV	1	Kennzeichen, ob die Bewilligung auf der Grundlage einer Zollanmeldung beantragt und erteilt wurde	M	Codeliste A0027
	MR6315		[Beendigung AV] Deutsches üHZA	8	Angabe der Dienststellennummer des für die Überwachung der aktiven Veredelung zuständigen deutschen üHZA	D	Eine Angabe erfolgt, wenn das Feld "[Beendigung AV] Kennzeichen Vereinfachter Bewilligungsantrag AV" den Wert '1' enthält.
0...999	MR6320		[Position AV] Satznummer	[3]	Laufende Nummer der Position innerhalb des Beendigungsanteils AV	M	Es handelt sich hier nicht um die Positionsnummer im Quellverfahren AV. Diese ist im Feld "[Position AV] Positionsnummer" eingetragen.
	MR6330		[Position AV] Kennzeichen Zugang in ATLAS	1	Kennzeichen, ob der referenzierte Zugang im IT-Verfahren ATLAS angemeldet wurde	M	
	MR6340		[Position AV] MRN	35	MRN des Zugangs zum Quellverfahren AV, auf den sich die "Position AV" bezieht.	M	Wenn keine MRN vorliegt, wird ersatzweise die Registriernummer gemeldet.
	MR6341		[Position AV] Veraltete weitere Registriernummer	35	Registriernummer	O	Nur wenn ATLAS diese noch meldet
	MR6350		[Position AV] Positionsnummer	[5]	Nummer der Position im Quellverfahren AV, auf die sich die Position des Beendigungsanteils bezieht	M	Es handelt sich hier nicht um die laufende Nummer der Position innerhalb eines Beendigungsanteils. Diese ist im Feld "[Position AV] Satznummer" eingetragen
	MR6360		[Position AV] Warenbezogene Angaben	350	Beschreibung zur Identifikation der Waren	M	Hier werden z. B. Codenummern, Warenebschreibung, Abgangsmenge usw. angegeben

***(1) Feldtyp und Länge (Rückmeldungen – BOX sendet an BOX-Partner):**

n	Eine Zahl zeigt ein alphanumerisches Feld und seine maximale Länge an.
[n]	Eine Zahl in eckigen Klammern zeigt ein numerisches Feld ohne Vorzeichen und ohne Nachkommastellen und seine exakte

	Stellenanzahl (n) an In BOX-Rückmeldungen werden alle numerischen Werte grundsätzlich mit führenden Nullen aufgefüllt. Tausendertrennzeichen werden nicht verwendet. Für zum Beispiel [5] würde der Wert 12 als 00012 gemeldet werden.
[n,m]	Zwei mit einem Komma getrennte Zahlen in eckigen Klammern zeigt ein numerisches Feld ohne Vorzeichen und mit Nachkommastellen sowie seine exakte Vorkommastellenanzahl (n - m) und Nachkommastellenanzahl (m) an. In BOX-Rückmeldungen werden alle numerischen Werte grundsätzlich mit führenden und angehangenen Nullen aufgefüllt. Als Dezimaltrennzeichen wird immer das Komma verwendet. Tausendertrennzeichen werden nicht verwendet. Für zum Beispiel [12,3] würde der Wert 12,5 als 000000012,500 gemeldet werden.
[±n]	Das Zeichen ± gefolgt von einer Zahl in eckigen Klammern zeigt ein numerisches Feld mit Vorzeichen ohne Nachkommastellen und seine maximale Stellenanzahl (n) an. In BOX-Rückmeldungen werden alle numerischen Werte grundsätzlich mit führenden Nullen aufgefüllt. Tausendertrennzeichen werden nicht verwendet. Das Vorzeichen (+/-) ist dem Wert immer vorangestellt. Für zum Beispiel [±5] würde der Wert 12 als +00012 und der Wert -12 als -00012 gemeldet werden.
[±n,m]	Das Zeichen ± gefolgt von zwei mit einem Komma getrennte Zahlen in eckigen Klammern zeigt ein numerisches Feld mit Vorzeichen und mit Nachkommastellen sowie seine exakte Vorkommastellenanzahl (n - m) und Nachkommastellenanzahl (m) an. In BOX-Rückmeldungen werden alle numerischen Werte grundsätzlich mit führenden und angehangenen Nullen aufgefüllt. Als Dezimaltrennzeichen wird immer das Komma verwendet. Tausendertrennzeichen werden nicht verwendet. Das Vorzeichen (+/-) ist dem Wert immer vorangestellt. Für zum Beispiel [±12,3] würde der Wert 12,5 als +000000012,500 und der Wert -12,5 als -000000012,500 gemeldet werden.
DATE	Die Angabe „DATE“ zeigt ein Datumsfeld an. Das Format ist YYYYMMDD, es werden keine Trennzeichen angegeben. Für den 20.09.2022 würde zum Beispiel „20220920“ angegeben werden.
TIME	Die Angabe „TIME“ zeigt ein Datumsfeld an. Das Format ist HHMMSS, es werden keine Trennzeichen angegeben und die Angabe erfolgt im „24-Stunden-Format“ (also ohne „am“ und „pm“). Für 15:30:20 Uhr würde zum Beispiel „153020“ engegeben werden.
DATETIME	Die Angabe „DATETIME“ zeigt einen Zeitpunkt an. Das Format ist YYYYMMDDhhmmss±tt:tt wobei „YYYYMMDD“ der Datumsanteil und hhmmss der Uhrzeitanteil ist. Als Zeitzone (±tt:tt) wird in den BOX-Rückmeldungen die „Ortszeit Deutschland“ verwendet. Während der Sommerzeit also +02:00 und während der Winterzeit +01:00. Für den 20.09.2022 15:30:20 in Zeitzone +02:00 (Deutsche Sommerzeit) wäre die Angabe zum Beispiel „20220920153020+02:00“.

***(2) Verwendung lt. ATLAS (Rückmeldungen – BOX sendet an BOX-Partner):**

M	„mandatory“ – Pflichtfeld. Das Zollsystem gibt an, dieses Feld grundsätzlich in jeder Rückmeldung anzugeben. Somit kann davon ausgegangen werden, dass auch in jeder BOX-Rückmeldung das Feld grundsätzlich gefüllt ist.
D	„dependent“ – bedingtes Pflichtfeld. Das Zollsystem gibt an, dieses Feld nur unter bestimmten Bedingungen anzugeben. Somit kann auch in der BOX-Rückmeldung nicht zwingend davon ausgegangen werden, dass dieses Feld gefüllt ist.
O	„optional“ – optionales Feld. Das Zollsystem gibt keine Aussage darüber, wann das Feld angegeben wird. Somit kann auch in der BOX-Rückmeldung keine Aussage dazu gegeben werden, ob das Feld gefüllt ist.