REV - Info Storno eines Bescheids							[ATLAS→CUSREV→ZODIAK→REV→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	OB0020		Objekt-Name / Bezugsnummer / LRN	35	Bezugsnummer / LRN der Zollanmeldung	M	Anhand der Bezugsnummer / LRN kann der Zollbeteiligte eine Zuordnung zu seinen betrieblichen Daten herstellen.
	OB0021		Objekt-Aliasname	35	Ursprung: ZODIAK. Alternativer Objektname	O	
	OB0100		EDIFACT-Nachrichtennummer	35	Eindeutige Nachrichtenreferenznummer, die vom Zoll vergeben wird	M	Ursprung: Bescheid. Möglich in allen Verfahren
	OB0110		Zeitpunkt des Nachrichteneingangs	14	Ursprung: Entscheidung.	M	Format: JJJJMMTTHHMMSS
	RV1000		Bearbeiter beim Zoll	30	Name des Bearbeiters bei der Dienststelle, der den Bescheid über Einfuhrabgaben storniert hat.	D	
	RV1010		Stornierte MRN / Registriernummer	21	MRN oder Registriernummer der Zoll-anmeldung, zu der ein Bescheid über Einfuhrabgaben storniert wurde.	D	Wenn keine MRN vorliegt, wird ersatzweise die Registriernummer gemeldet. Durch die Stornierung eines Bescheids über Einfuhrabgaben wird auch gleichzeitig die zugehörige Zollanmeldung storniert und unter einer neuen MRN / Registriernummer (siehe RV1030) wieder gespeichert.
	RV1011		Veraltete weitere stornierte Registriernummer	21	stornierte Registriernummer	O	Nur wenn ATLAS diese noch meldet
	RV1020		WKZ	3	Währungskennzeichen für alle Betragsfelder, die nicht durch einen expliziten Währungsschlüssel gekennzeichnet sind. Codeliste I0400	D	Das Währungskennzeichen gilt für die Felder ABGABENBETRAG JE ART DER ABGABE, GESAMTBETRAG und BETRAG DER ZU LEISTENDEN SICHERHEIT.
	RV1030		Neue MRN / Registriernummer	21	MRN oder Registriernummer, unter der die Zollanmeldung des stornierten Bescheids über Einfuhrabgaben neu gespeichert wurde.	D	Wenn keine MRN vorliegt, wird ersatzweise die Registriernummer gemeldet.
	RV1031		Veraltete weitere neue Registriernummer	21	Neue Registriernummer	O	Nur wenn ATLAS diese noch meldet
	RV1040		Stornierungstexte	[1]	Hinweis, dass der Bescheid über Einfuhrabga-ben zu der stornierten MRN / Registriernummer ungültig ist. Der Hinweis wird in Form eines Kennzeichens angegeben.	D	Zulässige Werte: '1' Das Feld enthält immer den Wert '1'.
	RV1050		Grund der Stornierung	2000	Angabe des Grundes, warum der Bescheid über Einfuhrabgaben storniert wurde.	D	
	RV1100		Bezeichnung (Dienststelle)	120	Bezeichnung der Dienststelle, die den Bescheid über Einfuhrabgaben storniert hat	D	

REV - Info Storno eines Bescheids							[ATLAS→CUSREV→ZODIAK→REV→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	RV1110		Telefonnummer (Dienststelle)	30	Telefonnummer (mit Vorwahl) der Dienststelle, die den Bescheid über Einfuhrabgaben storniert hat	D	
	RV1120		Straße und Hausnummer (Dienststelle)	30	Straße und Hausnummer zur Hausanschrift der Dienststelle, die den Bescheid über Einfuhrabgaben storniert hat	D	
	RV1130		Postleitzahl-S (Dienststelle)	6	Postleitzahl zur Hausanschrift der Dienststelle, die den Bescheid über Einfuhrabgaben storniert hat	D	
	RV1140		Ort-S (Dienststelle)	35	Ortsangabe zur Hausanschrift der Dienststelle, die den Bescheid über Einfuhrabgaben storniert hat	D	
	RV1150		Ortsteil (Dienststelle)	30	Ortsteil zu dem Ort der Dienststelle, die den Bescheid über Einfuhrabgaben storniert hat	D	
	RV1160		Postfach (Dienststelle)	20	Postfach der Dienststelle, die den Bescheid über die Einfuhrabgaben storniert hat	D	
	RV1170		Postleitzahl-P (Dienststelle)	6	Postleitzahl zur Postfachanschrift der Dienststelle, die den Bescheid über Einfuhrabgaben storniert hat	D	
	RV1180		Ort-P (Dienststelle)	35	Ortsangabe zur Postfachanschrift der Dienststelle, die den Bescheid über Einfuhrabgaben storniert hat	D	
	RV1200		RKZ	28	Registrierkennzeichen, unter dem bei der Zollzahlstelle die bei der entsprechenden Zollanmeldung angefallenen Einfuhrabgaben zum Soll gestellt wurden. Stelle 01-02: Kennzeichen IT-Verfahren (an2) Stelle 03-03: Art des Belegs (an1) Stelle 04-04: '-' (an1) Stelle 05-08: Verfahrenscode (an4; es werden vor dem Verfahrenscode führende Nullen eingetragen) Stelle 09-09: '-' (an1) Stelle 10-15: Laufende Nummer (an6)	D	Dieses Feld beinhaltet nur dann einen Wert, wenn zu der entsprechenden Zollanmeldung Einfuhrabgaben erhoben und zum Soll gestellt wurden

REV - Info Storno eines Bescheids							[ATLAS→CUSREV→ZODIAK→REV→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
					Stelle 16-16: '-' (an1) Stelle 17-18: Monat (n2) Stelle 19-19: '-' (an1) Stelle 20-23: Jahresangabe (n4) Stelle 24-24: '-' (an1) Stelle 25-28: Dienststellennummer (n4)		
	RV1210		Gesamtbetrag	[11,2]	Summe der zum Soll gestellten Abgabenbeträge gemäß Währungskennzeichen	D	Dieses Feld beinhaltet nur dann einen Wert, wenn zu der entsprechenden Zollanmeldung Einfuhrabgaben erhoben und zum Sll gestellt wurden.
1...18	RV1300		Art der Abgabe	5	Schlüssel der Art der Abgabe, bei der der Abgabenbetrag gebucht wird. Codeliste A1280	D	Dieses Feld beinhaltet nur dann einen Wert, wenn zu der entsprechenden Zollanmeldung Einfuhrabgaben erhoben und zum Soll gestellt wurden.
	RV1310		Abgabenbetrag je Art der Abgabe	[11,2]	Zu entrichtender Abgabenbetrag gemäß Währungskennzeichen je Art der Abgabe	D	Dieses Feld beinhaltet nur dann einen Wert, wenn zu der entsprechenden Zollanmeldung Einfuhrabgaben erhoben und zum Soll gestellt wurden.
	RV1320		Sicherheits-RKZ	28	Registrierkennzeichen für Sicherheiten, unter dem bei der Zollzahlstelle die bei der entsprechenden Zollanmeldung angeforderten Sicherheiten vorgemerkt wurden. Stelle 01-02: Kennzeichen IT-Verfahren (an2, der Wert 'AT' wird durch das Kennzeichen 'SI' ersetzt) Stelle 03-03: Art des Belegs (an1) Stelle 04-04: '-' (an1) Stelle 05-08: Verfahrenscode (an4; es werden vor dem Verfahrenscode führende Nullen eingetragen) Stelle 09-09: '-' (an1) Stelle 10-15: Laufende Nummer (an6) Stelle 16-16: '-' (an1) Stelle 17-18: Monat (n2) Stelle 19-19: '-' (an1)	D	Dieses Feld beinhaltet nur dann einen Wert, wenn zu der entsprechenden Zollanmeldung Sicherheiten angefordert und vorgemerkt wurden.

REV - Info Storno eines Bescheids							[ATLAS→CUSREV→ZODIAK→REV→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
					Stelle 20-23: Jahresangabe (n4) Stelle 24-24: '-' (an1) Stelle 25-28: Dienststellennummer (n4)		
	RV1330		Betrag der zu leistenden Barsicherheit	[11,2]	Gesamtbetrag der zu leistenden Barsicherheit gemäß Währungskennzeichen	D	Dieses Feld beinhaltet nur dann einen Wert, wenn zu der entsprechenden Zollanmeldung Sicherheiten angefordert und vorgemerkt wurden.
	RV1400		Bezeichnung (Zollzahlstelle)	120	Bezeichnung der Zollzahlstelle, bei der die zu dem stornierten Bescheid über Einfuhrabgaben erhobenen Einfuhrabgaben bzw. angeforderten Sicherheiten zum Soll gestellt oder vorgemerkt wurden	D	Das Feld enthält nur dann einen Wert, wenn zu der entsprechenden Zollanmeldung Einfuhrabgaben erhoben bzw. Sicherheiten angefordert wurden und diese zum Soll gestellt bzw. vorgemerkt wurden.
	RV1410		Telefonnummer (Zollzahlstelle)	30	Telefonnummer (mit Vorwahl) der Zollzahlstelle, bei der die zu dem stornierten Bescheid über Einfuhrabgaben erhobenen Einfuhrabgaben bzw. angeforderten Sicherheiten zum Soll gestellt oder vorgemerkt wurden	D	Das Feld enthält nur dann einen Wert, wenn zu der entsprechenden Zollanmeldung Einfuhrabgaben erhoben bzw. Sicherheiten angefordert wurden und diese zum Soll gestellt bzw. vorgemerkt wurden.
	RV1420		Straße und Hausnummer (Zollzahlstelle)	30	Straße und Hausnummer zur Hausanschrift der Zollzahlstelle, bei der die zu dem stornierten Bescheid über Einfuhrabgaben erhobenen Einfuhrabgaben bzw. angeforderten Sicherheiten zum Soll gestellt oder vorgemerkt wurden	D	Das Feld enthält nur dann einen Wert, wenn zu der entsprechenden Zollanmeldung Einfuhrabgaben erhoben bzw. Sicherheiten angefordert wurden und diese zum Soll gestellt bzw. vorgemerkt wurden.
	RV1430		Postleitzahl-S (Zollzahlstelle)	6	Postleitzahl zur Hausanschrift der Zollzahlstelle, bei der die zu dem stornierten Bescheid über Einfuhrabgaben erhobenen Einfuhrabgaben bzw. angeforderten Sicherheiten zum Soll gestellt oder vorgemerkt wurden	D	Das Feld enthält nur dann einen Wert, wenn zu der entsprechenden Zollanmeldung Einfuhrabgaben erhoben bzw. Sicherheiten angefordert wurden und diese zum Soll gestellt bzw. vorgemerkt wurden.
	RV1440		Ort-S (Zollzahlstelle)	35	Ortsangabe zur Hausanschrift der Zollzahlstelle, bei der die zu dem stornierten Bescheid über Einfuhrabgaben erhobenen Einfuhrabgaben bzw. angeforderten Sicherheiten zum Soll gestellt oder vorgemerkt wurden	D	Das Feld enthält nur dann einen Wert, wenn zu der entsprechenden Zollanmeldung Einfuhrabgaben erhoben bzw. Sicherheiten angefordert wurden und diese zum Soll gestellt bzw. vorgemerkt wurden.
	RV1450		Ortsteil (Zollzahlstelle)	30	Ortsteil zu dem Ort der Zollzahlstelle, bei der die zu dem stornierten Bescheid über Einfuhrabgaben erhobenen Einfuhrabgaben bzw. angeforderten Sicherheiten zum Soll gestellt oder vorgemerkt wurden	D	Das Feld enthält nur dann einen Wert, wenn zu der entsprechenden Zollanmeldung Einfuhrabgaben erhoben bzw. Sicherheiten angefordert wurden und diese zum Soll gestellt bzw. vorgemerkt wurden.

REV - Info Storno eines Bescheids							[ATLAS→CUSREV→ZODIAK→REV→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	RV1460		Postfach (Zollzahlstelle)	20	Postfach der Zollzahlstelle, bei der die zu dem stornierten Bescheid über Einfuhrabgaben erhobenen Einfuhrabgaben bzw. angeforderten Sicherheiten zum Soll gestellt oder vorgemerkt wurden	D	Das Feld enthält nur dann einen Wert, wenn zu der entsprechenden Zollanmeldung Einfuhrabgaben erhoben bzw. Sicherheiten angefordert wurden und diese zum Soll gestellt bzw. vorgemerkt wurden.
	RV1470		Postleitzahl-P (Zollzahlstelle)	6	Postleitzahl zur Postfachanschrift der Zollzahlstelle, bei der die zu dem stornierten Bescheid über Einfuhrabgaben erhobenen Einfuhrabgaben bzw. angeforderten Sicherheiten zum Soll gestellt oder vorgemerkt wurden	D	Das Feld enthält nur dann einen Wert, wenn zu der entsprechenden Zollanmeldung Einfuhrabgaben erhoben bzw. Sicherheiten angefordert wurden und diese zum Soll gestellt bzw. vorgemerkt wurden.
	RV1480		Ort-P (Zollzahlstelle)	35	Ortsangabe zur Postfachanschrift der Zollzahlstelle, bei der die zu dem stornierten Bescheid über Einfuhrabgaben erhobenen Einfuhrabgaben bzw. angeforderten Sicherheiten zum Soll gestellt oder vorgemerkt wurden	D	Das Feld enthält nur dann einen Wert, wenn zu der entsprechenden Zollanmeldung Einfuhrabgaben erhoben bzw. Sicherheiten angefordert wurden und diese zum Soll gestellt bzw. vorgemerkt wurden.

***(1) Feldtyp und Länge (Rückmeldungen – BOX sendet an BOX-Partner):**

n	Eine Zahl zeigt ein alphanumerisches Feld und seine maximale Länge an.
[n]	Eine Zahl in eckigen Klammern zeigt ein numerisches Feld ohne Vorzeichen und ohne Nachkommastellen und seine exakte Stellenanzahl (n) an In BOX-Rückmeldungen werden alle numerischen Werte grundsätzlich mit führenden Nullen aufgefüllt. Tausendertrennzeichen werden nicht verwendet. Für zum Beispiel [5] würde der Wert 12 als 00012 gemeldet werden.
[n,m]	Zwei mit einem Komma getrennte Zahlen in eckigen Klammern zeigt ein numerisches Feld ohne Vorzeichen und mit Nachkommastellen sowie seine exakte Vorkommastellenanzahl (n - m) und Nachkommastellenanzahl (m) an. In BOX-Rückmeldungen werden alle numerischen Werte grundsätzlich mit führenden und angehangenen Nullen aufgefüllt. Als Dezimaltrennzeichen wird immer das Komma verwendet. Tausendertrennzeichen werden nicht verwendet. Für zum Beispiel [12,3] würde der Wert 12,5 als 000000012,500 gemeldet werden.
[±n]	Das Zeichen ± gefolgt von einer Zahl in eckigen Klammern zeigt ein numerisches Feld mit Vorzeichen ohne Nachkommastellen und seine maximale Stellenanzahl (n) an. In BOX-Rückmeldungen werden alle numerischen Werte grundsätzlich mit führenden Nullen aufgefüllt. Tausendertrennzeichen werden nicht verwendet. Das Vorzeichen (+/-) ist dem Wert immer vorangestellt. Für zum Beispiel [±5] würde der Wert 12 als +00012 und der Wert -12 als -00012 gemeldet werden.
[±n,m]	Das Zeichen ± gefolgt von zwei mit einem Komma getrennte Zahlen in eckigen Klammern zeigt ein numerisches Feld mit Vorzeichen und mit Nachkommastellen sowie seine exakte Vorkommastellenanzahl (n - m) und Nachkommastellenanzahl (m) an. In BOX-Rückmeldungen werden alle numerischen Werte grundsätzlich mit führenden und angehangenen Nullen aufgefüllt. Als Dezimaltrennzeichen wird immer das Komma verwendet. Tausendertrennzeichen werden nicht verwendet. Das Vorzeichen (+/-) ist dem Wert immer vorangestellt. Für zum Beispiel [±12,3] würde der Wert 12,5 als +000000012,500 und der Wert -12,5 als -000000012,500 gemeldet werden.
DATE	Die Angabe „DATE“ zeigt ein Datumsfeld an. Das Format ist YYYYMMDD, es werden keine Trennzeichen angegeben. Für den 20.09.2022 würde zum Beispiel „20220920“ angegeben werden.
TIME	Die Angabe „TIME“ zeigt ein Datumsfeld an. Das Format ist HHMMSS, es werden keine Trennzeichen angegeben und die Angabe erfolgt im „24-Stunden-Format“ (also ohne „am“ und „pm“). Für 15:30:20 Uhr würde zum Beispiel „153020“ engegeben werden.
DATETIME	Die Angabe „DATETIME“ zeigt einen Zeitpunkt an. Das Format ist YYYYMMDDhhmmss±tt:tt wobei „YYYYMMDD“ der Datumsanteil und hhmmss der Uhrzeitanteil ist. Als Zeitzone (±tt:tt) wird in den BOX-Rückmeldungen die „Ortszeit Deutschland“ verwendet. Während der Sommerzeit also +02:00 und während der Winterzeit +01:00. Für den 20.09.2022 15:30:20 in Zeitzone +02:00 (Deutsche Sommerzeit)

	wäre die Angabe zum Beispiel „20220920153020+02:00“.

***(2) Verwendung lt. ATLAS (Rückmeldungen – BOX sendet an BOX-Partner):**

M	„mandatory“ – Pflichtfeld. Das Zollsystem gibt an, dieses Feld grundsätzlich in jeder Rückmeldung anzugeben. Somit kann davon ausgegangen werden, dass auch in jeder BOX-Rückmeldung das Feld grundsätzlich gefüllt ist.
D	„dependent“ – bedingtes Pflichtfeld. Das Zollsystem gibt an, dieses Feld nur unter bestimmten Bedingungen anzugeben. Somit kann auch in der BOX-Rückmeldung nicht zwingend davon ausgegangen werden, dass dieses Feld gefüllt ist.
O	„optional“ – optionales Feld. Das Zollsystem gibt keine Aussage darüber, wann das Feld angegeben wird. Somit kann auch in der BOX-Rückmeldung keine Aussage dazu gegeben werden, ob das Feld gefüllt ist.