WE – Wareneingang							**[Teilnehmer→WE→ZODIAK→SCWREC/SCWDEC/CUSWAT→ATLAS]**
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	OB0020		Objekt-Name / Bezugsnummer / LRN	35	Bezugsnummer / LRN	M	Bei Übermittlung an ZODIAK-GE (via GeBox): es dürfen höchstens 22 Stellen verwendet werden. Bei Übermittlung an ZODIAK-Classic (via Classic-BOX): es dürfen höchstens 15 Stellen verwendet werden.
	OB0025		*[Wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt. Ohne Funktion]*				
	OB0040		Bezugsnummer Vorblendung	35	Das vorhandene Objekt wird in das neue Objekt kopiert und mit aktuellen Werten überschrieben.	O	Nur bei neuem Beleg möglich (OB0050 = CREATE). Beleg muss als Vorbelegung Wareneingang vorhanden sein. In der ZODIAK-Classic-BOX dürfen höchstens 15 Stellen verwendet werden. Die Maximallänge darf nur in der GeBox (ZODIAK-GE) verwendet werden.
	OB0050	10	Objekt-Action	10	Instruktionselement oder Element-Liste für eine Reihe von Aktionen an der Schnittstelle oder danach. Die Aktionen werden ausgeführt, wenn keine Fehler identifiziert wurden.	M	Gültige Werteliste: 1. <CREATE>: Objekt wird angelegt 2. <SEND>: automatische Übermittlung an ATLAS, wenn fehlerfrei
	OB0060		Benutzer	70	Name des Benutzers in der Anwendung	O	Verwendung nur bei Übermittlung an ZODIAK-GE (via GeBox) zulässig.
	WE0100		Firma	3	Firma	D	Bei Übermittlung an ZODIAK-GE (via GeBox): anstelle von Firma / Werk / Beteiligter ist ein Lagerprofil in Attribut WE0125 zu übermitteln. Wird kein Lagerprofil übermittelt, wird im Zuge der Abwärtskompatibilität aus Firma / Werk / Beteiligter ein Lagerprofil berechnet. Bei Übermittlung an ZODIAK-Classic (via Classic-BOX): Pflichtfeld.
	WE0110		Werk	4	Werk	D	
	WE0120		Beteiligter	7	Beteiligter	D	
	WE0125		Lagerprofil	20	Name des zu verwendenden Lagerprofils	D	Bei Übermittlung an ZODIAK-GE (via GeBox): empfohlene Alternative zu Firma / Werk / Beteiligter. Bei Übermittlung an ZODIAK-Classic (via Classic-BOX): ein übertragener Wert wird ignoriert.
	WE0140		Buchungsschlüssel	3	Belegart des Vorgangs	D	Bei Übermittlung an ZODIAK-GE (via GeBox): ein übertragener Wert wird ignoriert. Es ist anstelle des Buchungsschlüssels eine Vorblendung in Attribut OB0040 anzugeben. Bei Übermittlung an ZODIAK-Classic (via Classic-BOX): Pflichtfeld.
	WE0150		Frachtaufteilung	[1]	Kennzeichen Aufteilung Frachtkosten	O	Satzart "FRA" aus Schlüsseltabelle. Aus Stamm vorbelegt.
	WE0160		Zollbehandlungscode	2	Gemäß Bewilligung des Zolllagers. Fachlich: Abfertigung über Einzelzollanmeldung	M	Satzart "ZBC" aus Schlüsseltabelle. Muss gefüllt sein.

WE – Wareneingang							[Teilnehmer→WE→ZODIAK→SCWREC/SCWDEC/CUSWAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
					oder Abfertigung im Vereinfachten Verfahren oder über Anschreibemitteilung.		A = Anschreibung S = Vereinfachte Zollanmeldg
	WE0180		Wareneingangsnummer	35	Wareneingangsnummer	M	In der ZODIAK-Classic-BOX dürfen höchstens 15 Stellen verwendet werden. Die Maximallänge darf nur in der GeBox (ZODIAK-GE) verwendet werden.
	WE0190		Vorpapier Art	6	Vorpapierart	M	Satzart "VPA" aus Schlüsseltabelle gemäß Atlascodeliste A2020. Muss vorhanden sein.
	WE0200		Vorpapier Nummer	28	Nummer des Vorpapiers	M/O	Inhalt abhängig von Vorpapier.
	WE0210		Währung Rechnungsbetrag	3	Währung der Rechnung	M	Aus Tabelle "Länderstamm".
	WE0220		Rechnungsbetrag	[13,2]	Rechnungsbetrag	M	In Rechnungswährung.
	WE0260		Rohgewicht pro Sendung	[18,1]	Rohmasse gesamt	M	Nur auf Kopf- ODER Positionsebene übergeben! Abhängig von Steuerung Beteiligtenstamm.
	WE0270		Sendungsmenge	[12,3]	Sendungsmenge	O	
	WE0280		Lieferant	11	Lieferanten-Nr. aus Stamm	M	Aus Tabelle "Lieferantenstamm". Satz wird mit Attributen aus WE4000 ff. angelegt, wenn nicht vorhanden.
	WE0290		Handelsland	2	Handelsland	O	z. Zt. nicht genutzt
	WE0300		Versendungsland	2	Versendungsland	O	Aus Tabelle "Länderstamm". Im Lieferantenstamm hinterlegt.
	WE0310		Rechnungsnummer	35	Nummer der Rechnung	M/O	Mussfeld, wenn KENNZEICHEN DV1 = '1'. In der ZODIAK-Classic-BOX dürfen höchstens 16 Stellen verwendet werden. Die Maximallänge darf nur in der GeBox (ZODIAK-GE) verwendet werden.
	WE0320		Rechnungsdatum	DATE	Datum der Rechnung	M/O	Mussfeld, wenn KENNZEICHEN DV1 = '1'.
	WE0330		Lieferbedingung Incoterm	3	Lieferbedingung	M	Satzart "INC" aus Schlüsseltabelle gemäß Atlascodeliste A1840. Muss vorhanden sein.
	WE0340		Lieferbedingung Kennzeichen	1	Lieferbedingung –Schlüssel-	O	z. Zt. nicht genutzt, wird aus Lieferbedingung erstellt.
	WE0350		Lieferbedingung Ort	35	Lieferbedingung –Ort-	M	
	WE0360		Incoterm Beschreibung	100	Lieferbedingung –Beschreibung-	O	Muss, nur wenn WE0330 = "XXX".
	WE0370		Präferenzcode	3	Präferenzcode	O	Satzart "EHP" aus Schlüsseltabelle gemäß Atlascodeliste A1200.
	WE0400		Frachtpapier-Nummer	35	Frachtpapiernummer	O	
	WE0410		Ort der Einfuhr	8	Eingangszollstelle	O	Satzart "ZST" aus Schlüsseltabelle gemäß Atlascodeliste I0500.

WE – Wareneingang							[Teilnehmer→WE→ZODIAK→SCWREC/SCWDEC/CUSWAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
							Muss vorhanden sein. Wird von der Anwendung aus Definition im Beteiligtenstamm ergänzt.
	WE0420		Verbringungsort	35	Ort des Verbringens	M/O	Mussfeld, wenn Kennzeichen DV1 = '1'.
	WE0430		Ort der Ware	35	Warenort	O	Ort, an dem sich die Ware befindet.
	WE0440		Packstück Art	2	Art der Packstücke	M/O	Satzart "APS" aus Schlüsseltabelle gemäß Atlascodeliste A1160. Abhängig von Steuerung Beteiligtenstamm.
	WE0450		Packstücke Gesamt	[7]	Packstücke Anzahl	M	Abhängig von Steuerung Beteiligtenstamm.
	WE0460		Zeichen und Nummern	70	Packstücke Zeichen und Nummern	M	Abhängig von Steuerung Beteiligtenstamm.
	WE0470		Container	1	Kennzeichen Container	M	1, wenn Container vorhanden.
	WE0490		Verkehrszweig Grenze	1	Verkehrszweig an der Grenze	M	Satzart "VZW" aus Schlüsseltabelle gemäß Atlascodelisten A1980 und A1990.
	WE0500		Verkehrszweig Inland	1	Verkehrszweig im Inland	M	Satzart "VZW" aus Schlüsseltabelle gemäß Atlascodelist A1980 und A1990.
	WE0510		Abgangsflughafen IATA	3	Abflughafen (IATA-Code)	M/O	Aus Tabelle "Flughäfen" gemäß Atlascodeliste I0600. Von weiteren Bedingungen abhängig.
	WE0520		Staatszugehörigkeit Beförderungsmittel	2	Staatszugehörigkeit Beförderungsmittel	M	Aus Tabelle "Länderstamm".
	WE0530		Beförderungsmittel	2	Art des Beförderungsmittels an der Grenze	M	Satzart "ABM" aus Schlüsseltabelle gemäß Atlascodeliste A1140. Muss vorhanden sein.
	WE0540		Beschreibung Beförderungsmittel	17	Beschreibung des Beförderungsmittels	O	Text
	WE0550		Kennzeichen Beförderungsmittel Ankunft	30	Kennzeichen Beförderungsmittel Ankunft	M	Text
	WE0560		Kennzeichen Beförderungsmittel Grenze	30	Kennzeichen Beförderungsmittel Grenze	O	Text
	WE0570		Kennzeichen Einschränkung	1	Kennzeichen Einschränkung	M	0 = Nein 1 = Ja.
	WE0580		Kennzeichen Bedingungen	1	Kennzeichen Bedingungen	M	0 = Nein 1 = Ja.
	WE0590		Beschreibung Bedingungen	100	Beschreibung Bedingungen	M/O	Wenn WE0580 = 1.

WE – Wareneingang							[Teilnehmer→WE→ZODIAK→SCWREC/SCWDEC/CUSWAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	WE0600		Kennzeichen Lizenzgebühren	1	Kennzeichen Lizenzgebühren	M	1, wenn zutreffend.
	WE0610		Umstände Lizenzgebühren	100	Umstände Lizenzgebühren	M/O	Wenn WE0600 = 1.
	WE0620		Kennzeichen Weiterverkäufe/ Verwendungen	1	Kennzeichen Weiterverkäufe	M	1, wenn zutreffend.
	WE0630		Umstände Weiterverkäufe/ Verwendungen	100	Umstände Weiterverkäufe	M/O	Wenn WE0620 = 1.
	WE0640		Sonstiges	48	Sonstiges	O	Textfeld zur Anzeige
	WE0650		Registriernummer Mitgliedstaat	35	Registriernummer Mitgliedstaat	O	
	WE0660		Beendigungsfrist	DATE	Beendigungsfrist	O	
	WE0670		Text Sonderkosten (016)	30	Text Sonderkosten (016)	O	
	WE1290		EUST-Kosten	[10,2]	EUST-Kosten	O	
	WE1310		Promille Versicherung	[7,4]	Promille Versicherung	O	
	WE1380		Abfertigungszollstelle	8	Abfertigungszollstelle	O	Satzart „ZST“ aus Schlüsseltabelle gemäß Atlascodeliste I0500.
	WE1390		Zielbundesland	2	Bestimmungsbundesland	O	Satzart "BLD" aus Schlüsseltabelle gemäß Atlascodelisten A1980 und A1990. Wird von der Anwendung aus Definition im Beteiligtenstamm ergänzt, wenn nicht übermittelt.
	WE1400		Anmelder	11	Anmelder	O	Aus Tabelle "Beteiligtenstamm“. Wird von der Anwendung ergänzt.
	WE1410		Vertreter	11	Vertreter	O	Aus Tabelle "Rollenstamm". Darf nicht mit Anmelder identisch sein.
	WE1420		Vertretungsverhältnis	1	Vertretungsverhältnis	O	0 = Nein 1 = Ja
	WE1430		Anmelder = Empfänger	1	Anmelder = Empfänger	O	0 = Nein 1 = Ja
	WE1440		[Wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt. Ohne Funktion]				
	WE1450		Vorsteuerabzug	1	Kennzeichen Vorsteuerabzug	O	0 = Nein 1 = Ja

WE – Wareneingang							[Teilnehmer→WE→ZODIAK→SCWREC/SCWDEC/CUSWAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	WE1460		Sitz des Einführers	1	Sitz des Einführers	O	Satzart "SDE" aus Schlüsseltabelle gemäß Atlascodeliste A1900. Wird von der Anwendung aus Definition im Beteiligtenstamm ergänzt, wenn nicht übermittelt.
	WE1470		Überlassung durch Anschreibung	1	Überlassung durch Anschreibung	O	
	WE1480		Warenbezeichnung aus Tarif-/Artikelstamm	1	Warenbezeichnung aus Tarif-/Artikelstamm	O	0 =Tarifstamm 1 = Artikelstamm
	WE1490		Bezugsnummer abweichend	35	Bezugsnummer abweichend	O	
	WE1500		*[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt. Ohne Funktion]*				*(Nicht mehr verwendet: " Zollwertanmelder")*
	WE1510		*[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt. Ohne Funktion]*				*(Nicht mehr verwendet: „Vertreter Zollwertanmelder")*
	WE1520		Käufer	11	Käufer	O	Aus Tabelle "Rollenstamm".
	WE1530		Empfänger	11	Empfänger	O	Aus Tabelle "Rollenstamm".
	WE1540		[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt. Ohne Funktion]				(Nicht mehr verwendet: „Datenübermittlungsdienstleister")
	WE1550		Verwahrer	11	Verwahrer	O	Aus Tabelle "Lieferantenstamm".
	WE1560		Gestellungsbestätiger	11	Gestellungsbestätiger	O	Aus Tabelle "Lieferantenstamm".
	WE1600		Kostenstelle	10	Kostenstelle	O	Satzart "KST" aus Schlüsseltabelle. Kann nach Absprache vom Kunden definiert werden.
	WE1610		Kennzeichen SETArtikel/KN	1	Kz. SET-Artikel	O	Nutzung nach Absprache mit DAKOSY.
	WE1620		Kundenreferenz A1	40	Kundenindividuelles Feld	O	Wird in Auswertungen zurückgegeben.
	WE1630		Kundenreferenz A2	40	Kundenindividuelles Feld	O	Wird in Auswertungen zurückgegeben.
	WE1640		Kundenreferenz A3	40	Kundenindividuelles Feld	O	Wird in Auswertungen zurückgegeben.
	WE1650		Kundenreferenz N1	[15,3]	Kundenindividuelles Feld	O	Wird in Auswertungen zurückgegeben.
	WE1660		Kundenreferenz N2	[15,3]	Kundenindividuelles Feld	O	Wird in Auswertungen zurückgegeben.
	WE1670		Kundenreferenz N3	[15,3]	Kundenindividuelles Feld	O	Wird in Auswertungen zurückgegeben.
	WE1680		Frühere Entscheidungen	100	Frühere Entscheidungen	O	Entscheidungen, die von der Zollstelle in der Vergangenheit getroffen wurden.
	WE1690		*[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt. Ohne Funktion]*				*(Nicht mehr verwendet: " Vertretungsverhältnis D.V.1")*
	WE1710		Kennzeichen D.V.1	1	Kennzeichen D.V.1	O	0 = keine D.V.1-Angaben 1 = D.V.1-Angaben
	WE1720		Überlassungsdatum	DATE	Überlassungsdatum	O	Überlassungsdatum, wenn keine ATLAS-Meldung erfolgt.

WE – Wareneingang							**[Teilnehmer→WE→ZODIAK→SCWREC/SCWDEC/CUSWAT→ATLAS]**
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	WE1730		Sachbearbeiter	10	Benutzername des Sachbearbeiters.	O	Der Benutzername ist im Userstamm zu hinterlegen und entspricht dem Benutzerprofil bei der Anmeldung im ZL-System.
	WE1750		*[Wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt. Ohne Funktion: „Währungskennzeichen“]*				
	WE1760		Lieferbedingungsschlüssel	1	Lieferbedingungsschlüssel	O	Satzart „LFB“ aus Schlüsseltabelle gemäß Atlascodeliste A1850.
	WE1780		Kennzeichen Verbundenheit	1	Kennzeichen Verbundenheit	O	0 = Keine Verbundenheit 1 = Verbunden ohne Einfluss auf Kaufpreis 2 = Verbunden mit Einfluss auf Kaufpreis
	WE1790		Details Verbundenheit	100	Details Verbundenheit	O	
	WE1810		Datum der Anschreibung	DATE	Nur Lagerübergang ! Datum der Aufz. Im Bestimmungs-ZL	O	gültiges Datum, nicht > Tagesdatum.
	WE1820		Kundennummer des Vertretenen	11	Kundennummer zum Vertretenen	O	
	WE1830		Frachtpapier-Datum	DATE	Datum des Frachtpapiers (WE0400)	O	Pflicht, wenn Frachtpapier gefüllt.
	WE1840		Kennzeichen Vorgezogene außenwirtschaftliche Einfuhrabfertigung	1	Kennzeichen Vorgezogene außenwirtschaftliche Einfuhrabfertigung	O	0 = keine vorgez. Abfertigung beantragt 1 = vorgez. Abfertigung beantragt
	WE1850		Trennungskriterium BA/ZiA	35	BA werden je Inhalt getrennt.	O	In neuer BA-Version.
	WE1860		Bezugsnummer des Lagerhalters Abgangszolllager	35	Bezugsnummer des Lagerhalters Abgangszolllager	O	Attribut wird nur bei Lagerübergang verwendet und ist dann ein Kannfeld.
	WE1870		Bestimmungsland	2	Bestimmungsland	O	
	WE1880		Art des Geschäfts	2	Art des Geschäfts	O	
	WE1890		Zusätzliche Angaben zur Anmeldung	2000	Zusätzliche Angaben zur Anmeldung	O	Bei ATLAS Kannfeld Bei der EZA werden lediglich 100 Zeichen übermittelt.
	WE1900		Statistischer Status	[2]	Statistischer Status	O	Satzart "STS" aus Schlüsseltabelle gemäß Atlascodeliste A1920
	WE1910		abgebendes üHZA	8	Nur Lagerübergang! Abgebendes, überwachendes Hauptzollamt (Dienststellennummer)	O	Attribut wird nur beim Lagerübergang verwendet und ist dann ein Pflichtfeld. Satzart „ZST“ aus Schlüsseltabelle.
1...20	WE3000		Unterlage Bereich	1	Bereich der Unterlage	O	"4" für Unterlagen Kopf; 5. Stelle Schlüssel aus Satzart "ULB" für Positionen.

WE – Wareneingang							[Teilnehmer→WE→ZODIAK→SCWREC/SCWDEC/CUSWAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	WE3010		Unterlage Art	4	Art der Unterlage	O	Satzart "UL4" aus Schlüsseltabelle.
	WE3020		Unterlage Nummer	35	Nummer der Unterlage	M/O	Abhängig von der Unterlage.
	WE3030		Unterlage Datum	DATE	Datum der Unterlage	M/O	
	WE3200	9	Containernummer	11	Containernummer	O	Maximal 9 Container Pflicht, wenn WE0470 = '1'
	WE3300		Art der Identifikation	3	Art der Identifikation	O	REG = Registriernummer AWB = AirWayBill Für Vorpapier "ATNEU".
1...999	WE3310		Packstücke Anzahl	[5]	Anzahl Packstücke	O	
	WE3320		Registriernummer / MRN SumA (BE-Anteil SumA)	21	Registriernummer oder MRN der im Verfahren ATLAS erfassten Summarischen Anmeldung	O	Nur bei Art "REG".
	WE3330		Positionsnummer SumA (BE-Anteil SumA)	[4]	Positionsnummer zur Registriernummer/MRN der im Verfahren ATLAS erfassten Summarischen Anmeldung	O	Nur bei Art "REG".
	WE3342		EORI Verwahrer	17	EORI Verwahrer	O	
	WE3344		Niederlassung zur EORI Verwahrer	4	Niederlassung zur EORI Verwahrer	O	Feld darf nur leer sein oder numerisch gefüllt [4].
	WE3350		Art Spez. OB	3	Art Spezifischer Ordnungsbegriff	O	Satzart "SPO" aus Schlüsseltabelle. Nur bei Art "AWB".
	WE3360		Spezifischer OB	44	Spezifischer Ordnungsbegriff	O	Text Nur bei Art "AWB".
	WE3400		Anzahl Positionen (BE-Anteil ZL)	[3]	Anzahl Positionen (BE-Anteil ZL)	O	
	WE3410		Nummer (BE-Anteil ZL)	[5]	Nummer (BE-Anteil ZL)	O	
	WE3420		Bewilligungsnummer (BE-Anteil ZL)	35	Bewilligungsnummer (BE-Anteil ZL)	O	
	WE3430		Bezugsnummer / LRN (BE-Anteil ZL)	35	Bezugsnummer / LRN (BE-Anteil ZL)	O	
1...999	WE3440		Registriernummer / MRN des Zugangs (BE-Anteil ZL)	35	Registriernummer oder MRN des Zugangs (BE-Anteil ZL)	O	
	WE3450		Position des Zugangs (BE-Anteil ZL)	[5]	Position des Zugangs (BE-Anteil ZL)	O	
	WE3460		Kennzeichen Zugang in ATLAS (BE-Anteil ZL)	1	Kennzeichen Zugang in ATLAS (BE-Anteil ZL)	O	

WE – Wareneingang							[Teilnehmer→WE→ZODIAK→SCWREC/SCWDEC/CUSWAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	WE3470		Warennummer (BE-Anteil ZL)	11	Warennummer (BE-Anteil ZL)	O	
	WE3480		Kennzeichen Übliche Behandlung (BE-Anteil ZL)	1	Kennzeichen Übliche Behandlung (BE-Anteil ZL)	O	
	WE3490		Positionszusatz (BE-Anteil ZL)	100	Positionszusatz (BE-Anteil ZL)	O	
	WE3500		Handelsmenge (BE-Anteil ZL)	[12,3]	Handelsmenge (BE-Anteil ZL)	O	
	WE3510		Maßeinheit (Handelsmenge) (BE-Anteil ZL)	3	Maßeinheit (Handelsmenge) (BE-Anteil ZL)	O	
	WE3520		Qualifikator (Handelsmenge) (BE-Anteil ZL)	1	Qualifikator (Handelsmenge) (BE-Anteil ZL)	O	
	WE3530		Abgangsmenge (BE-Anteil ZL)	[12,3]	Abgangsmenge (BE-Anteil ZL)	O	
	WE3540		Maßeinheit (Abgangsmenge) (BE-Anteil ZL)	3	Maßeinheit (Abgangsmenge) (BE-Anteil ZL)	O	
	WE3550		Qualifikator (Abgangsmenge) (BE-Anteil ZL)	1	Qualifikator (Abgangsmenge) (BE-Anteil ZL)	O	
1...15	WE3700		Zolllager-Kostenart	3	Zolllager-Kostenart	O	Aus Tabelle „Kostenarten“. Art "R" = Nettopreis (nach Abzug von Rabatt und/oder Skonto) in der geschuldeten Währung; Art "M" = Geleistete mittelbare Zahlung in geschuldeter Währung; Art „LK“ = Luftfrachtkosten alle anderen Kosten gemäß Atlascodeliste A1070.
	WE3710		Kosten	[13,2]	Kosten	O	
	WE3720		Währung für Kosten	3	Währung für Kosten	O	Lt. Tabelle „Länderstamm“.
	WE3730		Währungskurs	[18,9] [Format siehe Bemerkungen]	Währungskurs Es können bis zu neun Vor- oder neun Nachkommastellen angegeben werden. Insgesamt dürfen zusammen jedoch maximal 12 Stellen angegeben werden.	O	
	WE3740		Kennzeichen Kurs vereinbart	1	Kennzeichen Kurs vereinbart	O	0 = nein 1 = ja
	WE3750		IATA-Kennzeichen	1	IATA-Kennzeichen	O	0 = nein 1 = ja

WE – Wareneingang							**[Teilnehmer→WE→ZODIAK→SCWREC/SCWDEC/CUSWAT→ATLAS]**
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	WE3760		Kurs-Datum	8	Kurs-Datum	O	ISO-Format ohne Trennzeichen
	WE3770		Prozentsatz Hinzurechnung/Abzug	[5,2]	Prozentsatz Hinzurechnung/Abzug	O	
	WE3780		Frachtaufteilung	[1]	Frachtaufteilung	O	Satzart „FRA“ aus Schlüsseltabelle. Wenn nicht geliefert, wird mit Aufteilung nach Betrag vorbelegt. Mögliche Werte: 1 = Aufteilung nach Betrag 2 = Aufteilung nach Gewicht 3 = Aufteilung nach Volumen 4 = keine Neuaufteilung
	WE4002		EORI des Lieferanten	17		O	
	WE4004		Niederlassung zur EORI	4		O	Feld darf nur leer sein oder numerisch gefüllt [4].
	WE4010		Adresse 1	35	Name 1	O	
	WE4020		Matchcode	20	Matchcode	O	
	WE4030		Adresse 2	35	Name 2	O	
	WE4040		Adresse 3	35	Name 3	O	
	WE4050		Adresse 4	35	Name 4	O	
	WE4060		Strasse	35	Strasse	O	
	WE4070		Länderkennzeichen	3	Kfz-Kennzeichen/Post	O	Aus Tabelle "Länderstamm".
	WE4080		Länderkennzeichen ISO	2	Länderkennzeichen ISO	O	Aus Tabelle "Länderstamm".
	WE4090		PLZ	9	PLZ Straßenadresse	O	
	WE4100		Ort	35	Ort	O	
	WE4110		Ortsteil	35	Ortsteil	O	
	WE4170		Ansprechpartner	35	Name Ansprechpartner	O	
	WE4180		Sprachkennzeichen	3	Sprachkennzeichen	O	Satzart "SPR" aus Schlüsseltabelle. Mögliche Werte: D = Deutsch
	WE4190		Telefonnummer	9	Telefonnummer	O	
	WE4200		E-Mail-Adresse	30	E-Mail-Adresse	O	
	WE4210		Fax-Nummer	9	Fax-Nummer	O	
	WE4220		Monatsrhythmus	[2]	Monatsrhythmus	O	

WE – Wareneingang							[Teilnehmer→WE→ZODIAK→SCWREC/SCWDEC/CUSWAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	WE4230		Letzte LLE	DATE	Letzte LLE	O	
	WE4240		Nächste LLE	DATE	Nächste LLE	O	
	WE4250		Verbundenheit	1	Kennzeichen Verbundenheit Käufer/Verkäufer	O	0 = keine 1 = direkt 2 = indirekt
	WE4260		Einzelheiten Verbundenheit	100	Detail der Verbundenheit	O	Erklärender Text zu WE4250. Wenn WE4250 = 1 oder 2.
	WE4270		Bewilligung Lager	35	Bewilligung Abgangslager	O	
	WE4280		Bewilligung Veredelung	35	Bewilligung aktive Veredelung	O	
	WE4290		Kennzeichen Erstellung Rückmeldedatei	1	Kennzeichen Erstellung Rückmeldedatei	O	
	WE5000		Beleg-Position	[6]	Beleg-Position	M	Lückenlos aufsteigend ab 1 vergeben.
	WE5040		Lfd. Nr. ZiA/Lagerübergang	[6]	Lfd. Nr. der Position des Lagerabgangs	O	Für Lagerübergang Pflicht.
	WE5050		Artikelnummer	35	Artikelnummer	M	Aus Tabelle "Artikelstamm".
	WE5052		Warenbezeichnung	240	Warenbezeichnung	O	
	WE5060		Ursprungsland	2	Ursprungsland	O	Aus Tabelle "Länderstamm"
	WE5065		Präferenzursprungsland	4	Präferenzursprungsland	D	Sofern nicht angegeben und benötigt, wird es wenn möglich aus „Ursprungsland“ übernommen
	WE5070	99	EU-Code	3	EU-Code	O	Satzart "EUC" aus Schlüsseltabelle gemäß Atlascodeliste I0100.
	WE5080		Menge/Position	[12,3]	Menge	M	In ME Artikelstamm.
	WE5100		Gesamtes Positionsvolumen	[11,3]	Positionsvolumen in Liter	O	
	WE5110		BA AH-Stat.-Wert	[9]	AH Statistischer Wert	O	
	WE5120		Positionsbetrag	[12,2]	Positionsbetrag	O	In Rechnungswährung
	WE5125		Zollwert in (EUR)	[12,2]	Zollwert in Euro, wenn keine D.V.1 angemeldet wird	O	Erforderlich für ZL-Typ D oder E wie D.
	WE5132		AH-Stat. Menge Position	[12,3]	AH-Stat. Menge Position	O	
	WE5140		Präferenzcode	3	Präferenz	O	Satzart "EHP" aus Schlüsseltabelle gemäß Atlascodeliste A1200.
	WE5210		Begünstigungsmenge	[15,3]	Begünstigungsmenge	O	
	WE5212		Begünstigungsmenge MEH	4	Begünstigungsmengeneinheit	O	Satzart "MEA" aus Schlüsseltabelle gemäß Atlascodeliste I0700.

WE – Wareneingang							**[Teilnehmer→WE→ZODIAK→SCWREC/SCWDEC/CUSWAT→ATLAS]**
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	WE5214		Begünstigungsmenge QUA	1	Begünstigungsmenge Qualifikator	O	Satzart "MEA" aus Schlüsseltabelle gemäß Atlascodeliste I0700.
	WE5230		[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt.]				Die bisher in diesem Feld übermittelte Kontingentnummer soll nun mit bis zu zwei Wiederholungen in dem Attribut WE7700 übermittelt werden.
	WE5240		Anschreibedatum	DATE	Anschreibedatum	O	
	WE5250		Chargennummer	15	Chargennummer	O	Wenn Artikel chargenpflichtig ist.
	WE5280		Packstücke Position	[7]	Packstücke Position	M/O	Pflicht in 1. Position.
	WE5290		Packstücke Zeichen und Nummern	70	Packstücke Zeichen und Nummern	M/O	
	WE5300		Rohmasse Position	[10,1]	Rohmasse Position	O	Nur auf Kopf- ODER Positionsebene übergeben!
	WE5310		Eigenmasse Position	[10,1]	Eigenmasse Position	O	
	WE5320		Sonstiges Position	100	Sonstiges Position	O	Text für Anzeige
	WE5380		EUST-Kosten	[11,2]	EUST-Kosten	O	Wenn nicht in WE1290 gefüllt.
	WE5970		Sachbereich	2	Schlüssel für den Sachbereich	O	Mit Hauptzollamt vereinbart.
	WE5980		Packstück Art	2	Packstückart	O	Satzart "APS" aus Schlüsseltabelle gemäß Atlascodeliste A1160.
	WE5990		*[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt. Ohne Funktion]*				*(Nicht mehr verwendet: "Spezifische Zollmenge")*
	WE6000		*[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt. Ohne Funktion]*				*(Nicht mehr verwendet: "Spezifische Mengeneinheit")*
	WE6010		*[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt. Ohne Funktion]*				*(Nicht mehr verwendet: "Qualifikator Spezifische Mengeneinheit")*
	WE6020		*[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt. Ohne Funktion]*				*(Nicht mehr verwendet: "Menge Agrarzoll")*
	WE6030		*[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt. Ohne Funktion]*				*(Nicht mehr verwendet: "Mengeneinheit Agrarzoll")*
	WE6040		*[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt. Ohne Funktion]*				*(Nicht mehr verwendet: "Qualifikator Mengeneinheit Agrarzoll")*
	WE6050		Verbrauchsteuercode 1	4	Verbrauchsteuercode 1	O	Satzart „VCD“ aus Schlüsseltabelle.
	WE6060		Verbrauchsteuercode 2	4	Verbrauchsteuercode 2	O	Satzart „VCD“ aus Schlüsseltabelle.
	WE6070		Verbrauchsteuercode 3	4	Verbrauchsteuercode 3	O	Satzart „VCD“ aus Schlüsseltabelle.
	WE6080		Verbrauchsteuermenge 1	[12,3]	Verbrauchsteuermenge 1	O	
	WE6090		Verbrauchsteuermenge 2	[12,3]	Verbrauchsteuermenge 2	O	
	WE6100		Verbrauchsteuermenge 3	[12,3]	Verbrauchsteuermenge 3	O	
	WE6110		Verbrauchsteuer Maßeinheit 1	4	Verbrauchsteuer Maßeinheit 1	O	Satzart "MEA" aus Schlüsseltabelle gemäß Atlascodeliste I0700.
	WE6120		Verbrauchsteuer Maßeinheit 2	4	Verbrauchsteuer Maßeinheit 2	O	Satzart "MEA" aus Schlüsseltabelle gemäß Atlascodeliste I0700.

WE – Wareneingang							[Teilnehmer→WE→ZODIAK→SCWREC/SCWDEC/CUSWAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	WE6130		Verbrauchsteuer Maßeinheit 3	4	Verbrauchsteuer Maßeinheit 3	O	Satzart "MEA" aus Schlüsseltabelle gemäß Atlascodeliste I0700.
	WE6140		Verbrauchsteuer QUA 1	1	Verbrauchsteuer QUA 1	O	Satzart "MEA" aus Schlüsseltabelle gemäß Atlascodeliste I0700.
	WE6150		Verbrauchsteuer QUA 2	1	Verbrauchsteuer QUA 2	O	Satzart "MEA" aus Schlüsseltabelle gemäß Atlascodeliste I0700.
	WE6160		Verbrauchsteuer QUA 3	1	Verbrauchsteuer QUA 3	O	Satzart "MEA" aus Schlüsseltabelle gemäß Atlascodeliste I0700.
	WE6170		Verbrauchsteuer% 1	[5,2]	Verbrauchsteuer % 1	O	
	WE6180		Verbrauchsteuer% 2	[5,2]	Verbrauchsteuer % 2	O	
	WE6190		Verbrauchsteuer% 3	[5,2]	Verbrauchsteuer % 3	O	
	WE6200		Verbrauchsteuerwert 1	[11,2]	Verbrauchsteuerwert 1	O	
	WE6210		Verbrauchsteuerwert 2	[11,2]	Verbrauchsteuerwert 2	O	
	WE6220		Verbrauchsteuerwert 3	[11,2]	Verbrauchsteuerwert 3	O	
	WE6230		Tabaksteuerzeichen	5	Tabaksteuerzeichen	O	
	WE6260		Kundenreferenz A1	40	Kundenindividuelles Feld	O	Wird in Auswertungen zurückgegeben.
	WE6270		Kundenreferenz A2	40	Kundenindividuelles Feld	O	Wird in Auswertungen zurückgegeben.
	WE6280		Kundenreferenz A3	40	Kundenindividuelles Feld	O	Wird in Auswertungen zurückgegeben.
	WE6290		Kundenreferenz N1	[15,3]	Kundenindividuelles Feld	O	Wird in Auswertungen zurückgegeben.
	WE6300		Kundenreferenz N2	[15,3]	Kundenindividuelles Feld	O	Wird in Auswertungen zurückgegeben.
	WE6310		Kundenreferenz N3	[15,3]	Kundenindividuelles Feld	O	Wird in Auswertungen zurückgegeben.
	WE6380		Ort des Verbringens	35	Ort des Verbringens	O	Wird in Auswertungen zurückgegeben.
	WE6400		Art des Verfahrens	4	Art des Verfahrens	O	Satzart "ZVF" aus Schlüsseltabelle gemäß Atlascodeliste A2100.
	WE6410		Kennzeichen EZT Prüfung J/N	1	Kennzeichen EZT Prüfung J/N	O	J = EZT-Prüfung an N = EZT-Prüfung aus
	WE6420		Interner Ordnungsbegriff	35	Interner Ordnungsbegriff	O	Nutzung nach Absprache
	WE6440		Bezeichnung Sonderkosten	30	Bezeichnung Sonderkosten	O	
	WE6460		Kennzeichen Container	1	Kennzeichen Container	M	Satzart „CTR“ aus Schlüsseltabelle. Mögliche Werte: 1 = Container 0 = kein Container
	WE6470		*[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt. Ohne Funktion]*				*(Nicht mehr verwendet: "Statistischer Status")*

WE – Wareneingang							[Teilnehmer→WE→ZODIAK→SCWREC/SCWDEC/CUSWAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	WE6480		Ziel-Bundesland	2	Ziel-Bundesland	O	
	WE6490		Währungsschlüssel	3	Währungsschlüssel	O	
	WE6500		Art Beförderungsmittel	2	Art Beförderungsmittel	O	Satzart „ABM“ aus Schlüsseltabelle gemäß Atlascodelisten A1980 und A1990.
	WE6510		Beschreibung Beförderungsmittel	17	Beschreibung Beförderungsmittel	O	
	WE6520		Verkehrszweig an der Grenze	1	Verkehrszweig an der Grenze	O	Satzart „VZW“ aus Schlüsseltabelle gemäß Atlascodelisten A1980 und A1990.
	WE6530		Inländischer Verkehrszweig	1	Inländischer Verkehrszweig	O	
	WE6540		Vesendungsland	2	Vesendungsland	O	
	WE6550		Vollständige Angaben	1	Vollständige Angaben	O	1 = vollständig 0 = nicht vollständig
	WE6560		Registriernummer / MRN des Zugangs im Abgangszolllager	35	Registriernummer oder MRN des Zugangs im Abgangszolllager	M/O	Attribut wird nur bei Lagerübergang verwendet und ist dann ein Mussfeld.
	WE6570		Positionsnummer des Zugangs im Abgangszolllager	[5]	Positionsnummer des Zugangs im Abgangszolllager	M/O	Attribut wird nur bei Lagerübergang verwendet und ist dann ein Mussfeld.
	WE6580		Abgangsmenge des Abgangszolllager	[12,3]	Abgangsmenge des Abgangszolllager	M/O	Attribut wird nur bei Lagerübergang verwendet und ist dann ein Mussfeld.
	WE6590		Maßeinheit (Abgangsmenge)	3	Maßeinheit (Abgangsmenge)	M/O	Attribut wird nur bei Lagerübergang verwendet und ist dann ein Mussfeld.
	WE6600		Qualifikator (Abgangsmenge)	1	Qualifikator (Abgangsmenge)	M/O	Attribut wird nur bei Lagerübergang verwendet und ist dann ein Mussfeld.
	WE6610		Kennzeichen Zugang in ATLAS Abgangszolllager ("J" oder "N")	1	Kennzeichen Zugang in ATLAS Abgangszolllager ("J" oder "N")	M/O	Attribut wird nur bei Lagerübergang verwendet und ist dann ein Mussfeld.
	WE6620		Kennzeichen übliche Behandlung Abgangszolllager ("J" oder "N")	1	Kennzeichen übliche Behandlung Abgangszolllager ("J" oder "N")	M/O	Attribut wird nur bei Lagerübergang verwendet und ist dann ein Mussfeld.
	WE6630		Zusatztext zum Zugang im Abgangszolllager	4000	Zusatztext zum Zugang im Abgangszolllager	O	Attribut wird nur bei Lagerübergang verwendet und ist dann ein Kannfeld.
	WE6640		Bestimmungsland	2		O	
1...99	WE7000		Unterlage Bereich	1	Bereich Unterlage	O	Satzart „ULD“ aus Schlüsseltabelle.
	WE7010		Unterlage Art	4	Art der Unterlage	O	Satzart „ULD“ aus Schlüsseltabelle.
	WE7020		Unterlage Nummer	35	Nummer Unterlage	O	

WE – Wareneingang							[Teilnehmer→WE→ZODIAK→SCWREC/SCWDEC/CUSWAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	WE7030		Unterlage Datum	DATE	Datum Unterlage	O	
	WE7040		Kennzeichen Vorlage vorhanden	1	Kennzeichen, ob die Unterlage vorhanden ist und vorgelegt werden kann	O	1 = vorhanden oder Vorlage nicht erforderlich 0 = noch nicht vorhanden, kann nachgereicht werden
	WE7050		Abschreibung -Menge/-Wert	[12,3]	Abschreibung -Menge/-Wert	O	Wenn aus Unterlage gefordert.
	WE7060		Maßeinheit	3	Maßeinheit	O	Satzart "MEA" aus Schlüsseltabelle gemäß Atlascodeliste I0700.
	WE7070		Qualifikator Menge	1	Qualifikator	O	Satzart "MEA" aus Schlüsseltabelle gemäß Atlascodeliste I0700.
1...5	WE7200		Zollmenge (Menge)	12,3	Zollmenge (Menge)	O	
	WE7210		Zollmenge (Maßeineinheit)	3	Zollmenge (Maßeineinheit)	O	
	WE7220		Zollmenge (Qualifikator)	1	Zollmenge (Qualifikator)	O	
1...5	WE7300		Preisart	1	Preisart	O	Schlüssel für die Art der besonderen Wertangabe.
	WE7310		Besondere Wertangabe	[11,2]	Besondere Wertangabe	O	
1...3	WE7400		Gehaltsangaben Art	2	Gehaltsangaben Art	O	Satzart „PRA“ aus Schlüsseltabelle.
	WE7410		Grad/Prozent	[5,2]	Gehaltsangaben Grad/ Prozent	O	
1...15	WE7500		Zolllager-Kostenart	3	Zolllager-Kostenart	D	Aus Tabelle „Kostenarten“. Art "R" = Nettopreis (nach Abzug von Rabatt und/oder Skonto) in der geschuldeten Währung; Art "M" = Geleistete mittelbare Zahlung in geschuldeter Währung; Art „LK“ = Luftfrachtkosten alle anderen Kosten gemäß Atlascodeliste A1070.
	WE7510		Kosten	[13,2]	Kosten	D	
	WE7520		Währung für Kosten	3	Währung für Kosten	D	Aus Tabelle „Länderstamm“.
	WE7530		Währungskurs	[18,9] [Format siehe Bemerkungen]	Währungskurs Es können bis zu neun Vor- oder neun Nachkommastellen angegeben werden. Insgesamt dürfen zusammen jedoch maximal 12 Stellen angegeben werden.	D	
	WE7540		Kennzeichen Kurs vereinbart	1	Kennzeichen Kurs vereinbart	D	
	WE7550		IATA-Kennzeichen	1	IATA-Kennzeichen	D	
	WE7560		Kurs-Datum	8	Kurs-Datum	D	ISO-Format ohne Trennzeichen
	WE7570		Prozentsatz Hinzurechnung/Abzug	[5,2]	Prozentsatz Hinzurechnung/Abzug	D	

WE – Wareneingang							**[Teilnehmer→WE→ZODIAK→SCWREC/SCWDEC/CUSWAT→ATLAS]**
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	WE7580		*[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt. Ohne Funktion]*				*(Nicht mehr verwendet: "Frachtaufteilung")*
	WE7700	2	Kontingentnummer	4	Kontingentnummer	O	Notwendig, wenn 2. Stelle "Beantragte Begünstigung" = 2 enthält. Erst im WA (ATLAS)-relevant. Wenn im WE fehlt, nur Info.
	WE8400		Artikelbezeichnung 1	40	Artikelbezeichnung	O	Pflicht bei Neuanlage.
	WE8410		Artikelbezeichnung 2	40	Weitere Artikelbezeichnung	O	
	WE8420		Artikelbezeichnung 3	40	Weitere Artikelbezeichnung	O	
	WE8430		Artikelbezeichnung 4	40	Weitere Artikelbezeichnung	O	
	WE8432		Artikelbezeichnung 5	40	Weitere Artikelbezeichnung	O	
	WE8434		Artikelbezeichnung 6	40	Weitere Artikelbezeichnung	O	
	WE8440		Bruttogewicht	[13,7]	Bruttogewicht	O	
	WE8450		Nettogewicht	[13,7]	Nettogewicht	O	
	WE8460		Tarifnummer	11	Zolltarifnummer	O	Pflicht bei Neuanlage.
	WE8465	10	Zusatzcode	4	Zusatzcode	O	
	WE8470		*[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt. Ohne Funktion]*				*(Nicht mehr verwendet: "Zusatzcode 1")*
	WE8480		*[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt. Ohne Funktion]*				*(Nicht mehr verwendet: "Zusatzcode 2")*
	WE8490		Mengeneinheit	8	Bestandsführende Mengeneinheit	M	Satzart "MEA" aus Schlüsseltabelle. Muss vorhanden sein.
	WE8500		Umrechnungsfaktor für Mengeneinheit	[12,7]	Menge für Umverpackung	O	Pflicht, wenn WE8510 gefüllt!
	WE8510		Mengeneinheit des Umrechnungsfaktors	8	Mengeneinheit für Umverpackung	O	Satzart "MEH" aus Schlüsseltabelle.
	WE8520		Umrechnungsfaktor besondere Mengeneinheit	[12,7]	Umrechnung in besondere Mengeneinheit AHST	O	
	WE8525		Besondere Maßeinheit AHST + Qualifikator	4	Besondere Maßeinheit AHST + Qualifikator	O	
	WE8530		Warencode	8	Warencode	O	
	WE8540		Chargenpflichtig 0/1	[1]	Chargenpflichtiger Artikel	O	1 = Ja 0 = Nein
	WE8550		Matchcode	20	Matchcode	O	
	WE8560		Toleranzwert	[5,3]	Toleranzwert	O	

WE – Wareneingang							[Teilnehmer→WE→ZODIAK→SCWREC/SCWDEC/CUSWAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	WE8570		Kennzeichen Stückliste	1	Kennzeichen Stückliste	O	
	WE8580		Kostenstelle	10	Kostenstelle	O	
	WE8600		Einkaufsland	2	Einkaufsland	O	Aus Tabelle "Länderstamm".
	WE8610		Ursprungsland Artikelstamm	2	Ursprungsland Artikelstamm	O	Aus Tabelle "Länderstamm".
	WE8620		Ursprungsbundesland	2	Ursprungsbundesland	O	Satzart "BLD" aus Schlüsseltabelle gemäß Atlascodeliste A1270.
	WE8625		Präferenzursprungsland Artikelstamm	4	Präferenzursprungsland Artikelstamm	O	
	WE8630		Verbrauchsteuercode 1	4	Verbrauchsteuercode 1	O	Satzart "VCD" aus Schlüsseltabelle.
	WE8632		Verbrauchsteuer MEH 1	4	Verbrauchsteuer Mengeneinheit 1	O	Satzart „MEA“ aus Schlüsseltabelle.
	WE8634		Verbrauchsteuer QUA 1	1	Verbrauchsteuer Qualifikator 1	O	Satzart „MEA“ aus Schlüsseltabelle.
	WE8636		Verbrauchsteuer Umrechnungsfaktor 1	[12,7]	Verbrauchsteuer Umrechnungsfaktor 1	O	
	WE8640		Verbrauchsteuercode 2	4	Verbrauchsteuercode 2	O	Aus Satzart "VCD" Schlüsseltabelle.
	WE8642		Verbrauchsteuer MEH 2	4	Verbrauchsteuer Mengeneinheit 2	O	Satzart „MEA“ aus Schlüsseltabelle.
	WE8644		Verbrauchsteuer QUA 2	1	Verbrauchsteuer Qualifikator 2	O	Satzart „MEA“ aus Schlüsseltabelle.
	WE8646		Verbrauchsteuer Umrechnungsfaktor 2	[12,7]	Verbrauchsteuer Umrechnungsfaktor 2	O	
	WE8650		Verbrauchsteuercode 3	4	Verbrauchsteuercode 3	O	Aus Satzart "VCD" Schlüsseltabelle.
	WE8652		Verbrauchsteuer MEH 3	4	Verbrauchsteuer Mengeneinheit 3	O	Satzart „MEA“ aus Schlüsseltabelle.
	WE8654		Verbrauchsteuer QUA 3	1	Verbrauchsteuer Qualifikator 3	O	Satzart „MEA“ aus Schlüsseltabelle.
	WE8656		Verbrauchsteuer Umrechnungsfaktor 3	[12,7]	Verbrauchsteuer Umrechnungsfaktor 3	O	
	WE8660		Präferenzcode	3	Präferenzcode	O	Aus Satzart "EHP" Schlüsseltabelle gemäß Atlascodeliste A1200.
	WE8670		Einstandspreis	[9,2]	Einstandspreis in Cents	O	
	WE8680		Verkaufspreis	[9,2]	Verkaufspreis in Cents	O	
	WE8690		Abgabenrisiko	[9,2]	Abgabenrisiko in Cents	O	
	WE8700		Alternative Tarifnummer	11	Alternative Tarifnummer Warenausgang	O	
	WE8705	10	Zusatzcodes alternative Tarifnummer WA	4	Zusatzcodes alternative Tarifnummer WA im Artikelstamm	O	
	WE8710		Liter pro Flasche	[4,2]	Liter pro Flasche	O	

WE – Wareneingang							[Teilnehmer→WE→ZODIAK→SCWREC/SCWDEC/CUSWAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	WE8720		Alkohol %	[4,2]	Alkohol %	O	
	WE8730		Kennzeichen Schaumwein, Branntwein, Zwischenerzeugnis	1	Kennzeichen Schaumwein, Branntwein, Zwischenerzeugnis	O	S = Schaumwein B = Branntwein Z = Zwischenerzeugnis
	WE8740		Code sensible Waren	2	Code sensible Waren	O	Satzart "SGI" aus Schlüsseltabelle.
	WE8750		Kostenträger	10	Kostenträger	O	
	WE8760		Präferenzcode WA	3	Präferenzcode WA	O	Satzart „EHP“ aus Schlüsseltabelle gemäß Atlascodeliste A1200.
	WE8770		Artikelnummer Kunde	35	Artikelnummer Kunde	O	
	WE8780		Produktgruppe	20	Produktgruppe	O	Nutzung nach Absprache.
	WE8790		Accountgruppe	20	Accountgruppe	O	Nutzung nach Absprache.
	WE8800		Kennzeichen Abgabensteuerung	2	Kennzeichen Abgabensteuerung für EGZZL	O	
	WE8805		Kennzeichen Maßnahme Endverwendung	1	Kennzeichen für Steuerung der Maßnahme für Endverwendung, wenn kein EZT verfügbar. (J/N) im Artikelstamm	O	
	WE9000		Datum Gültigkeitsbeginn	DATE	Datum Beginn der Gültigkeit	O	
	WE9010		Warenbezeichnung 1	44	Warenbezeichnung 1	M	Darf nicht leer sein.
	WE9020		Warenbezeichnung 2	44	Warenbezeichnung 2	O	
	WE9030		Warenbezeichnung 3	44	Warenbezeichnung 3	O	
	WE9040		Warenbezeichnung 4	44	Warenbezeichnung 4	O	
	WE9050		Warenbezeichnung 5	44	Warenbezeichnung 5	O	
	WE9060		Warenbezeichnung 6	44	Warenbezeichnung 6	O	
	WE9070		Warenbezeichnung 7	44	Warenbezeichnung 7	O	
	WE9080		Besondere Maßeinheit	8	Besondere Maßeinheit	O	Satzart "MEA" aus Schlüsseltabelle.
	WE9090		Genehmigungspflichtig	1	Genehmigungspflichtig	O	1 = Ja 0 = Nein
	WE9100		Kennzeichen Gesperrt	1	Kennzeichen Gesperrt	O	
	WE9110		Zollsatz	[5,2]	Zollsatz Drittland	O	
	WE9120		EUST-Satz	[5,2]	EUST-Satz	O	
	WE9130		Matchcode	20	Matchcode	O	Wenn leer, wird Inhalt aus WE9010 übernommen.

WE – Wareneingang							**[Teilnehmer→WE→ZODIAK→SCWREC/SCWDEC/CUSWAT→ATLAS]**
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	WE9140		Präf. Zollsatz	[5,2]	Präferenz-Zollsatz	O	
	WE9150		Kennzeichen Zollaussetzung	1	Kennzeichen Zollaussetzung	O	
	WE9160		Nummer Zollaussetzung	4	Nummer Zollaussetzung	O	
	WE9170		Textilkategorie	4	Textilkategorie	O	
	WE9180		Art der Anwendung	1	Art der Anwendung	O	
	WE9190		Kennzeichen Mineralölprodukt	1	Kennzeichen Mineralölprodukt	O	
	WE9200		Statistikstatus	2	Statistikstatus	O	Wird durch den Buchungsschlüssel vorbelegt.
	WE9210		Qualifikator	1	Qualifikator	O	
	WE9220		Verbrauchsteuerpflichtig	1	Verbrauchsteuerpflichtig	O	1 = Ja 0 = Nein
	WE9230		Gültigkeitsende	DATE	Gültigkeitsende	O	

***(1) Feldtyp und Länge (Sendenachrichten - BOX-Partner sendet an die BOX):**

n	Eine Zahl zeigt ein alphanumerisches Feld und seine maximale Länge an.
[n]	Eine Zahl in eckigen Klammern zeigt ein numerisches Feld ohne Nachkommastellen und seine maximale Stellenanzahl an. Es dürfen beliebig viele führende Leerstellen und führende Nullen angegeben werden. Ein Vorzeichen darf nicht angegeben werden. Tausendertrennzeichen dürfen nicht angegeben werden. Es darf entweder ein Komma oder ein Punkt als Dezimaltrennzeichen angegeben werden, dem beliebig viele Nullen und Leerstellen folgen dürfen. Für zum Beispiel „[5]“ sind die Angaben „1“, „12345“, „001“, „ 1“ und „ 1,00 „ alle gültig. Ungültig wären zum Beispiel die Angaben „123456“ (zu viele Stellen), „+1“ (Vorzeichen angegeben), „1.000,00“ (Tausendertrennzeichen angegeben) und „1 2,5 0“ (Leerstellen innerhalb der Zahl).
[n,m]	Zwei mit einem Komma getrennte Zahlen in eckigen Klammern zeigen ein numerisches Feld mit Nachkommastellen an. Die Bedeutung der Angaben „n“ und „m“ orientiert sich an den Veröffentlichungen von ATLAS und ist wie folgt zu interpretieren. „n“ ist die Summe der zulässigen Vor- und Nachkommastellen. „m“ ist die Anzahl der zulässigen Nachkommastellen. Somit ergibt sich als maximale Vorkomma-Stellenanzahl „n – m“. Also zum Beispiel bei [12,3] sind maximal 9 (= 12-3) Vorkommastellen gültig. Die Anzahl der gültigen Nachkommstellen kann direkt mit „3“ abgelesen werden. Es gelten im weiteren die gleichen Regeln wie bei „[n]“ beschrieben mit der Ergänzung, dass anstelle von Nullen auch andere Nachkommaanteile gültig sind. Für zum Beispiel [12,3] sind alle Angaben wie bei „[n]“ oben beschrieben gültig und zusätzlich zum Beispiel die Angaben „1,123“ und „001,123000“. Ungültig wären zum Beispiel die Angaben „1234567890,123“ (zu viele Vorkommastellen) und „1,1234“ (zu viele Nachkommastellen). Es darf entweder ein Komma oder ein Punkt als Dezimaltrennzeichen angegeben werden.
[±n]	Das Zeichen ± gefolgt von einer Zahl in eckigen Klammern zeigt ein numerisches Feld mit Vorzeichen ohne Nachkommastellen und seine maximale Stellenanzahl an. Das Vorzeichen ist verpflichten anzugeben und dem Wert voranzustellen. Es wird nicht als Zeichen gezählt. Als Vorzeichen dürfen die Zeichen „+“ und „-“ (Hex „2D“ in ASCII und UTF-8) angegeben werden. Es gelten im weiteren die gleichen Regeln wie bei „[n]“ (abgesehen vom Vorzeichen). Für zum Beispiel [±5] sind die Angaben „+1“, „-12345“, „+001“, „ -1“ und „ +1,00 „ alle gültig. Ungültig wären zum Beispiel die Angaben „12345“ (kein Vorzeichen angegeben) sowie die unter „[n]“ beschriebenen ungültigen Angaben unabhängig vom Vorzeichen.
[±n,m]	Das Zeichen ± gefolgt von zwei mit einem Komma getrennte Zahlen in eckigen Klammern zeigt ein numerisches Feld mit Vorzeichen und mit Nachkommastellen an. Die Regeln zu den maximalen Anzahlen von Vor- und Nachkommastellen gelten analog zu „[n,m]. Das Vorzeichen ist verpflichten anzugeben und dem Wert voranzustellen. Es wird nicht als Zeichen gezählt. Als Vorzeichen dürfen die Zeichen „+“ und „-“ (Hex „2D“ in ASCII und UTF-8) angegeben werden. Es gelten im weiteren die gleichen Regeln wie bei „[n,m]“ (abgesehen vom Vorzeichen).. Für zum Beispiel [±12,3] sind die Angaben „+1,123“ und „-001,123000“. gültig Ungültig wären zum Beispiel die Angaben „123456789,123“ (kein Vorzeichen angegeben) sowie die unter „[n,m]“ beschriebenen ungültigen Angaben unabhängig vom Vorzechen.

DATE	Die Angabe „DATE“ zeigt ein Datumsfeld an. Das Format ist YYYYMMDD, es dürfen keine Trennzeichen angegeben werden. Für den 20.09.2022 wäre zum Beispiel „20220920“ anzugeben.
TIME	Die Angabe „TIME“ zeigt ein Datumsfeld an. Das Format ist hhmmss, es dürfen keine Trennzeichen angegeben werden und die Angabe muss im „24-Stunden-Format“ (also ohne „am“ und „pm“) erfolgen. Für 15:30:20 Uhr wäre zum Beispiel „153020“ anzugeben.
DATETIME	Die Angabe „DATETIME“ zeigt einen Zeitpunkt an. Das Format ist YYYYMMDDhhmmss±tt:tt wobei „YYYYMMDD“ der Datumsanteil ist (wie bei DATE beschrieben) und hhmmss der Uhrzeitanteil (wie bei TIME beschrieben). Die Angabe einer Zeitzone (±tt:tt) ist optional. Wird keine Zeitzone angegeben, so gilt „Ortszeit Deutschland“ (Bei Wechsel von Sommer- auf Winterzeit wird Winterzeit angenommen). Die Angabe einer Zeitzone kann entweder durch ein „Z“ für UTC oder durch Angabe der Differenz zu UTC in Form von -12:00 bis +12:00 angegeben werden. Für den 20.09.2022 15:30:20 in Zeitzone +02:00 (Deutsche Sommerzeit) wäre die Angabe zum Beispiel „20220920153020+02:00“.

***(2) Verwendung lt. ATLAS (Sendenachrichten - BOX-Partner sendet an die BOX):**

M	„mandatory“ – Pflichtfeld. Die Plausibilitätsprüfung von ZODIAK wird einen Plausibilitätsfehler melden, wenn ein Pflichtfeld nicht angegeben ist. Das Feld muss allerdings nicht zwingend in der BOX-Sendenachricht angegeben werden. Es kann auch durch eine Kopiervorlage gefüllt werden, um zum Beispiel das automatische Senden an das Zollsystem (z.B. ATLAS) zu ermöglichen. Weiterhin kann es auch nach Übertragung an die BOX im ZODIAK-Dialog manuell nachgetragen und die Zollanmeldung dann aus ZODIAK heraus an das Zollsystem gesendet werden.
D	„dependent“ – bedingtes Pflichtfeld. Die Plausibilitätsprüfung von ZODIAK wird einen Plausibilitätsfehler melden, wenn die entsprechende Bedingung zutrifft, die das bedingte Pflichtfeld zu einem Pflichtfeld macht. Die weiteren Hinweise wie bei „mandatory“ gelten hier entsprechend.
O	„optional“ – optionales Feld. Die Plausibilitätsprüfung von ZODIAK wird keinen Plausibilitätsfehler melden, wenn das Feld nicht gefüllt ist.