XA - Vorankünd. zum Ausgang							[Teilnehmer→XA→ZODIAK→E_EXT_ANT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	OB0020		Objekt-Name/Bezugsnummer	22	Ordnungskriterium eines Teilnehmers für den betreffenden Einzelfall. Eindeutiger fachlicher Schlüssel in ZODIAK.	M	Bei ATLAS Kannfeld; Zuordnungskriterium für Sende- und Empfangsnachrichten (Datenaustausch mit dem Zoll) Darf nicht leer sein; Muss bei UPDATES mit Anmeldungsart in ZODIAK harmonieren.
	OB0025		*[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt. Ohne Funktion]*				
	OB0040		Bezugsnummer Vorblendung	35	Geben Sie den Wert *OWN an, um die ZODIAK-Abteilungsvorblendung als Basis für die neue Zollanmeldung zu verwenden. Jede Andere Angabe in diesem Feld führt ebenfalls zur Verwendung der ZODIAK-Abteilungsvorblendung. Um eine andere Basis für die neue Zollanmeldung zu nutzen, verwenden Sie das Attribut OB0045.	O	Dieses Feld wird nur berücksichtigt, wenn in Attribut OB0045 kein Wert übermittelt wird.
	OB0045		Kopie von	35	Geben Sie die Bezugsnummer einer bestehenden Zollanmeldung gleicher Antragsart an, die als Basis verwendet werden soll.	O	Wenn dieses Attribut benutzt wird, wird eine Angabe in Attribut OB0040 ignoriert.
	OB0050	1…2	Objekt-Action	10	Instruktionselement oder Element-Liste für eine Reihe von Aktionen an der Schnittstelle oder danach. Die Aktionen werden ausgeführt, wenn keine Fehler identifiziert wurden.	M	Gültige Werteliste: 1. <CREATE>: Objekt wird in ZODIAK angelegt 2. <CHANGE>: Objekt ersetzt bestehendes ZODIAK-Objekt 3. <SEND>: Objekt wird, wenn fehlerfrei, an den Zoll gesendet
	OB0060		Bearbeiter	20	Name des Bearbeiters	M	
	OB0070		Anfängliche Bemerkung Statusanzeige	17	Anfängliche Bemerkung Statusanzeige	O	
	OB0080		Name des absendenden Systems	6	Name des absendenden Systems	O	
	XA1000		*[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt. Ohne Funktion]*				*(Nicht mehr verwendet:"* Vorgezogene Ausgangsabfertigung*")*
	XA1010	1…9	Kennzeichen besonderer Tatbestand	[1]	Kennzeichen des besonderen Tatbestandes	M	Codeliste A0163 0 - ohne 1 - Vorgezogene Ausgangsabfertigung 2 - Ersatzteillieferung im Luftverkehr

XA - Vorankünd. zum Ausgang							[Teilnehmer→XA→ZODIAK→E_EXT_ANT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
							(Stand der Codeliste 01.11.2013) Jeder Wert darf nur einmal angegeben werden. Die Angabe des Tatbestandes „0“ schließt weitere Angaben aus. Die Angabe „2“ ist nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt. Wird über dieses BOX-Objekt eine Vorankündigung ohne Angabe zum besonderen Tatbestand angelegt, wird automatisch der Tatbestand „0 = ohne“ eingesetzt.
	XA1030		Dienststellennummer tatsächliche Ausgangszollstelle	8	Verschlüsselung der Dienststelle, die als tatsächliche Ausgangszollstelle für diesen Ausfuhrvorgang zuständig ist	M	Die Dienststellennummer ist über das Dienststellenverzeichnis der Europäischen Kommission entschlüsselbar.
	XA1050		Spediteur EORI	17	Teilnehmer-Identifikationsnummer des Spediteurs	M	
	XA1054		Spediteur Niederlassungsnummer	[4]	Laufende Nummer der Niederlassung des Spediteur	D	Wird das Attribut nicht oder leer angegeben, wird der Unterlassungswert "0000" verwendet.
	XA1055		*[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt. Ohne Funktion]*				*(Nicht mehr verwendet: "Spediteur Deutsche Zollnummer")*
	XA1060		MRN	18	Die dem Vorgang zugeordnete Movement Reference Number (MRN) ist die international eindeutige Kennzeichnung eines Ausfuhrvorgangs.	M	
	XA1070		*[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt. Ohne Funktion]*				*(Nicht mehr verwendet: "Bezugsnummer der Ausgangsanmeldung")*