XD - Daten zum Ausgang							[ATLAS→E_EXT_DAT→ZODIAK→XD→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	OB0020		Objekt-Name/Bezugsnummer	22	Ordnungskriterium eines Teilnehmers für den betreffenden Einzelfall. Eindeutiger fachlicher Schlüssel in ZODIAK.	M	
	OB0100		EDIFACT-Nachrichtennummer	35	Eindeutige Nachrichtenreferenznummer, die vom Zoll vergeben wird.	M	
	OB0110		Zeitpunkt des Nachrichteneingangs	14	Ursprung: Entscheidung	M	Format: JJJJMMTTHHMMSS
	XD1010		Art der Anmeldung (Ausfuhr)	2	Art der Anmeldung zum Ausfuhrverfahren	M	Der im Merkblatt zum Einheitspapier gelistete Code „CO“ wird nicht verwendet. Codeliste A0121
	XD1012		Art der Anmeldung (Verfahren)	2	Art des Ausfuhrverfahrens (kategorisch)	D	Die Angabe des Datenfeldes erfolgt ausschließlich, wenn das Nationalitätskennzeichen in den ersten beiden Stellen des Datenfeldes „AUSFUHRZOLLSTELLE / Dienststellennummer“ mit dem Wert „DE“ angegeben wird.
	XD1015		Art der Anmeldung (Überführung)	1	Art des Ausfuhrverfahrens mit Inanspruchnahme von Vereinfachungen	D	Codeliste A0122
	XD1020		MRN	18	Die dem Vorgang zugeordnete Movement Reference Number (MRN) ist die international eindeutige Kennzeichnung eines Ausfuhrvorgangs	M	
	XD1040		Container	1	Kennzeichen für die Beförderung der Waren in Containern	D	Die Angabe des Kennzeichens in der internationalen Vorabanzeige ist optional. Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Nationalitätskennzeichen in den ersten beiden Stellen des Datenfeldes AUSFUHRZOLLSTELLE/ DIENSTSTELLENNUMMER mit dem Wert „DE“ angegeben wird. Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Nationalitätskennzeichen in den ersten beiden Stellen des Datenfeldes AUSFUHRZOLLSTELLE/DIENSTSTELLENNUMMER mit einem Wert ungleich „DE“ angegeben wird und das Datenfeld HEADER/CONTAINERISED INDICATOR in der Nachricht „Anticipated Export Record“ (C_AER_SND) angegeben wurde. Codeliste A0027
	XD1050		Gesamt-Rohmasse	[14,3]	Die Gesamt-Rohmasse für alle Warenpositionen in Kilogramm. Gramm werden als Nachkommastellen dargestellt.	D	Auch im Fall einer Weiterleitung, die nicht den gesamten Vorgang betrifft, wird die originale (vollständige) Gesamt-Rohmasse übermittelt, da die Aufteilung nicht sicher ermittelbar ist. Die Angabe erfolgt im Format nnnnnnnn,nnn.

XD - Daten zum Ausgang							[ATLAS→E_EXT_DAT→ZODIAK→XD→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
							Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Nationalitätskennzeichen in den ersten beiden Stellen des Datenfeldes AUSFUHRZOLLSTELLE/DIENSTSTELLENNUMMER mit dem Wert „DE“ angegeben wird. Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Nationalitätskennzeichen in den ersten beiden Stellen des Datenfeldes AUSFUHRZOLLSTELLE/DIENSTSTELLENNUMMER mit einem Wert ungleich „DE“ angegeben wird und das Datenfeld HEADER/TOTAL GROSS MASS in der Nachricht „Anticipated Export Record“ (C_AER_SND) angegeben wurde.
	XD1060		Registriernummer Fremdsystem	70	Durch den Anmelder oder den Spediteur vergebene oder wiederholte Registriernummer eines Systems am Ausgang, z.B. Luftfrachtbrief- oder Hafensystem-Nummer	D	Das Datenfeld zitiert eines der Datenfelder KOPF/REGISTRIERNUMMER FREMDSYSTEM in der Nachricht „Überlassung zur Ausuhr“ (E_EXP_REL) oder KOPF/REGISTRIERNUMMER FREMDSYSTEM in der Nachricht „Gestellungsanzeige zum Ausgang“ (E_EXT_PRE). Die Angabe des Datenfeldes erfolgt ausschließlich, wenn das Datenfeld KOPF/REGISTRIERNUMMER FREMDSYSTEM in der Nachricht „Überlassung zur Ausfuhr“ (E_EXP_REL) oder das Datenfeld KOPF/REGISTRIERNUMMER FREMDSYSTEM in der Nachricht „Gestellungsanzeige zum Ausgang“ (E_EXT_PRE) angegeben wurde.
	XD1080		Anzahl Packstücke	[7,0]	Anzahl der Packstücke, summiert aus allen Warenpositionen	D	Die Angabe der Anzahl in der internationalen Vorabanzeige ist optional. Die Angabe erfolgt im Format nnnnnnn. Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Nationalitätskennzeichen in den ersten beiden Stellen des Datenfeldes AUSFUHRZOLLSTELLE/DIENSTSTELLENNUMMER mit dem Wert „DE“ angegeben wird. Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Nationalitätskennzeichen in den ersten beiden Stellen des Datenfeldes AUSFUHRZOLLSTELLE/DIENSTSTELLENNUMMER mit einem Wert ungleich „DE“ angegeben wird und das Datenfeld HEADER/TOTAL NUMBER OF PACKAGES in der Nachricht „Anticipated Export Record“ (C_AER_ SND) angegeben wurde.
	XD1090		Anzahl Positionen	[3,0]	Gesamtanzahl der in der Anmeldung aufgeführten Warenpositionen	M	Die Angabe erfolgt im Format nnn.
	XD1100		Dienststellennummer Ausfuhrzollstelle	8	Verschlüsselung der für diesen Ausfuhrvorgang zuständigen Ausfuhrzollstelle	M	Die Dienststellennummer ist über das Dienststellenverzeichnis der Europäischen Kommission entschlüsselbar.

XD - Daten zum Ausgang							[ATLAS→E_EXT_DAT→ZODIAK→XD→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	XD1110		Dienststellennummer tatsächliche Ausgangszollstelle	8	Verschlüsselung der Dienststelle, die als tatsächliche Ausgangszollstelle für diesen Ausfuhrvorgang zuständig ist	M	Die Dienststellennummer ist über das Dienststellenverzeichnis der Europäischen Kommission entschlüsselbar. Die Dienststellennummer ohne Nationalitätskennzeichen und führende Nullen ist identisch mit der Dienststellennummer im Datenfeld NACHRICHT/SENDER.
	XD1120		Spediteur EORI	17	EORI des Spediteurs	M	Der Spediteur übernimmt stellvertretend an der Ausgangszollstelle die Abwicklung der referenzierten Ausfuhranmeldung.
	XD1125		Spediteur (Niederlassungsnummer)	4	Laufende Nummer der Niederlassung des Spediteurs	M	Das Datenfeld stimmt mit dem Datenfeld „SPEDITEUR / Niederlassungsnummer“ in der Nachricht „Gestellungsanzeige zum Ausgang“ (E_EXT_PRE) überein, wenn dieses angegeben wurde. Ansonsten hat es den Wert „0000“.
	XD1130		Anzahl (Verschlüsse)	4	Anzahl der angebrachten Verschlüsse	M	
	XD1140	0...9999	Zeichen (Verschlüsse)	20	Zeichen eines angebrachten Verschlusses	D	
	XD1200		Positionsnummer	[3,0]	Laufende Nummer der Warenposition	M	Es können bis zu 999 Warenpositionen übermittelt werden. Es folgen nun die Felder der Warenposition. Die Werte der folgenden Felder sind/werden der in diesem Feld angegebenen Positionsnummer zugeordnet. Die Übermittlung der nächsten Warenposition beginnt dann wieder mit diesem Feld unter Angabe der nächsten Positionsnummer, gefolgt von den Feldern und Werten der nächsten Warenposition. Die Angabe erfolgt im Format nnn. Die Nummern werden im Normalfall lückenlos aufsteigend angegeben, beginnend mit „1“ und endend mit dem Wert des Datenfeldes KOPF/Anzahl Positionen. Auch im Fall einer Weiterleitung, die nicht den gesamten Vorgang betrifft, wird die originale Positionsnummer im Vorgang übermittelt, um die Übereinstimmung mit dem Exportbegleitdokument sicherzustellen. Dadurch kann eine lückenhafte Nummerierung entstehen; die aufsteigende Reihenfolge bleibt jedoch gewahrt.
	XD1210		Warennummer (KN8)	8	Warennummer nach dem Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (entspricht den ersten acht Stellen des TARIC-KN8-Codes)	M	
	XD1220		Warennummer (TARIC)	2	Warennummer (TARIC)	D	Die Angabe der zusätzlichen Warennummern in der deutschen Ausfuhranmeldung ist optional. Die Angabe der zusätzlichen Warennummern in der internationalen Vorabanzeige ist nur bedingt erforderlich.

XD - Daten zum Ausgang							[ATLAS→E_EXT_DAT→ZODIAK→XD→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
							Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Nationalitätskennzeichen in den ersten beiden Stellen des Datenfeldes AUSFUHRZOLLSTELLE/DIENSTSTELLENNUMMER mit dem Wert „DE“ angegeben wird und das Datenfeld WARE/WARENNUMMER (TARIC) in der Nachricht „Überlassung zur Ausfuhr“ (E_EXP_REL) angegeben wurde. Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Nationalitätskennzeichen in den ersten beiden Stellen des Datenfeldes AUSFUHRZOLLSTELLE/DIENSTSTELLENNUMMER mit einem Wert ungleich „DE“ angegeben wird und das Datenfeld GOODS ITEM/COMMODITY CODE in der Nachricht „Anticipated Export Record“ (C_AER_SND) mit mindestens 10 Stellen angegeben wurde.
	XD1230		Warennummer (erster Zusatz)	4	Warennummer (erster Zusatz)	D	Die Angabe der zusätzlichen Warennummern in der deutschen Ausfuhranmeldung ist optional. Die Angabe der zusätzlichen Warennummern in der internationalen Vorabanzeige ist nur bedingt erforderlich. Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Nationalitätskennzeichen in den ersten beiden Stellen des Datenfeldes AUSFUHRZOLLSTELLE/DIENSTSTELLENNUMMER mit dem Wert „DE“ angegeben wird und das Datenfeld WARE/WARENNUMMER (ERSTER ZUSATZ) in der Nachricht „Überlassung zur Ausfuhr“ (E_EXP_REL) angegeben wurde. Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Nationalitätskennzeichen in den ersten beiden Stellen des Datenfeldes AUSFUHRZOLLSTELLE/DIENSTSTELLENNUMMER mit einem Wert ungleich „DE“ angegeben wird und das Datenfeld GOODS ITEM/COMMODITY CODE in der Nachricht „Anticipated Export Record“ (C_AER_SND) mit mindestens 14 Stellen angegeben wurde.
	XD1240		Warennummer (zweiter Zusatz)	4	Warennummer (zweiter Zusatz)	D	Die Angabe der zusätzlichen Warennummern in der deutschen Ausfuhranmeldung ist optional. Die Angabe der zusätzlichen Warennummern in der internationalen Vorabanzeige ist nur bedingt erforderlich. Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Nationalitätskennzeichen in den ersten beiden Stellen des Datenfeldes AUSFUHRZOLLSTELLE/DIENSTSTELLENNUMMER mit dem Wert „DE“ angegeben wird und das Datenfeld WARE/WARENNUMMER (ZWEITER ZUSATZ) in der Nachricht „Überlassung zur Ausfuhr“ (E_EXP_REL) angegeben wurde.

XD - Daten zum Ausgang							[ATLAS→E_EXT_DAT→ZODIAK→XD→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
							Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Nationalitätskennzeichen in den ersten beiden Stellen des Datenfeldes AUSFUHRZOLLSTELLE/DIENSTSTELLENNUMMER mit einem Wert ungleich „DE“ angegeben wird und das Datenfeld GOODS ITEM/COMMODITY CODE in der Nachricht „Anticipated Export Record“ (C_AER_SND) mit mindestens 18 Stellen angegeben wurde.
	XD1250		Warennummer (nationale Angaben)	4	Warennummer (nationale Angaben)	D	Die Angabe der zusätzlichen Warennummern in der deutschen Ausfuhranmeldung ist optional. Die Angabe der zusätzlichen Warennummern in der internationalen Vorabanzeige ist nur bedingt erforderlich. Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Nationalitätskennzeichen in den ersten beiden Stellen des Datenfeldes AUSFUHRZOLLSTELLE/DIENSTSTELLENNUMMER mit dem Wert „DE“ angegeben wird und das Datenfeld WARE/WARENNUMMER (NATIONALE ANGABEN) in der Nachricht „Überlassung zur Ausfuhr“ (E_EXP_REL) angegeben wurde. Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Nationalitätskennzeichen in den ersten beiden Stellen des Datenfeldes AUSFUHRZOLLSTELLE/DIENSTSTELLENNUMMER mit einem Wert ungleich „DE“ angegeben wird und das Datenfeld GOODS ITEM/COMMODITY CODE in der Nachricht „Anticipated Export Record“ (C_AER_SND) mit 22 Stellen angegeben wurde.
	XD1260		Warenbezeichnung	280	Textuelle Beschreibung der Ware	M	
	XD1270		Registriernummer Fremdsystem	70	Durch den Anmelder vergebene Registriernummer eines Systems am Ausgang, z.B. Luftfrachtbrief- oder Hafensystem-Nummer	D	Die Angabe des Datenfeldes erfolgt ausschließlich, wenn das Nationalitätskennzeichen in den ersten beiden Stellen des Datenfeldes AUSFUHRZOLLSTELLE/DIENSTSTELLENNUMMER mit dem Wert „DE“ angegeben wird und das Datenfeld WARE/REGISTRIERNUMMER FREMDSYSTEM in der Nachricht „Überlassung zur Ausfuhr“ (E_EXP_ REL) angegeben wurde.
	XD1275		Kennnummer der Sendung	70	Eindeutige Identifikation der Sendung, wie beispielsweise die UCR oder eine Frachtpapiernummer	D	
	XD1280		Bestimmungsland	2	Nationalitätskennzeichen des Bestimmungslandes	D	Die Angabe des Bestimmungslandes bei der Anmeldung ist nur bedingt erforderlich. Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Nationalitätskennzeichen in den ersten beiden Stellen des Datenfeldes AUSFUHRZOLLSTELLE/DIENSTSTELLENNUMMER mit dem Wert „DE“ angegeben wird und das Datenfeld KOPF/BESTIMMUNGSLAND in

XD - Daten zum Ausgang							[ATLAS→E_EXT_DAT→ZODIAK→XD→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
							der Nachricht „Überlassung zur Ausfuhr“ (E_EXP_REL) angegeben wurde. Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Nationalitätskennzeichen in den ersten beiden Stellen des Datenfeldes AUSFUHRZOLLSTELLE/DIENSTSTELLENNUMMER mit einem Wert ungleich „DE“ angegeben wird und das Datenfeld HEADER/COUNTRY OF DESTINATION CODE in der Nachricht „Anticipated Export Record“ (C_AER_SND) oder das Datenfeld GOODS ITEM/COUNTRY OF DESTINATION CODE in der Nachricht „Anticipated Export Record“ (C_AER_SND) angegeben wurde. Codeliste C0008
	XD1290		Eigenmasse	[14,3]	Die Eigenmasse der Warenposition in Kilogramm. Gramm werden als Nachkommastellen dargestellt.	M	Auch im Fall einer Weiterleitung, die nicht die gesamte Warenposition betrifft, wird die originale (vollständige) Eigenmasse übermittelt, da die Aufteilung nicht sicher ermittelbar ist. Die Angabe erfolgt im Format nnnnnnnn,nnn.
	XD1300		Rohmasse	[14,3]	Die Rohmasse der Warenposition in Kilogramm. Gramm werden als Nachkommastellen dargestellt.	D	Auch im Fall einer Weiterleitung, die nicht die gesamte Warenposition betrifft, wird die originale (vollständige) Rohmasse übermittelt, da die Aufteilung nicht sicher ermittelbar ist. Die Angabe erfolgt im Format nnnnnnnn,nnn. Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Nationalitätskennzeichen in den ersten beiden Stellen des Datenfeldes AUSFUHRZOLLSTELLE/DIENSTSTELLENNUMMER mit dem Wert „DE“ angegeben wird. Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Nationalitätskennzeichen in den ersten beiden Stellen des Datenfeldes AUSFUHRZOLLSTELLE/DIENSTSTELLENNUMMER mit einem Wert ungleich „DE“ angegeben wird und das Datenfeld GOODS ITEM/GROSS MASS in der Nachricht „Anticipated Export Record“ (C_AER_SND) angegeben wurde.
	XD1310		Gefahrgutnummer (UNDG)	4	Die UN-Gefahrgutnummer ist eine eindeutige vierstellige Seriennummer, die die Vereinten Nationen den in einer Liste der am häufigsten beförderten Gefahrgüter enthaltenen Stoffen und Artikeln zuweisen.	D	Codeliste C0101
	XD1320		VERFAHREN / angemeldetes	2	Angemeldete zollrechtliche Bestimmung	M	Codeliste C0092
	XD1330		VERFAHREN / vorangegangenes	2	Vorangegangene zollrechtliche Bestimmung	M	Codeliste C0093

XD - Daten zum Ausgang							[ATLAS→E_EXT_DAT→ZODIAK→XD→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	XD1400		Ausführer EORI oder TCUI	17	EORI oder TCUI des Ausführers	D	Die Angabe einer EORI des Ausführers in der deutschen Ausfuhranmeldung ist nur bedingt erforderlich. Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Nationalitätskennzeichen in den ersten beiden Stellen des Datenfeldes AUSFUHRZOLLSTELLE/DIENSTSTELLENNUMMER mit dem Wert „DE“ angegeben wird und das Datenfeld AUSFÜHRER/TIN in der Nachricht „Überlassung zur Ausfuhr“ (E_EXP _REL) angegeben wurde. Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Nationalitätskennzeichen in den ersten beiden Stellen des Datenfeldes AUSFUHRZOLLSTELLE/DIENSTSTELLENNUMMER“ mit einem Wert ungleich „DE“ angegeben wird.
	XD1402		Ausführer Identifikationsart	1	Kennzeichen, wie der Ausführer bei der Erstellung der Ausfuhranmeldung bzw. in der Vorabausfuhranzeige identifiziert wurde.	D	„0“ (Adressdaten), „2“ (EORI-Nummer) und „4“ (TCUI-Nummer) Codeliste A1340
	XD1405		Ausführer (Niederlassungsnummer)	4	Laufende Nummer der Niederlassung des Ausführers	D	Die Angabe des Datenfeldes erfolgt ausschließlich, wenn eine EORI-Nummer angegeben wurde.
	XD1410		Ausführer Name	120	Name oder Firmenbezeichnung des Ausführers	M	
	XD1420		Ausführer Straße und Hausnummer	70	Straße und Hausnummer zur Hausanschrift des Ausführers	M	
	XD1430		Ausführer Ort	35	Ortsangabe zur Hausanschrift des Ausführers	M	
	XD1440		Ausführer PLZ Ort	9	Postleitzahl zur Hausanschrift des Ausführers	M	
	XD1450		Ausführer Land	2	Nationalitätskennzeichen zur Hausanschrift des Ausführers	M	Codeliste C0008
	XD1460		Empfänger EORI oder TCUI	17	EORI oder TCUI des Empfängers	D	Die Angabe eines Empfängers in der Anmeldung ist nur bedingt erforderlich. Die Angabe einer EORI des Empfängers in der Anmeldung ist optional. Die Angabe des Datenfeldes/der Datengruppe erfolgt, wenn das Nationalitätskennzeichen in den ersten beiden Stellen des Datenfeldes AUSFUHRZOLLSTELLE/DIENSTSTELLENNUMMER mit dem Wert „DE“ angegeben wird und das Datenfeld EMPFÄNGER/TIN in der Nachricht „Überlassung zur Ausfuhr“ (E_EXP_ REL) angegeben wurde. Die Angabe des Datenfeldes/der Datengruppe erfolgt, wenn das Nationalitätskennzeichen in den ersten beiden Stellen des Datenfeldes

XD - Daten zum Ausgang							[ATLAS→E_EXT_DAT→ZODIAK→XD→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
							AUSFUHRZOLLSTELLE/DIENSTSTELLENNUMMER mit einem Wert ungleich „DE“ angegeben wird und das Datenfeld (CONSIGNEE) TRADER/TIN in der Nachricht „Anticipated Export Record“ (C_AER_SND) oder das Datenfeld GOODS ITEM/(CONSIGNEE) TRADER/TIN in der Nachricht „Anticipated Export Record“ (C_AER_SND) angegeben wurde.
	XD1462		Empfänger Identifikationsart	1	Kennzeichen, wie der Empfänger bei der Erstellung der Ausfuhranmeldung bzw. in der Vorabausfuhranzeige identifiziert wurde.	D	„0“ (Adressdaten), „2“ (EORI-Nummer) und „4“ (TCUI-Nummer) Codeliste A1340
	XD1465		Empfänger (Niederlassungsnummer)	4	Laufende Nummer der Niederlassung des Empfängers	D	Die Angabe des Datenfeldes erfolgt ausschließlich, wenn eine EORI-Nummer angegeben wurde.
	XD1470		Empfänger Name	120	Name oder Firmenbezeichnung des Empfängers	D	
	XD1480		Empfänger Straße und Hausnummer	70	Straße und Hausnummer zur Hausanschrift des Empfängers	D	
	XD1490		Empfänger Ort	35	Ortsangabe zur Hausanschrift des Empfängers	D	
	XD1500		Empfänger PLZ Ort	9	Postleitzahl zur Hausanschrift des Empfängers	D	
	XD1510		Empfänger Land	2	Nationalitätskennzeichen zur Hausanschrift des Empfängers	D	Codeliste C0008
1...99	XD1600		Anzahl Packstücke	[5,0]	Anzahl der Stücke, die in gleicher Art und mit gleichen Zeichen/Nummern gepackt sind, oder bei unverpackten Waren die Anzahl der erfassten Gegenstände	M	Die Angabe erfolgt im Format nnnnn.
	XD1620		Packstücke Verpackungsart	3	Verschlüsselung für die Art der Verpackung	M	Codeliste C0017
	XD1630		Packstücke Zeichen/Nummern	42	Zeichen bzw. Nummern, mit denen das bzw. die Packstücke gekennzeichnet sind	D	Die Angabe der Zeichen bzw. Nummern in der Anmeldung ist nur bedingt erforderlich. Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Nationalitätskennzeichen in den ersten beiden Stellen des Datenfeldes AUSFUHRZOLLSTELLE/DIENSTSTELLENNUMMER mit dem Wert „DE“ angegeben wird und das Datenfeld WARE/PACKSTÜCK/ZEICHEN/NUMMERN in der Nachricht „Überlassung zur Ausfuhr“ (E_EXP_REL) angegeben wurde. Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Nationalitätskennzeichen in den ersten beiden Stellen des Datenfeldes AUSFUHRZOLLSTELLE/DIENSTSTELLENNUMMER mit einem Wert ungleich „DE“ angegeben wird und das Datenfeld GOODS ITEM/PACKAGES/MARKS & NUMBERS OF PACKAGES in der Nachricht „Anti-

XD - Daten zum Ausgang							[ATLAS→E_EXT_DAT→ZODIAK→XD→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
							cipated Export Record“ (C_AER_ SND) angegeben wurde.
	XD1640	0...99	Container Nummer	17	Nummer eines Containers, welcher der Datengruppe WARE zugeordnet ist	D	Die Angabe von Containern in der deutschen Ausfuhranmeldung ist nur bedingt erforderlich. Die Angabe von Containern in der internationalen Vorabanzeige ist optional. Die Angabe der Datengruppe erfolgt, wenn das Nationalitätskennzeichen in den ersten beiden Stellen des Datenfeldes AUSFUHRZOLLSTELLE/DIENSTSTELLENNUMMER mit dem Wert „DE“ angegeben wird und entsprechende Datengruppen WARE/CONTAINER in der Nachricht „Überlassung zur Ausfuhr“ (E_EXP_REL) angegeben wurden. Die Angabe der Datengruppe erfolgt, wenn das Nationalitätskennzeichen in den ersten beiden Stellen des Datenfeldes AUSFUHRZOLLSTELLE/DIENSTSTELLENNUMMER mit einem Wert ungleich „DE“ angegeben wird und entsprechende Datengruppen GOODS ITEM/CONTAINERS in der Nachricht „Anticipated Export Record“ (C_ AER_ SND) angegeben wurden.
0...99	XD1700		Unterlage Typ	4	Verschlüsselung für den Typ der vorgelegten Unterlage	D	Codeliste I0136
	XD1710		Unterlage Qualifizierung	3	Qualifikator der vorgelegten Unterlage	D	Die Angabe des Datenfeldes erfolgt ausschließlich, wenn das Nationalitätskennzeichen in den ersten beiden Stellen des Datenfeldes „AUSFUHRZOLLSTELLE / Dienststellennummer“ mit dem Wert „DE“ angegeben wird und das entsprechende Datenfeld „WARE / UNTERLAGE / Qualifikator“ in der Nachricht „Überlassung zur Ausfuhr“ (E_EXP_REL) angegeben wurde. Codeliste I0136
	XD1720		Unterlage Referenz	35	Ordnungsmerkmal der vorgelegten Unterlage	D	Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Nationalitätskennzeichen in den ersten beiden Stellen des Datenfeldes AUSFUHRZOLLSTELLE/DIENSTSTELLENNUMMER mit dem Wert „DE“ angegeben wird und das entsprechende Datenfeld WARE/UNTERLAGE/REFERENZ in der Nachricht „Überlassung zur Ausfuhr“ (E_EXP_ REL) angegeben wurde. Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Nationalitätskennzeichen in den ersten beiden Stellen des Datenfeldes AUSFUHRZOLLSTELLE/DIENSTSTELLENNUMMER mit einem Wert ungleich „DE“ angegeben wird.
	XD1730		Unterlage Zusatz	35	Zusatz zur vorgelegten Unterlage	D	Die Angabe des Datenfeldes erfolgt ausschließlich, wenn das Nationalitätskennzeichen in den ersten beiden Stellen des Datenfeldes

XD - Daten zum Ausgang							[ATLAS→E_EXT_DAT→ZODIAK→XD→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
							AUSFUHRZOLLSTELLE/DIENSTSTELLENNUMMER mit dem Wert „DE“ angegeben wird und das entsprechende Datenfeld WARE/UNTERLAGE/ZUSATZ in der Nachricht „Überlassung zur Ausfuhr“ (E_EXP_ REL) angegeben wurde.
	XD1740		Unterlage Datum der Ausstellung	8	Datum, an dem die eingereichte Unterlage ausgestellt wurde	D	Die Angabe des Datenfeldes erfolgt ausschließlich, wenn das Nationalitätskennzeichen in den ersten beiden Stellen des Datenfeldes AUSFUHRZOLLSTELLE/DIENSTSTELLENNUMMER mit dem Wert „DE“ angegeben wird und das entsprechende Datenfeld WARE/UNTERLAGE/DATUM DER AUSSTELLUNG in der Nachricht „Überlassung zur Ausfuhr“ (E_EXP _REL) angegeben wurde.
	XD1750		Unterlage Datum des Gültigkeitsendes	8	Datum der letztmaligen Gültigkeit der eingereichten Unterlage	D	Die Angabe des Datenfeldes erfolgt ausschließlich, wenn das Nationalitätskennzeichen in den ersten beiden Stellen des Datenfeldes AUSFUHRZOLLSTELLE/DIENSTSTELLENNUMMER mit dem Wert „DE“ angegeben wird und das entsprechende Datenfeld WARE/UNTERLAGE/DATUM DES GÜLTIGKEITSENDES in der Nachricht „Überlassung zur Ausfuhr“ (E_EXP_REL) angegeben wurde.