XD - Daten zum Ausgang							[ATLAS→E_EXT_DAT→ZODIAK→XD→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	OB0020		Objekt-Name/Bezugsnummer	22	Ordnungskriterium eines Teilnehmers für den betreffenden Einzelfall. Eindeutiger fachlicher Schlüssel in ZODIAK.	M	
	OB0100		EDIFACT-Nachrichtennummer	35	Eindeutige Nachrichtenreferenznummer, die vom Zoll vergeben wird.	M	
	OB0110		Zeitpunkt des Nachrichteneingangs	DATETIME	Ursprung: Entscheidung	M	Während einer Übergangsphase wird der Zeitpunkt nicht zwingend mit einer Zeitzone gemeldet.
	XD1010		Art der Anmeldung (Ausfuhr)	5	Art der Anmeldung zum Ausfuhrverfahren	M	Codeliste C0231
	XD1016		Zusätzliche Art der Anmeldung	1		M	Codeliste C0042
	XD1018		Art der Ausfuhranmeldung	8	Art der Anmeldung zum Ausfuhrverfahren mit Präzisierungen und ggf. Inanspruchnahme von Vereinfachungen	D	Die Angabe des Datenfeldes erfolgt ausschließlich, wenn das Nationalitätskennzeichen in den ersten beiden Stellen des Datenfeldes „AUSFUHRZOLLSTELLE / Referenznummer“ mit dem Wert „DE“ angegeben wird. Codeliste A0121
	XD1019		Sicherheit	1	Kennzeichen für die integrale Anmeldung der Daten für die Summarische Ausgangsmeldung	M	Codeliste C0217
	XD1020		MRN	18	Die dem Vorgang zugeordnete Master Reference Number (MRN) ist die international eindeutige Kennzeichnung eines Ausfuhrvorgangs	D	Die Angabe erfolgt nur im zweistufigen Verfahren oder bei nicht deutschen Ausfuhrzollstellen. Im einstufigen Verfahren erfolgt die Angabe höchstens noch im Zuge der EU-weiten Übergangsfrist bis Ende 2023.
	XD1025		LRN	22	Local Reference Number, Bezugsnummer der Ausfuhranmeldung.	D	Nur im einstufigen Verfahren wird die Bezugsnummer der Ausfuhranmeldung (LRN) mitgeteilt. Im zweistufigen Verfahren erfolgt die Angabe höchstens noch im Zuge der EU-weiten Übergangsfrist bis Ende 2023.
	XD1040		Container	1	Kennzeichen für die Beförderung der Waren in Containern	D	Die Angabe des Datenfeldes erfolgt ausschließlich, wenn das Datenfeld „SENDUNG / Container-Indikator“ in der Nachricht „Überlassung zur Ausfuhr“ (E_EXP_REL) respektive „CONSIGNMENT / Container indicator“ in der Nachricht „Anticipated Export Record“ (C_AER_SND) bzw. „Anticipated Export Record Response“ (C_AER_RSP) angegeben wurde. Codeliste S0027
	XD1050		Gesamt-Rohmasse	[19,3]	Die Gesamt-Rohmasse für alle Warenpositionen in Kilogramm. Gramm werden als Nachkommastellen dargestellt.	D	Auch im Fall einer Weiterleitung, die nicht den gesamten Vorgang betrifft, wird die originale (vollständige) Gesamt-Rohmasse übermittelt, da die Aufteilung nicht sicher ermittelbar ist.

XD - Daten zum Ausgang							[ATLAS→E_EXT_DAT→ZODIAK→XD→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
							Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Nationalitätskennzeichen in den ersten beiden Stellen des Datenfeldes AUSFUHRZOLLSTELLE/DIENSTSTELLENNUMMER mit dem Wert „DE“ angegeben wird. Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Nationalitätskennzeichen in den ersten beiden Stellen des Datenfeldes AUSFUHRZOLLSTELLE/DIENSTSTELLENNUMMER mit einem Wert ungleich „DE“ angegeben wird und das Datenfeld HEADER/TOTAL GROSS MASS in der Nachricht „Anticipated Export Record“ (C_AER_SND) angegeben wurde.
	XD1060		Registriernummer (extern)	70	Durch den Anmelder oder den Spediteur vergebene oder wiederholte Registriernummer eines Systems am Ausgang, z.B. Luftfrachtbrief- oder Hafensystem-Nummer	D	Das Datenfeld zitiert eines der Datenfelder KOPF/REGISTRIERNUMMER FREMDSYSTEM in der Nachricht „Überlassung zur Ausuhr“ (E_EXP_REL) oder KOPF/REGISTRIERNUMMER FREMDSYSTEM in der Nachricht „Gestellungsanzeige zum Ausgang“ (E_EXT_PRE). Die Angabe des Datenfeldes erfolgt ausschließlich, wenn das Dateneld KOPF/REGISTRIERNUMMER FREMDSYSTEM in der Nachricht „Überlassung zur Ausfuhr“ (E_EXP_REL) oder das Datenfeld KOPF/ REGISTRIERNUMMER FREMDSYSTEM in der Nachricht „Gestelungsanzeige zum Ausgang“ (E_EXT_PRE) angegeben wurde.
	XD1100		Dienststellennummer Ausfuhrzollstelle	8	Verschlüsselung der für diesen Ausfuhrvorgang zuständigen Ausfuhrzollstelle	M	Die Dienststellennummer ist über das Dienststellenverzeichnis der Europäischen Kommission entschlüsselbar.
	XD1110		Dienststellennummer tatsächliche Ausgangszollstelle	8	Verschlüsselung der Dienststelle, die als tatsächliche Ausgangszollstelle für diesen Ausfuhrvorgang zuständig ist	M	Die Dienststellennummer ist über das Dienststellenverzeichnis der Europäischen Kommission entschlüsselbar. Die Dienststellennummer ohne Nationalitätskennzeichen und führende Nullen ist identisch mit der Dienststellennummer im Datenfeld NACHRICHT/SENDER.
	XD1120		Beförderer am Ausgang (EORI)	17	EORI des Beförderers am Ausgang (ehemals „Spediteur“)	M	Der Beförderer übernimmt stellvertretend an der Ausgangszollstelle die Abwicklung der referenzierten Ausfuhranmeldung.
	XD1125		Beförderer am Ausgang (Niederlassungsnummer)	4	Niederlassungsnummer des Beförderers am Ausgang	M	
	XD1150		Ausführer EORI	17	EORI des Ausführers	D	Während einer Übergangszeit bis Ende 2023 kann noch eine Angabe auf der Ebene der Warenposition erfolgen.
	XD1152		Ausführer (Niederlassungsnummer)	4	Laufende Nummer der Niederlassung des Ausführers	D	

XD - Daten zum Ausgang							[ATLAS→E_EXT_DAT→ZODIAK→XD→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	XD1154		Ausführer Name	70	Name des Ausführers	D	
	XD1155		Ausführer Straße	70	Straße und Hausnummer des Ausführers	D	
	XD1157		Ausführer Ort	35	Name des Ortes des Ausführers	D	
	XD1156		Ausführer PLZ	17	Postleitzahl des Ausführers	D	
	XD1158		Ausführer Land	2	Land des Ausführers	D	Codeliste C0199
	XD1160		Bestimmungsland	2	Nationalitätskennzeichen des Landes, für das die Waren letztendlich bestimmt sind	D	Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Datenfeld „LIEFERUNG / Bestimmungsland“ in der Nachricht „Überlassung zur Ausfuhr“ (E_EXP_REL) respektive „GOODS SHIPMENT / Country of destination“ in der Nachricht „Anticipated Export Record“ (C_AER_SND) bzw. „Anticipated Export Record Response“ (C_AER_RSP) angegeben wurde. Codeliste C0008
0..99	XD1171		Unterlage Art	4	Art der vorlegbaren Unterlage	M	Codeliste A0921
	XD1172		Unterlage Qualifikator	3	Qualifikator für die Art der vorlegbaren Unterlage	D	Codeliste A0921
	XD1173		Unterlage Referenznummer	70	Ordnungsmerkmal der vorlegbaren Unterlage	D	
	XD1174		Unterlage Eintrag	[5]	Verweis auf einen nummerierten Eintrag in der vorlegbaren Unterlage	D	
	XD1175		Unterlage Behördenname	70	Behörde, die die vorlegbare Unterlage ausgestellt hat	D	
	XD1176		Unterlage Ausstellungsdatum	DATE	Datum, an dem die vorlegbare Unterlage ausgestellt wurde	D	
	XD1177		Unterlage Gültig bis	DATE	Datum der letztmaligen Gültigkeit der vorlegbaren Unterlage	D	
0..99	XD1184		Sonstiger Verweis Art	4	Art des sonstigen Verweises	M	Codeliste A0911
	XD1185		Sonstiger Verweis Qualifikator	3	Qualifikator für den sonstigen Verweis	D	Codeliste A0911
	XD1187		Sonstiger Verweis Referenznummer	70	Ordnungsmerkmal des sonstigen Verweises	D	
	XD2000		Referenznummer/UCR	70		D	
	XD2100		Beförderer EORI	17	EORI des Beförderers	D	Beförderer ist grundsätzlich die Person, die die Waren über die Grenze des Zollgebiets der Union verbringt oder für die Verbringung

XD - Daten zum Ausgang							[ATLAS→E_EXT_DAT→ZODIAK→XD→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
							der Waren über die Grenze des Zollgebiets der Union verantwortlich ist.
	XD2110		Beförderer (Niederlassungsnummer)	4	Laufende Nummer der Niederlassung des Beförderers	D	
	XD2120		Beförderer Name	70	Name des Beförderers	D	
	XD2130		Beförderer Straße	70	Straße und Hausnummer des Beförderers	D	
	XD2150		Beförderer Ort	35	Name des Ortes des Beförderers	D	
	XD2140		Beförderer PLZ	17	Postleitzahl des Beförderers	D	
	XD2160		Beförderer Land	2	Land des Beförderers	D	Codeliste C0199
	XD2200		Empfänger EORI	17	EORI des Empfängers	D	Sofern unterschiedliche Empfänger im Ausfuhrvorgang vorhanden sind, werden diese auf Positionsebene gemeldet.
	XD2210		Empfänger (Niederlassungsnummer)	4	Laufende Nummer der Niederlassung des Empfängers	D	
	XD2220		Empfänger Name	70	Name des Empfängers	D	
	XD2230		Empfänger Straße	70	Straße und Hausnummer des Empfängers	D	
	XD2250		Empfänger Ort	35	Name des Ortes des Empfängers	D	
	XD2240		Empfänger PLZ	17	Postleitzahl des Empfängers	D	
	XD2260		Empfänger Land	2	Land des Empfängers	D	Codeliste C0199
0..9999	XD2300		(Transportausrüstung) Verschlüsse Anzahl	[2]	Anzahl der angebrachten Verschlüsse	M	Die Angabe der Datengruppe Transportausrüstung erfolgt nur, wenn ATLAS die entsprechenden Daten liefert. Die Bedingungen hierfür sind in der ATLAS-Dokumentation zur EU-weiten Übergangsfrist bis Ende 2023 geregelt und lassen sich vermutlich grob so zusammenfassen, dass eine Angabe erfolgt, wenn die entsprechende Datengruppe in der Ausfuhranmeldung angegeben wurde. Ebenfalls die Angabe der Transportausrüstung bei einer Umfuhr führt zu einer Meldung der Transportausrüstung hier.
	XD2310	0...99	Verschlüsse Zeichen	20	Das Datenfeld enthält das Zeichen eines angebrachten Verschlusses	D	
	XD2320		Containernummer	17		O	

XD - Daten zum Ausgang							[ATLAS→E_EXT_DAT→ZODIAK→XD→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	XD2330	0..999	Warenpositionsverweis	[3]	Zuordnung der einzelnen Warenpositionen zu der angegebenen Containernummer und/oder den angegebenen Verschlüssen.	D	Wird keine Zuordnung angegeben, so gelten Containernummern und angegebene Verschlüsse für alle Warenpositionen.
0..99	XD2410		Transportdokument Art	4	Art des Transportdokuments	M	Codeliste I0941
	XD2420		Transportdokument Qualifikator	3	Qualifikator für die Art des Transportdokuments	D	Codeliste I0941
	XD2430		Transportdokument Referenznummer	70	Ordnungsmerkmal des Transportdokuments	D	
	XD1200		Positionsnummer	[3]	Laufende Nummer der Warenposition	M	Es können bis zu 999 Warenpositionen übermittelt werden. Es folgen nun die Felder der Warenposition. Die Werte der folgenden Felder sind/werden der in diesem Feld angegebenen Positionsnummer zugeordnet. Die Übermittlung der nächsten Warenposition beginnt dann wieder mit diesem Feld unter Angabe der nächsten Positionsnummer, gefolgt von den Feldern und Werten der nächsten Warenposition. Die Nummern werden im Normalfall lückenlos aufsteigend angegeben, beginnend mit „1“ und endend mit dem Wert des Datenfeldes KOPF/Anzahl Positionen. Auch im Fall einer Weiterleitung, die nicht den gesamten Vorgang betrifft, wird die originale Positionsnummer im Vorgang übermittelt, um die Übereinstimmung mit dem Exportbegleitdokument sicherzustellen. Dadurch kann eine lückenhafte Nummerierung entstehen; die aufsteigende Reihenfolge bleibt jedoch gewahrt.
	XD1340		Unterposition des Harmonisierten Systems	6	Erste sechs Stellen der Warennummer (HS6) in der kombinierten Nomenklatur	M	Codeliste C0152
	XD1350		Unterposition der Kombinierten Nomenklatur	2	Siebte und achte Stelle der Warennummer in der kombinierten Nomenklatur	M	
	XD1360	0..99	TARIC-Zusatzcode	4	Zusatz zur Warennummer im TARIC	D	
	XD1370		CUS-Nummer	9	Die CUS-Nummer (Customs Union and Statistics) ist eine Kennung, die chemischen Stoffen und Zubereitungen im Rahmen des Europäischen Zollinventars chemischer Erzeugnisse (ECICS) zugewiesen wird.	D	Codeliste C0016
	XD1260		Warenbezeichnung	512	Textuelle Beschreibung der Ware	M	
	XD1270		Registriernummer (extern)	70	Durch den Anmelder vergebene Registriernummer eines Systems am Ausgang, z.B. Luftfrachtbrief- oder Hafensystem-Nummer	D	Die Angabe des Datenfeldes erfolgt ausschließlich, wenn das Nationalitätskennzeichen in den ersten beiden Stellen des Datenfeldes AUSFUHRZOLLSTELLE/DIENSTSTELLENNUMMER

XD - Daten zum Ausgang							[ATLAS→E_EXT_DAT→ZODIAK→XD→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
							mit dem Wert „DE“ angegeben wird und das Datenfeld WARE/REGISTRIERNUMMER FREMDSYSTEM in der Nachricht „Überlassung zur Ausfuhr“ (E_EXP_ REL) angegeben wurde.
	XD1275		Referenznummer/UCR	70	Eindeutige Identifikation der Sendung, wie beispielsweise die UCR oder eine Frachtpapiernummer	D	
	XD1280		Bestimmungsland	2	Nationalitätskennzeichen des Bestimmungslandes	D	Die Angabe des Bestimmungslandes bei der Anmeldung ist nur bedingt erforderlich. Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Nationalitätskennzeichen in den ersten beiden Stellen des Datenfeldes AUSFUHRZOLLSTELLE/DIENSTSTELLENNUMMER mit dem Wert „DE“ angegeben wird und das Datenfeld KOPF/BESTIMMUNGSLAND in der Nachricht „Überlassung zur Ausfuhr“ (E_EXP_REL) angegeben wurde. Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Nationalitätskenneichen in den ersten beiden Stellen des Datenfeldes AUSFUHRZOLLSTELLE/DIENSTSTELLENNUMMER mit einem Wert ungleich „DE“ angegeben wird und das Datenfeld HEADER/COUNTRY OF DESTINATION CODE in der Nachricht „Anticipated Export Record“ (C_AER_SND) oder das Datenfeld GOODS ITEM/COUNTRY OF DESTINATION CODE in der Nachricht „Anticipated Export Record“ (C_AER_SND) angegeben wurde. Codeliste C0008
	XD1290		Eigenmasse	[22,6]	Die Eigenmasse der Warenposition in Kilogramm. Gramm werden als Nachkommastellen dargestellt.	M	Auch im Fall einer Weiterleitung, die nicht die gesamte Warenposition betrifft, wird die originale (vollständige) Eigenmasse übermittelt, da die Aufteilung nicht sicher ermittelbar ist.
	XD1300		Rohmasse	[19,3]	Die Rohmasse der Warenposition in Kilogramm. Gramm werden als Nachkommastellen dargestellt.	D	Auch im Fall einer Weiterleitung, die nicht die gesamte Warenposition betrifft, wird die originale (vollständige) Rohmasse übermittelt, da die Aufteilung nicht sicher ermittelbar ist. Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Nationalitätskennzeichen in den ersten beiden Stellen des Datenfeldes AUSFUHRZOLLSTELLE/DIENSTSTELLENNUMMER mit dem Wert „DE“ angegeben wird. Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Nationalitätskennzeichen in den ersten beiden Stellen des Datenfeldes AUSFUHRZOLLSTELLE/DIENSTSTELLENNUMMER mit einem Wert ungleich „DE“ angegeben wird und das Datenfeld

XD - Daten zum Ausgang							[ATLAS→E_EXT_DAT→ZODIAK→XD→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
							GOODS ITEM/GROSS MASS in der Nachricht „Anticipated Export Record“ (C_AER_SND) angegeben wurde.
	XD1310	0..99	Gefahrgutnummer (UNDG)	4	Die UN-Gefahrgutnummer ist eine eindeutige vierstellige Seriennummer, die die Vereinten Nationen den in einer Liste der am häufigsten beförderten Gefahrgüter enthaltenen Stoffen und Artikeln zuweisen.	D	Codeliste C0101
	XD1320		VERFAHREN / angemeldetes	2	Angemeldete zollrechtliche Bestimmung	M	Codeliste C0092
	XD1330		VERFAHREN / vorangegangenes	2	Vorangegangene zollrechtliche Bestimmung	M	Codeliste C0093
	XD1400		Ausführer EORI oder TCUI	17	EORI oder TCUI des Ausführers	D	Während einer Übergangsphase bis Ende 2023 kann die Meldung auch weiterhin auf Positionsebene erfolgen. Bereits ab jetzt, spätestens ab 2024 grundsätzlich, erfolgt die Mitteilung des Ausführers dann auf Kopfebene.
	XD1410		Ausführer Name	70	Name oder Firmenbezeichnung des Ausführers	D	
	XD1420		Ausführer Straße und Hausnummer	70	Straße und Hausnummer zur Hausanschrift des Ausführers	D	
	XD1430		Ausführer Ort	35	Ortsangabe zur Hausanschrift des Ausführers	D	
	XD1440		Ausführer PLZ Ort	17	Postleitzahl zur Hausanschrift des Ausführers	D	
	XD1450		Ausführer Land	2	Nationalitätskennzeichen zur Hausanschrift des Ausführers	D	Codeliste C0199
	XD1460		Empfänger EORI oder TCUI	17	EORI oder TCUI des Empfängers	D	Bei nur einem Empfänger für den gesamten Ausfuhrvorgang wird dieser auf Kopfebene gemeldet.
	XD1465		Empfänger (Niederlassungsnummer)	4	Laufende Nummer der Niederlassung des Empfängers	D	
	XD1470		Empfänger Name	70	Name oder Firmenbezeichnung des Empfängers	D	
	XD1480		Empfänger Straße und Hausnummer	70	Straße und Hausnummer zur Hausanschrift des Empfängers	D	
	XD1490		Empfänger Ort	35	Ortsangabe zur Hausanschrift des Empfängers	D	
	XD1500		Empfänger PLZ Ort	17	Postleitzahl zur Hausanschrift des Empfängers	D	
	XD1510		Empfänger Land	2	Nationalitätskennzeichen zur Hausanschrift des Empfängers	D	Codeliste C0199
1...99	XD1600		Anzahl Packstücke	[8]	Anzahl der Stücke, die in gleicher Art und mit	M	

XD - Daten zum Ausgang							[ATLAS→E_EXT_DAT→ZODIAK→XD→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
					gleichen Zeichen/Nummern gepackt sind, oder bei unverpackten Waren die Anzahl der erfassten Gegenstände		
	XD1620		Packstücke Verpackungsart	2	Verschlüsselung für die Art der Verpackung	M	Codeliste C0017
	XD1630		Packstücke Zeichen/Nummern	512	Zeichen bzw. Nummern, mit denen das bzw. die Packstücke gekennzeichnet sind	D	Die Angabe des Datenfeldes erfolgt ausschließlich, wenn das Datenfeld „PACKSTÜCK / Versandzeichen“ in der Nachricht „Überlassung zur Ausfuhr“ (E_EXP_REL) respektive „PACKAGING / Shipping marks“ in der Nachricht „Anticipated Export Record“ (C_AER_SND) bzw. „Anticipated Export Record Response“ (C_AER_RSP) angegeben wurde.
	XD1635		Packstück-Verweis	[3]	Verweis auf Packstücke einer anderen Warenposition, denen beigepackt wurde	D	
0...99	XD1700		Unterlage Typ	4	Verschlüsselung für den Typ der vorgelegten Unterlage	D	Codeliste I0922
	XD1710		Unterlage Qualifizierung	3	Qualifikator der vorgelegten Unterlage	D	Die Angabe des Datenfeldes erfolgt ausschließlich, wenn das Datenfeld „UNTERLAGE / Qualifikator“ in der Nachricht „Überlassung zur Ausfuhr“ (E_EXP_REL) angegeben wurde.Codeliste I0922
	XD1720		Unterlage Referenz	70	Ordnungsmerkmal der vorgelegten Unterlage	D	Die Angabe des Datenfeldes erfolgt ausschließlich, wenn das Datenfeld „UNTERLAGE / Referenznummer“ in der Nachricht „Überlassung zur Ausfuhr“ (E_EXP_REL) respektive „SUPPORTING DOCUMENT / Reference number“ in der Nachricht „Anticipated Export Record“ (C_AER_SND) bzw. „Anticipated Export Record Response“ (C_AER_RSP) angegeben wurde.
	XD1760		Unterlage Eintrag	[5]	Verweis auf einen nummerierten Eintrag in der vorlegbaren Unterlage	D	
	XD1770		Unterlage Behördenname	70	Behörde, die die vorlegbare Unterlage ausgestellt hat	D	
	XD1740		Unterlage Datum der Ausstellung	DATE	Datum, an dem die eingereichte Unterlage ausgestellt wurde	D	Die Angabe des Datenfeldes erfolgt ausschließlich, wenn das Nationalitätskennzeichen in den ersten beiden Stellen des Datenfeldes AUSFUHRZOLLSTELLE/DIENSTSTELLENNUMMER mit dem Wert „DE“ angegeben wird und das entsprechende Datenfeld WARE/UNTERLAGE/DATUM DER AUSSTELLUNG in der Nachricht „Überlassung zur Ausfuhr“ (E_EXP _REL) angegeben wurde.
	XD1750		Unterlage Datum des Gültigkeitsendes	DATE	Datum der letztmaligen Gültigkeit der eingereichten Unterlage	D	Die Angabe des Datenfeldes erfolgt ausschließlich, wenn das Nationalitätskennzeichen in den ersten beiden Stellen des

XD - Daten zum Ausgang							[ATLAS→E_EXT_DAT→ZODIAK→XD→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
							Datenfeldes AUSFUHRZOLLSTELLE/DIENSTSTELLENNUMMER mit dem Wert „DE“ angegeben wird und das entsprechende Datenfeld WARE/UNTERLAGE/DATUM DES GÜLTIGKEITSENDES in der Nachricht „Überlassung zur Ausfuhr“ (E_EXP_REL) angegeben wurde.
0..99	XD1810		Sonstiger Verweis Art	4	Art des sonstigen Verweises	M	Codeliste A0912
	XD1820		Sonstiger Verweis Qualifikator	3	Qualifikator für den sonstigen Verweis	D	Codeliste A0912
	XD1830		Sonstiger Verweis Referenznummer	70	Ordnungsmerkmal des sonstigen Verweises	D	
0..99	XD2510		Transportdokument Art (Position)	4	Art des Transportdokuments (Position)	M	Codeliste I0942
	XD2520		Transportdokument Qualifikator (Position)	3	Qualifikator für die Art des Transportdokuments (Position)	D	Codeliste I0942
	XD2530		Transportdokument Referenznummer (Position)	70	Ordnungsmerkmal des Transportdokuments(Position)	D	

***(1) Feldtyp und Länge (Rückmeldungen – BOX sendet an BOX-Partner):**

n	Eine Zahl zeigt ein alphanumerisches Feld und seine maximale Länge an.
[n]	Eine Zahl in eckigen Klammern zeigt ein numerisches Feld ohne Vorzeichen und ohne Nachkommastellen und seine exakte Stellenanzahl (n) an In BOX-Rückmeldungen werden alle numerischen Werte grundsätzlich mit führenden Nullen aufgefüllt. Tausendertrennzeichen werden nicht verwendet. Für zum Beispiel [5] würde der Wert 12 als 00012 gemeldet werden.
[n,m]	Zwei mit einem Komma getrennte Zahlen in eckigen Klammern zeigt ein numerisches Feld ohne Vorzeichen und mit Nachkommastellen sowie seine exakte Vorkommastellenanzahl (n - m) und Nachkommastellenanzahl (m) an. In BOX-Rückmeldungen werden alle numerischen Werte grundsätzlich mit führenden und angehangenen Nullen aufgefüllt. Als Dezimaltrennzeichen wird immer das Komma verwendet. Tausendertrennzeichen werden nicht verwendet. Für zum Beispiel [12,3] würde der Wert 12,5 als 000000012,500 gemeldet werden.
[±n]	Das Zeichen ± gefolgt von einer Zahl in eckigen Klammern zeigt ein numerisches Feld mit Vorzeichen ohne Nachkommastellen und seine maximale Stellenanzahl (n) an. In BOX-Rückmeldungen werden alle numerischen Werte grundsätzlich mit führenden Nullen aufgefüllt. Tausendertrennzeichen werden nicht verwendet. Das Vorzeichen (+/-) ist dem Wert immer vorangestellt. Für zum Beispiel [±5] würde der Wert 12 als +00012 und der Wert -12 als -00012 gemeldet werden.
[±n,m]	Das Zeichen ± gefolgt von zwei mit einem Komma getrennte Zahlen in eckigen Klammern zeigt ein numerisches Feld mit Vorzeichen und mit Nachkommastellen sowie seine exakte Vorkommastellenanzahl (n - m) und Nachkommastellenanzahl (m) an. In BOX-Rückmeldungen werden alle numerischen Werte grundsätzlich mit führenden und angehangenen Nullen aufgefüllt. Als Dezimaltrennzeichen wird immer das Komma verwendet. Tausendertrennzeichen werden nicht verwendet. Das Vorzeichen (+/-) ist dem Wert immer vorangestellt. Für zum Beispiel [±12,3] würde der Wert 12,5 als +000000012,500 und der Wert -12,5 als -000000012,500 gemeldet werden.

DATE	Die Angabe „DATE“ zeigt ein Datumsfeld an. Das Format ist YYYYMMDD, es werden keine Trennzeichen angegeben. Für den 20.09.2022 würde zum Beispiel „20220920“ angegeben werden.
TIME	Die Angabe „TIME“ zeigt ein Datumsfeld an. Das Format ist HHMMSS, es werden keine Trennzeichen angegeben und die Angabe erfolgt im „24-Stunden-Format“ (also ohne „am“ und „pm“). Für 15:30:20 Uhr würde zum Beispiel „153020“ engegeben werden.
DATETIME	Die Angabe „DATETIME“ zeigt einen Zeitpunkt an. Das Format ist YYYYMMDDhhmmss±tt:tt wobei „YYYYMMDD“ der Datumsanteil und hhmmss der Uhrzeitanteil ist. Als Zeitzone (±tt:tt) wird in den BOX-Rückmeldungen die „Ortszeit Deutschland“ verwendet. Während der Sommerzeit also +02:00 und während der Winterzeit +01:00. Für den 20.09.2022 15:30:20 in Zeitzone +02:00 (Deutsche Sommerzeit) wäre die Angabe zum Beispiel „20220920153020+02:00“.

***(2) Verwendung lt. ATLAS (Rückmeldungen – BOX sendet an BOX-Partner):**

M	„mandatory“ – Pflichtfeld. Das Zollsystem gibt an, dieses Feld grundsätzlich in jeder Rückmeldung anzugeben. Somit kann davon ausgegangen werden, dass auch in jeder BOX-Rückmeldung das Feld grundsätzlich gefüllt ist.
D	„dependent“ – bedingtes Pflichtfeld. Das Zollsystem gibt an, dieses Feld nur unter bestimmten Bedingungen anzugeben. Somit kann auch in der BOX-Rückmeldung nicht zwingend davon ausgegangen werden, dass dieses Feld gefüllt ist.
O	„optional“ – optionales Feld. Das Zollsystem gibt keine Aussage darüber, wann das Feld angegeben wird. Somit kann auch in der BOX-Rückmeldung keine Aussage dazu gegeben werden, ob das Feld gefüllt ist.