XP - Gestellung am Ausgang							[Teilnehmer→XP→ZODIAK→E_EXT_PRE→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	OB0020		Objekt-Name/Bezugsnummer	22	Ordnungskriterium eines Teilnehmers für den betreffenden Einzelfall. Eindeutiger fachlicher Schlüssel in ZODIAK.	M	Bei ATLAS Kannfeld; Zuordnungskriterium für Sende- und Empfangsnachrichten (Datenaustausch mit dem Zoll) Darf nicht leer sein; Muss bei UPDATES mit Ameldungsart in ZODIAK harmonieren.
	OB0025		*[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt. Ohne Funktion]*				
	OB0040		Bezugsnummer Vorblendung	35	Geben Sie den Wert *OWN an, um die ZODIAK-Abteilungsvorblendung als Basis für die neue Zollanmeldung zu verwenden. Jede Andere Angabe in diesem Feld führt ebenfalls zur Verwendung der ZODIAK-Abteilungsvorblendung. Um eine andere Basis für die neue Zollanmeldung zu nutzen, verwenden Sie das Attribut OB0045.	O	Dieses Feld wird nur berücksichtigt, wenn in Attribut OB0045 kein Wert übermittelt wird.
	OB0045		Kopie von	35	Geben Sie die Bezugsnummer einer bestehenden Zollanmeldung gleicher Antragsart an, die als Basis verwendet werden soll.	O	Wenn dieses Attribut benutzt wird, wird eine Angabe in Attribut OB0040 ignoriert.
	OB0050	1…2	Objekt-Action	10	Instruktionselement oder Element-Liste für eine Reihe von Aktionen an der Schnittstelle oder danach. Die Aktionen werden ausgeführt, wenn keine Fehler identifiziert wurden.	M	Gültige Werteliste: 1. <CREATE>: Objekt wird in ZODIAK angelegt 2. <CHANGE>: Objekt ersetzt bestehendes ZODIAK-Objekt 3. <SEND>: Objekt wird, wenn fehlerfrei, an den Zoll gesendet
	OB0060		Bearbeiter	20	Name des Bearbeiters	M	
	OB0070		Anfängliche Bemerkung Statusanzeige	17	Anfängliche Bemerkung Statusanzeige	O	
	OB0080		Name des absendenden Systems	6	Name des absendenden Systems	O	
	XP1010		MRN	18	Die dem Vorgang zugeordnete Movement Reference Number (MRN) ist die international eindeutige Kennzeichnung eines Ausfuhrvorgangs.	M	Die MRN darf in keinem anderen Geschäftsobjekt "Gestellung am Ausgang (= Ausgangsanmeldung)" gespeichert sein, sofern dieses noch nicht an ATLAS übermittelt wurde.
	XP1020		*[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt. Ohne Funktion]*				*(Nicht mehr verwendet:" Vorgezogene Ausgangsabfertigung")*
	XP1025	1…9	Kennzeichen besonderer Tatbestand	[1]	Kennzeichen des besonderen Tatbestandes	M	Codeliste A0163 0 - ohne

XP - Gestellung am Ausgang							[Teilnehmer→XP→ZODIAK→E_EXT_PRE→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
							1 - Vorgezogene Ausgangsabfertigung 2 - Ersatzteillieferung im Luftverkehr (Stand der Codeliste 01.11.2013) Jeder Wert darf nur einmal angegeben werden. Die Angabe des Tatbestandes „0“ schließt weitere Angaben aus. Die Angabe „2“ ist nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt. Wird über dieses BOX-Objekt eine Gestellung ohne Angabe zum besonderen Tatbestand angelegt, wird automatisch der Tatbestand „0 = ohne“ eingesetzt.
	XP1030		Zeitpunkt der Gestellung	12	Zeitpunkt der Gestellung der Waren aus der referenzierten Ausfuhranmeldung	M	Die Angabe hat im Format JJJJMMTTHHMM zu erfolgen.
	XP1050		Registriernummer Fremdsystem	70	Durch den Spediteur vergebene Registriernummer eines Systems am Ausgang, z.B. Luftfrachtbrief- oder Hafensystem-Nummer	O	Wenn die Registriernummer hier angegeben wird, überschreibt sie eine eventuell bereits vorhandene Registriernummer in den Daten des Ausfuhrvorgangs, die bei der Anmeldung (in Deutschland) angegeben wurde.
	XP1100		Dienststellennummer tatsächliche Ausgangszollstelle	8	Verschlüsselung der Dienststelle, die als tatsächliche Ausgangszollstelle für diesen Ausfuhrvorgang zuständig ist	M	Die Dienststellennummer ist über das Dienststellenverzeichnis der Europäischen Kommission entschlüsselbar.
	XP1210		Spediteur EORI	17	Teilnehmer-Identifikationsnummer des Spediteurs	M	Der Spediteur übernimmt stellvertretend an der Ausgangszollstelle die Abwicklung der referenzierten Ausfuhranmeldung.
	XP1214		Spediteur Niederlassungsnummer	[4]	Laufende Nummer der Niederlassung des Spediteur	D	Wird das Attribut nicht oder leer angegeben, wird der Unterlassungswert "0000" verwendet.
	XP1215		*[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt. Ohne Funktion]*				*(Nicht mehr verwendet: "Spediteur Deutsche Zollnummer")*
	XP1220		Spediteur Sachbearbeiter	35	Name des Sachbearbeiters	M	
	XP1230		Spediteur Telefax-Nummer	35	Vorwahl und Faxnummer des Spediteurs	O	
	XP1240		Spediteur Telefon-Nummer	35	Vorwahl und Rufnummer des Spediteurs	M	
	XP1250		Spediteur eMail-Adresse	256	eMail-Adresse des beauftragten Sachbearbeiters im Unternehmen	O	