XS - Bestäti. zum Ausgangsstatus							[ATLAS→E_EXT_STA→ZODIAK→XS→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	OB0020		Objekt-Name/Bezugsnummer	22	Ordnungskriterium eines Teilnehmers für den betreffenden Einzelfall. Eindeutiger fachlicher Schlüssel in ZODIAK.	M	
	OB0100		EDIFACT-Nachrichtennummer	35	Eindeutige Nachrichtenreferenznummer, die vom Zoll vergeben wird.	M	
	OB0110		Zeitpunkt des Nachrichteneingangs	14	Ursprung: Entscheidung	M	Format: JJJJMMTTHHMMSS
	XS1010		MRN	18	Die dem Vorgang zugeordnete Movement Reference Number (MRN) ist die international eindeutige Kennzeichnung eines Ausfuhrvorgangs.	M	
	XS1100		Zeitpunkt des Ausgangs oder der Weiterleitung	12	Zeitpunkt des letzten Ausgangs oder der Weiterleitung	D	Die Angabe erfolgt im Format JJJJMMTTHHMM. Die Angabe des Datenfeldes kann nur erfolgen, wenn das Datenfeld KOPF/STATUS DER ÜBERWACHUNG mit einem der Werte „23“, „24“, „25“, „26“ oder „27“ angegeben wird.
	XS1120		Zeitpunkt der Gestellung	12	Zeitpunkt der Warengestellung	D	Die Angabe erfolgt im Format JJJJMMTTHHMM. Die Angabe des Datenfeldes erfolgt ausschließlich, wenn das Datenfeld KOPF/STATUS DER ÜBERWACHUNG mit einem der Werte „23“, „24“, „25“, „26“ oder „27“ angegeben wird.
	XS1140		Zeitpunkt der Untersagung	12	Zeitpunkt der Untersagung des Ausgangs	D	Die Angabe erfolgt im Format JJJJMMTTHHMM. Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Datenfeld KOPF/STATUS DER ÜBERWACHUNG mit dem Wert „26“ angegeben wird. Die Angabe des Datenfeldes kann nur erfolgen, wenn das Datenfeld KOPF/STATUS DER ÜBERWACHUNG mit einem der Werte „26“ oder „27“ angegeben wird.
	XS1160		Zeitpunkt des Abschlusses	12	Zeitpunkt, zu dem der Ausgang abgeschlossen wurde.	D	Die Angabe erfolgt im Format JJJJMMTTHHMM. Die Angabe des Datenfeldes erfolgt ausschließlich, wenn das Datenfeld KOPF/STATUS DER ÜBERWACHUNG mit dem Wert „25“ angegeben wird.
	XS1180		Zeitpunkt des Beginns der Weiterbearbeitung außerhalb AES	12	Zeitpunkt, zu dem der referenzierte Ausfuhrvorgang in die Weiterbearbeitung außerhalb AES abgegeben wurde.	D	Die Angabe erfolgt im Format JJJJMMTTHHMM. Die Angabe des Datenfeldes erfolgt ausschließlich, wenn das Datenfeld KOPF/STATUS DER ÜBERWACHUNG mit dem Wert „27“ angegeben wird.
	XS1200		Zeitpunkt der Kontrollmaßnahme	12	Zeitpunkt, zu dem zuletzt eine Kontrollmaßnahme angeordnet wurde	D	Die Angabe erfolgt im Format JJJJMMTTHHMM. Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Datenfeld KOPF/

XS - Bestäti. zum Ausgangsstatus							[ATLAS→E_EXT_STA→ZODIAK→XS→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
							STATUS DER ÜBERWACHUNG mit dem Wert „23“ angegeben wird. Die Angabe des Datenfeldes kann nur erfolgen, wenn das Datenfeld KOPF/STATUS DER ÜBERWACHUNG mit einem der Werte „23“, „24“, „25“, „26“ oder „27“ angegeben wird.
	XS1220		Zeitpunkt der Erlaubnis	12	Zeitpunkt der letzten Freigabe zum Ausgang	D	Die Angabe erfolgt im Format JJJJMMTTHHMM. Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Datenfeld KOPF/ STATUS DER ÜBERWACHUNG mit einem der Werte „24“ oder „25“ angegeben wird. Die Angabe des Datenfeldes kann nur erfolgen, wenn das Datenfeld KOPF/STATUS DER ÜBERWACHUNG mit einem der Werte „23“, „24“, „25“, „26“ oder „27“ angegeben wird.
	XS1300		Registriernummer Fremdsystem	70	Durch den Anmelder oder Spediteur vergebene oder wiederholte Registriernummer eines Systems am Ausgang, z. B. Luftfrachtbrief- oder Hafensystem-Nummer	D	Das Datenfeld zitiert eines der Datenfelder KOPF/REGISTRIER-NUMMER FREMDSYSTEM in der Nachricht „Überlassung zur Ausfuhr“ (E_EXP_REL), in der Nachricht „Gestellungsanzeige zum Ausgang“ (E_EXT_PRE) oder in der Nachricht „Informationen zum Ausgang“ (E_EXT_INF). Die Angabe des Datenfeldes erfolgt ausschließlich, wenn das Datenfeld KOPF/REGISTRIERNUMMER FREMDSYSTEM in der Nachricht „Überlassung zur Ausfuhr“ (E_EXP_REL) oder in der Nachricht „Gestellungsanzeige zum Ausgang“ (E_EXT_ PRE) angegeben wurde, jedoch die Registriernummer nicht durch Weglassen des Datenfeldes KOPF/REGISTRIERNUMMER FREMDSYSTEM in der Nachricht „Informationen zum Ausgang“ (E_EXT_INF) in der letzten eingegangenen Nachricht „Informationen zum Ausgang“ (E_ EXT_INF) gelöscht wurde.
	XS1310		Grund	350	Textuelle Informationen zum Status der referenzierten Ausfuhranmeldung	D	Bei einem der Status „21“, „22“, „23“, „26“ oder „27“ erfolgt eine Angabe. Bei Status „28“ kann eine Angabe erfolgen.
	XS1320		Status der Überwachung	2	Status zur referenzierten Ausfuhranmeldung	M	Codeliste A0129: 20 - Gestellung erwartet 21 - Gestellung mitgeteilt 22 - Gestellung qualifiziert 23 - Kontrollmaßnahme angeordnet 24 - Ausgang freigegeben 25 - Ausgang abgeschlossen

XS - Bestäti. zum Ausgangsstatus							[ATLAS→E_EXT_STA→ZODIAK→XS→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
							26 - Ausgang untersagt 27 - Vorgang in Weiterbearbeitung außerhalb AES 28 - Ausgang abgebrochen 29 - Vorgang weitergeleitet an andere deutsche Ausgangszollstelle 60 - Ausgang abgeschlossen (Vorgang für ungültig erklärt) 61 - Ausgang abgewiesen (Vorgang international umgeleitet) 62 - Ausgang abgeschlossen (Anmeldung nicht angenommen) (Stand der Codeliste 01.11.2013)
	XS1400		Dienststellennummer Tatsächliche Ausgangszollstelle	8	Verschlüsselung der tatsächlichen Ausgangs-zollstelle	M	Die Dienststellennummer ist über das Dienststellenverzeichnis der Europäischen Kommission entschlüsselbar.
	XS1410		Sachbearbeiter	35	Name des Sachbearbeiters an der zuständigen Dienststelle	M	
	XS1420		Telefon-Nummer	35	Vorwahl und Rufnummer (Durchwahl) des Sachbearbeiters an der zuständigen Dienststelle	O	
	XS1500		Spediteur EORI	17	EORI des Spediteurs	M	
	XS1505		Spediteur (Niederlassungsnummer)	4	Laufende Nummer der Niederlassung des Spe-diteurs	M	
	XS1600		Dateiname des zugehörigen Freigabereports	80	Dateiname des zugehörigen Freigabereports	O	Die Angabe des Datenfeldes erfolgt ausschließlich, wenn Feld „Status der Überwachung“ den Wert 24 (Ausgang freigegeben) beinhaltet.