

Benachrichtigung zum Ausgang (XN - NotificationEXITDE)

Die Nachricht dient dem Teilnehmer (Spediteur) an der Ausgangszollstelle zur Bestätigung des körperlichen Ausgangs der Waren in ihrem tatsächlichen Umfang.

Zu beachten ist die ATLAS-Vorgabe, dass immer nur eine der in Feld XN1030/ExportOperation beschriebenen Arten der Verfrachtung zur Zeit übermittelt werden kann. Wird über die BOX z. B. der Ausgang einiger benannter Warenpositionen (AW) an ZODIAK übergeben, so muss diese zuerst an ATLAS übermittelt worden sein, bevor weitere Angaben zum Ausgang, zum Nichtvorhandensein oder zur Weiterleitung über die BOX an ZODIAK übergeben werden können. Sie haben jedoch die Möglichkeit, durch zusätzliche Angabe der Object-Action (OB0050/ObjektAktion) "RESTORE" die zur Zeit in ZODIAK vorliegende (noch nicht an ATLAS gesendete) Benachrichtigung zum Ausgang zurückzunehmen, um dann eine neue zu beginnen.

Benachrichtigungen zum Ausgang beziehen sich immer auf eine Gestellung am Ausgang. Als Bezugsnummer der Benachrichtigung zum Ausgang (OB0020/ObjektName) ist daher die Bezugsnummer aus der Gestellung am Ausgang anzugeben (OB0020/ObjektName aus der Nachricht XP). Benachrichtigungen zum Ausgang sind Änderungen der Gestellung am Ausgang. Als Object-Action (OB0050/ObjektAktion) ist daher stets - auch bei der ersten Übermittlung einer Benachrichtigung zum Ausgang - "CHANGE" zu verwenden.

In der XN ist zu beachten, dass bei "Art der Verfrachtung (XN1030/ExportOperation)" NV, AV und WV das "Abschlusskennzeichen (XN1040/Finalization)" nicht übermittelt werden darf, da es automatisch gesetzt wird.

Alle Informationen in diesem Dokument sind rein informativ und stellen keine Anleitung oder Vorlage zur Abgabe von Zollanmeldungen dar.
Für den Inhalt einer Zollanmeldung ist ausschließlich der Deklarant verantwortlich. Alle Angaben sind ohne Gewähr.