MS - Statusmeld. Zur Überf./Überw. – Alter Teil der hybriden Rückmeldung					[ATLAS→E_TUF_STA(Code 13/14/16/31/37/38/39)→ZODIAK→MS→Teilnehmer]		
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	OB0020		Objekt-Name/Bezugsnummer	35			
	OB0021		Objekt-Aliasname	35			
	OB0100		EDIFACT-Nachrichtennummer	35			
	OB0110		Zeitpunkt des Nachrichteneingangs	14			
	BOX920		Indikator Beginn alter Teil der hybriden Rückmeldung				
	MS1000		MRN	18			
	MS1100		Zeitpunkt der Entgegennahme	12			
	MS1110		Zeitpunkt der Entscheidung über die Annahme	12	**Wird nur noch im Positiv-Fall übermittelt.**		
	MS1120		Zeitpunkt der Entscheidung über die Überlassung	12	**Wird nur noch im Positiv-Fall übermittelt.**		
	MS1130		Zeitpunkt der Entscheidung über die Stornierung	12	**Wird nur noch im Positiv-Fall übermittelt.**		
	MS1135		Zeitpunkt der Anrechnung der Referenzbeträge	12	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MS1140		Zeitpunkt des Beginns der Weiter-verarbeitung außerhalb ATLAS	12			
	MS1200		Grund	350	**Es werden nur die ersten 350 der maximal 512 möglichen Stellen übermittelt.**		
	MS1210		Status der Überführung/Über-wachung	2	**Die Statuscodes wurden von ATLAS vollständig geändert. Die alten Statucodes werden wie folgt aus den neuen Statuscodes zurückgerechnet:** **• 13: bei R015 = „Anmeldung nicht angenommen“** **• 14: bei S130 = „Anmeldung angenommen“** **• 16: wird nicht mehr gemeldet** **• 31: wird nicht mehr gemeldet** **• 37: bei S590 = „Bearbeitung in ATLAS eingestellt“** **• 38: bei S520 = „Vorgang storniert“** **• 39: wird nicht mehr gemeldet**		
	MS1220		Arbeitsnummer	18	**Es gibt keine Arbeitsnummer mehr. Hier wird nun ab Annahme die MRN gemeldet. Vor Annahme kann das Feld nicht übermittelt werden.**		
	MS1230		Abgangsstelle (Dienststellennummer NCTS)	8			

MS - Statusmeld. Zur Überf./Überw. – Alter Teil der hybriden Rückmeldung					[ATLAS→E_TUF_STA(Code 13/14/16/31/37/38/39)→ZODIAK→MS→Teilnehmer]		
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	MS1300		EORI (Inhaber des Verfahrens)	7			
	MS1302		Inhaber des Verfahrens (Niederlassungsnummer)	[4]	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MS1305		Inhaber des Verfahrens (ID Carnetinhaber)	17	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MS1310		Name (Inhaber des Verfahrens)	35	**Es werden nur die ersten 35 der maximal 70 möglichen stellen übermittelt.**		
	MS1320		Straße und Hausnummer (Inhaber des Verfahrens)	35	**Es werden nur die ersten 35 der maximal 70 möglichen stellen übermittelt.**		
	MS1330		Land (Inhaber des Verfahrens)	2			
	MS1340		PLZ Ort (Inhaber des Verfahrens)	9	**Es werden nur die ersten 9 der maximal 17 möglichen stellen übermittelt.**		
	MS1350		Ort (Inhaber des Verfahrens)	35			
	MS1360		Ansprechpartner Inhaber des Verfahrens (Name des Sachbearbeiters)	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MS1370		Ansprechpartner Inhaber des Verfahrens (Stellung in der Firma)	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MS1380		Ansprechpartner Inhaber des Verfahrens (Telefonnummer)	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MS1390		Ansprechpartner Inhaber des Verfahrens (Telefaxnummer)	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MS1400		Ansprechpartner Inhaber des Verfahrens (Email-Adresse)	256	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
99	MS1500		Code	8	**Es werden nur die ersten 99 der maximal 999 möglichen Fehlermeldungen mitgeteilt.**		
	MS1510		Text	350	**Es werden nur die ersten 350 der maximal 512 möglichen stellen übermittelt.**		
	MS1520		Zeiger	350	**Es werden nur die ersten 350 der maximal 512 möglichen stellen übermittelt.**		
	BOX930		Indikator Beginn neuer Teil der hybriden Rückmeldung				
			(neue BOX 9.3 Attribute – zur Übersichtlichkeit hier ausgeblendet. Werden übermittelt.)				