UP – Entladeerlaubnis – Alter Teil der hybriden Rückmeldung					[ATLAS→E_UP→ZODIAK→UP→Teilnehmer]		
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	OB0020		Objekt-Name	35			
	OB0021		Objekt-Aliasname	35			
	OB0100		EDIFACT-Nachrichtennummer	35			
	OB0110		Zeitpunkt des Nachrichteneingangs	14			
	BOX920		Indikator Beginn alter Teil der hybriden Rückmeldung				
	UP1000		MRN	18			
	UP1010		Versendungs-/Ausfuhrland nach Kode-L. 8	2			
	UP1020		Bestimmungsland nach Kode-L. 8	2			
	UP1030		Art der Anmeldung - nat. Kodeliste 103	5			
	UP1060		Bestimmungsstelle (DienstStellennr. NCTS)	8			
	UP1070		Abgangsstelle	8	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	UP1080		Ende Wiedergestellungsfrist	8			
	UP1100		Gesamt-Rohmasse	[14,3]	**Meldet ATLAS einen Wert größer als den bisherigen Maximalwert 99.999.999.999,999, so wird hier immer der bisherige Maximalwert mitgeteilt. Sie müssen in diesem Fall den tatsächlichen (größeren) Wert manuell aus dem ZODIAK-Dialog übernehmen.**		
	UP1110		Packstücke insgesamt	7	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	UP1130		Verschlüsse (Anzahl)	4	**Es wird hier die Summe aller Verschlüsse (Anzahl) aus der neuen Transportausrüstung gemeldet. Es ist möglich, dass Anzahlen dadurch mehrfach summiert werden.** **Meldet ATLAS eine Summe größer als den bisherigen Maximalwert 9999, so wird hier immer der bisherige Maximalwert mitgeteilt. Sie müssen in diesem Fall den tatsächlichen (größeren) Wert manuell aus dem ZODIAK-Dialog übernehmen**		
	UP1140	1...9999	Verschlüsse (Zeichen)	20	**Es werden hier die Verschlüsse (Zeichen) aus der neuen Transportausrüstung gemeldet. Es ist möglich, dass Verschlüsse dadurch mehrfach gemeldet werden.** **Es werden nur die ersten 9999 der maximal [9999 * 99] möglichen Verschlüsse (Zeichen) übermittelt.**		
	UP1220		Beförderungsmittel beim Abgang - Kennzeichen	27	**Es wird nur das erste von nun maximal 999 Kennzeichen gemeldet.**		

UP – Entladeerlaubnis – Alter Teil der hybriden Rückmeldung					[ATLAS→E_UP→ZODIAK→UP→Teilnehmer]		
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	UP1230		Beförderungsmittel beim Abgang – Staatszugehörigkeit n. Kodeliste 8	2	**Es wird nur die erste von nun maximal 999 Staatszugehörigkeiten gemeldet.**		
	UP1270		Versender (EORI oder TCUI)	17			
	UP1272		Versender Identifikation	1	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	UP1275		Versender (Niederlassungsnummer)	[4]			
	UP1280		Versender (Name)	35	**Es werden nur die ersten 35 der maximal 70 möglichen Stellen übermittelt.**		
	UP1290		Versender (Straße und Hausnummer)	35	**Es werden nur die ersten 35 der maximal 70 möglichen Stellen übermittelt.**		
	UP1300		Versender (Ort)	35			
	UP1310		Versender (PLZ Ort)	9	**Es werden nur die ersten 9 der maximal 17 möglichen Stellen übermittelt.**		
	UP1320		Versender (Land) nach Kode-Liste 8	2			
	UP1330		Empfänger (EORI oder TCUI)	17			
	UP1332		Empfänger Identifikationsart	1	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	UP1335		Empfänger (Niederlassungsnummer)	[4]			
	UP1340		Empfänger (Name)	35	**Es werden nur die ersten 35 der maximal 70 möglichen Stellen übermittelt.**		
	UP1350		Empfänger (Straße und Hausnummer)	35	**Es werden nur die ersten 35 der maximal 70 möglichen Stellen übermittelt.**		
	UP1360		Empfänger (Ort)	35			
	UP1370		Empfänger (PLZ Ort)	9	**Es werden nur die ersten 9 der maximal 17 möglichen Stellen übermittelt.**		
	UP1380		Empfänger (Land) nach Kode-Liste 8	2			
	UP1390		Inhaber des Verfahrens (EORI)	17			
	UP1392		Inhaber des Verfahrens (Niederlassungsnummer)	[4]	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	UP1395		Inhaber des Verfahrens (ID Carnetinhaber)	17			
	UP1400		Inhaber des Verfahrens (Name)	35	**Es werden nur die ersten 35 der maximal 70 möglichen Stellen übermittelt.**		
	UP1410		Inhaber des Verfahrens (Straße und	35	**Es werden nur die ersten 35 der maximal 70 möglichen Stellen übermittelt.**		

UP – Entladeerlaubnis – Alter Teil der hybriden Rückmeldung					[ATLAS→E_UP→ZODIAK→UP→Teilnehmer]		
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
			Hausnummer)				
	UP1420		Inhaber des Verfahrens (Ort)	35			
	UP1430		Inhaber des Verfahrens (PLZ Ort)	9	**Es werden nur die ersten 9 der maximal 17 möglichen Stellen übermittelt.**		
	UP1440		Inhaber des Verfahrens (Land)	2			
	UP1500		Anzahl Positionen	5	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	UP2010		Positionsnummer	5	**ATLAS hat zwischen der bisherigen Kopf-Ebene (nun: Sammelsendung) und der Positions-Ebene die neue Ebene Einzelsendung eingeführt. Eine Sammelsendung kann bis zu 1999 Einzelsendungen haben. Die Positionen hängen nicht mehr am Kopf sondern an einer Einzelsendung. Die Daten der Ebene Einzelsendung können in diesem alten Teil einer hybriden Rückmeldung nicht mitgeteilt werden. Es werden hier alle Positionen aller Einzelsendungen gemeldet. Als Positionsnummer wird die neue „Positionsnummer (Vorgang)“ gemeldet. Dieses ist die laufende Nummer der Warenposition bezogen auf den gesamten Vorgang.**		
	UP2020		Warennummer	6			
	UP2030		Art der Anmeldung n. Kodeliste 104	5			
	UP2040		Warenbezeichnung (Teil 1)	70			
	UP2050		Warenbezeichnung (Teil 2)	70			
	UP2051		Warenbezeichnung (Teil 3)	70			
	UP2052		Warenbezeichnung (Teil 4)	70			
	UP2060		Versendungs-/Ausfuhrland n. Kodeliste 8	2			
	UP2070		Bestimmungsland n. Kodeliste 8	2			
	UP2080		Rohmasse	[14,3]	**Meldet ATLAS einen Wert größer als den bisherigen Maximalwert 99.999.999.999,999, so wird hier immer der bisherige Maximalwert mitgeteilt. Sie müssen in diesem Fall den tatsächlichen (größeren) Wert manuell aus dem ZODIAK-Dialog übernehmen.**		
	UP2090		Eigenmasse	[14,3]	**Meldet ATLAS einen Wert größer als den bisherigen Maximalwert 99.999.999.999,999, so wird hier immer der bisherige Maximalwert mitgeteilt. Sie müssen in diesem Fall den tatsächlichen (größeren) Wert manuell aus dem ZODIAK-Dialog übernehmen.**		

UP – Entladeerlaubnis – Alter Teil der hybriden Rückmeldung					[ATLAS→E_UP→ZODIAK→UP→Teilnehmer]		
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	UP2100		Versender-Position (EORI oder TCUI)	17	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	UP2102		Versender-Position Identifikationsart	1	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	UP2105		Versender-Position (Niederlassungsnummer)	[4]	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	UP2110		Versender-Position (Name)	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	UP2120		Versender-Position (Straße und Hausnummer)	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	UP2130		Versender-Position (Ort)	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	UP2140		Versender-Position (PLZ Ort)	9	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	UP2150		Versender-Position (Land) nach Kode-Liste 8	2	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	UP2160		Empfänger-Position (EORI oder TCUI)	17			
	UP2162		Empfänger-Position Identifikationsart	1	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	UP2165		Empfänger-Position (Niederlassungsnummer)	[4]			
	UP2170		Empfänger-Position (Name)	35	**Es werden nur die ersten 35 der maximal 70 möglichen Stellen übermittelt.**		
	UP2180		Empfänger –Position (Straße und Hausnummer)	35	**Es werden nur die ersten 35 der maximal 70 möglichen Stellen übermittelt.**		
	UP2190		Empfänger-Position (Ort)	35			
	UP2200		Empfänger-Position (PLZ Ort)	9	**Es werden nur die ersten 9 der maximal 17 möglichen Stellen übermittelt.**		
	UP2210		Empfänger-Position (Land) nach Kode-Liste 8	2			
1...99	UP2220		Packstück (Anzahl)	5	**Meldet ATLAS einen Wert größer als den bisherigen Maximalwert 99999, so wird hier immer der bisherige Maximalwert mitgeteilt. Sie müssen in diesem Fall den tatsächlichen (größeren) Wert manuell aus dem ZODIAK-Dialog übernehmen.**		
	UP2230		Packstück (Verpackungsart)	3			
	UP2240		Packstück (Zeichen/Nummern)	42	**Es werden nur die ersten 42 der maximal 512 möglichen Stellen übermittelt.**		
	UP2250	1...99	Container (Nummer)	17	**Es werden hier die Containernummern gemeldet, die in der neuen Transportausrüstung entweder**		

UP – Entladeerlaubnis – Alter Teil der hybriden Rückmeldung							[ATLAS→E_UP→ZODIAK→UP→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
					allen oder dieser Warneposition zugeordnet sind. **Es werden nur die ersten 99 der maximal 9999 möglichen Containernummern übermittelt.**		
1...99	UP2310		Vorgelegte Unterl./Besch. u. Genehm. (Typ) n. Kodeliste 13	4			
	UP2320		Vorgelegte Unterl./Besch. u. Genehm. (Referenz)	35	**Es werden nur die ersten 35 der maximal 70 möglichen Stellen übermittelt.**		
	UP2330		Vorgelegte Unterl./Besch. u. Genehm. (Zusatz)	26	**Es werden nur die ersten 26 der maximal 35 möglichen Stellen übermittelt.**		
	UP2340		Besondere Vermerke (Export aus der EU) n. Kodeliste 27	1	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	UP2350		Besondere Vermerke (Export aus Land) n. Kodeliste 63	2	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	UP2360		Besondere Vermerke (Export) n. Kodeliste 27	1	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	UP2370		Besondere Vermerke (Export-Beschränkung) n. Kodeliste 27	1	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	UP2380		Besondere Vermerke (Export-Abgaben) n. Kodeliste 27	1	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	BOX930		Indikator Beginn neuer Teil der hybriden Rückmeldung				
			(neue BOX 9.3 Attribute – zur Übersichtlichkeit hier ausgeblendet. Werden übermittelt.)				