MR – Überlassungsmeldung – Alter Teil der hybriden Rückmeldung					[ATLAS→E_TUF_REL→ZODIAK→MR→Teilnehmer]		
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	OB0020		Objekt-Name	35			
	OB0021		Objekt-Aliasname	35			
	OB0100		EDIFACT-Nachrichtennummer	35			
	OB0110		Zeitpunkt des Nachrichteneingangs	14			
	BOX920		Indikator Beginn alter Teil der hybriden Rückmeldung				
	MR1010		MRN	18			
	MR1020		Abgangszollstelle	8			
	MR1030		Annahmedatum	8	**Es wird der Datumsanteil des neuen Zeitpunktes gemeldet.**		
	MR1040		Überlassungsdatum	8	**Es wird der Datumsanteil des neuen Zeitpunktes gemeldet.**		
	MR1080		Wiedergestellungsdatum	8	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
80	MR1180		Sicherheit Art	1	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR1200		Sicherheit Bezeichnung	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR1211		Sicherheit Betrag	[17,2]	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR1214		Sicherheitengeber TIN	17	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR1215		Sicherheit Währung	3	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR1220		Sicherheit (Bescheinigung)	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR1300		Bestimmungszollstelle	8			
	MR1500		VBD-Name	100			
	MR2000		Arbeitsnummer	18	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR2010		Kennzeichen SumA-Sicherheit	1			
	MR2020		Kennnummer der Sendung	70			
	MR2030		Nummer der Beförderung	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR2040		Besondere Umstände	1	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR2050		Ladeort	17	**Es werden nur die ersten 17 der maximal 35 möglichen Stellen übermittelt.**		
	MR2060		Entladeort	35			
	MR2070		Beförderungskosten (Zahlungsweise)	1			

MR – Überlassungsmeldung – Alter Teil der hybriden Rückmeldung					[ATLAS→E_TUF_REL→ZODIAK→MR→Teilnehmer]		
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	MR2080		Art der Anmeldung	5			
	MR2090		Anzahl Positionen	3	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR2100		Packstücke insgesamt	7	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR2110		Versendungs-/Ausfuhrland	2			
	MR2120		Bestimmungsland	2			
	MR2130		Gesamt-Rohmasse	[14,3]	**Meldet ATLAS einen Wert größer als der bisherige Maximalwert 99.999.999.999,999, so wird hier immer der bisherige Maximalwert mitgeteilt. Sie müssen in diesem Fall den tatsächlichen (größeren) Wert manuell aus dem ZODIAK-Dialog übernehmen.**		
	MR2140		Kontroll-Ergebnis	2	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR2160		Verbindliche Beförderungsroute (Beschreibung)	70	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR2170		Beförderungsmittel beim Abgang (Staatszugehörigkeit)	2	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR2180		Beförderungsmittel beim Abgang (Kennzeichen)	27	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR2190	9	Durchgangszollstelle (Dienststellennummer NCTS)	8			
	MR2200	99	Beförderungsroute (SumA-Sicherheit) (Land)	2			
	MR2210		Versender (EORI oder TCUI)	17			
	MR2212		Versender Identifikationsart	1	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR2215		Versender (Niederlassungsnummer)	[4]			
	MR2220		Versender (Name)	35	**Es werden nur die ersten 35 der maximal 70 möglichen Stellen übermittelt.**		
	MR2230		Versender (Straße und Hausnummer)	35	**Es werden nur die ersten 35 der maximal 70 möglichen Stellen übermittelt.**		
	MR2240		Versender (Land)	2			
	MR2250		Versender (PLZ Ort)	9	**Es werden nur die ersten 9 der maximal 17 möglichen Stellen übermittelt.**		
	MR2260		Versender (Ort)	35			
	MR2261		Ansprechpartner Versender (Name des Sachbearbeiters)	35	**Es werden nur die ersten 35 der maximal 70 möglichen Stellen übermittelt.**		
	MR2262		Ansprechpartner Versender (Stellung in der Firma)	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		

MR – Überlassungsmeldung – Alter Teil der hybriden Rückmeldung					[ATLAS→E_TUF_REL→ZODIAK→MR→Teilnehmer]		
Gruppen-Wiederholung	Attribut-Name	Attribut-Wiederholung	Attribut-Beschreibung	Feldlänge	Fachlicher Inhalt	Verwendung laut ATLAS	Bemerkung und Prüfung laut ATLAS
	MR2263		Ansprechpartner Versender (Telefonnummer)	35			
	MR2264		Ansprechpartner Versender (Telefaxnummer)	35	Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.		
	MR2265		Ansprechpartner Versender (Email-Adresse)	256			
	MR2270		Versender (SumA-Sicherheit) (EORI oder TCUI)	17	Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.		
	MR2272		Versender (SumA-Sicherheit) Identifikationsart	1	Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.		
	MR2275		Versender (SumA-Sicherheit) (Niederlassungsnummer)	[4]	Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.		
	MR2280		Versender (SumA-Sicherheit) (Name)	35	Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.		
	MR2290		Versender (SumA-Sicherheit) (Straße und Hausnummer)	35	Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.		
	MR2300		Versender (SumA-Sicherheit) (Land)	2	Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.		
	MR2310		Versender (SumA-Sicherheit) (PLZ Ort)	9	Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.		
	MR2320		Versender (SumA-Sicherheit) (Ort)	35	Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.		
	MR2321		Ansprechpartner Versender (SumA-Sicherheit) (Name des Sachbearbeiters)	35	Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.		
	MR2322		Ansprechpartner Versender (SumA-Sicherheit) (Stellung in der Firma)	35	Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.		
	MR2323		Ansprechpartner Versender (SumA-Sicherheit) (Telefonnummer)	35	Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.		
	MR2324		Ansprechpartner Versender (SumA-Sicherheit) (Telefaxnummer)	35	Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.		
	MR2325		Ansprechpartner Versender (SumA-Sicherheit) (Email-Adresse)	256	Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.		
	MR2330		Empfänger (EORI oder TCUI)	17			
	MR2332		Empfänger Identifikationsart	1	Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.		

MR – Überlassungsmeldung – Alter Teil der hybriden Rückmeldung					[ATLAS→E_TUF_REL→ZODIAK→MR→Teilnehmer]		
Gruppen-Wiederholung	Attribut-Name	Attribut-Wiederholung	Attribut-Beschreibung	Feldlänge	Fachlicher Inhalt	Verwendung laut ATLAS	Bemerkung und Prüfung laut ATLAS
	MR2335		Empfänger (Niederlassungsnummer)	[4]			
	MR2340		Empfänger (Name)	35	Es werden nur die ersten 35 der maximal 70 möglichen Stellen übermittelt.		
	MR2350		Empfänger (Straße und Hausnummer)	35	Es werden nur die ersten 35 der maximal 70 möglichen Stellen übermittelt.		
	MR2360		Empfänger (Land)	2			
	MR2370		Empfänger (PLZ Ort)	9	Es werden nur die ersten 9 der maximal 17 möglichen Stellen übermittelt.		
	MR2380		Empfänger (Ort)	35			
	MR2381		Ansprechpartner Empfänger (Name des Sachbearbeiters)	35	Es werden nur die ersten 35 der maximal 70 möglichen Stellen übermittelt.		
	MR2382		Ansprechpartner Empfänger (Stellung in der Firma)	35	Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.		
	MR2383		Ansprechpartner Empfänger (Telefonnummer)	35			
	MR2384		Ansprechpartner Empfänger (Telefaxnummer)	35	Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.		
	MR2385		Ansprechpartner Empfänger (Email-Adresse)	256			
	MR2390		Empfänger (SumA-Sicherheit) (EORI oder TCUI)	17	Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.		
	MR2392		Empfänger (SumA-Sicherheit) Identifikationsart	1	Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.		
	MR2395		Empfänger (SumA-Sicherheit) (Niederlassungsnummer)	[4]	Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.		
	MR2400		Empfänger (SumA-Sicherheit) (Name)	35	Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.		
	MR2410		Empfänger (SumA-Sicherheit) (Straße und Hausnummer)	35	Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.		
	MR2420		Empfänger (SumA-Sicherheit) (Land)	2	Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.		
	MR2430		Empfänger (SumA-Sicherheit) (PLZ Ort)	9	Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.		
	MR2440		Empfänger (SumA-Sicherheit) (Ort)	35	Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.		
	MR2441		Ansprechpartner Empfänger (SumA-	35	Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.		

MR – Überlassungsmeldung – Alter Teil der hybriden Rückmeldung					[ATLAS→E_TUF_REL→ZODIAK→MR→Teilnehmer]		
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
			Sicherheit) (Name des Sachbearbeiters)				
	MR2442		Ansprechpartner Empfänger (SumA-Sicherheit) (Stellung in der Firma)	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR2443		Ansprechpartner Empfänger (SumA-Sicherheit) (Telefonnummer)	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR2444		Ansprechpartner Empfänger (SumA-Sicherheit) (Telefaxnummer)	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR2445		Ansprechpartner Empfänger (SumA-Sicherheit) (Email-Adresse)	256	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR2450		Inhaber des Verfahrens (EORI)	7			
	MR2452		Inhaber des Verfahrens (Niederlassungsnummer)	[4]	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR2455		Inhaber des Verfahrens (ID Carnetinhaber)	17			
	MR2460		Inhaber des Verfahrens (Name)	35	**Es werden nur die ersten 35 der maximal 70 möglichen Stellen übermittelt.**		
	MR2470		Inhaber des Verfahrens (Straße und Hausnummer)	35	**Es werden nur die ersten 35 der maximal 70 möglichen Stellen übermittelt.**		
	MR2480		Inhaber des Verfahrens (Land)	2			
	MR2490		Inhaber des Verfahrens (PLZ Ort)	9	**Es werden nur die ersten 9 der maximal 17 möglichen Stellen übermittelt.**		
	MR2500		Inhaber des Verfahrens (Ort)	35			
	MR2501		Ansprechpartner Inhaber des Verfahrens (Name des Sachbearbeiters)	35	**Es werden nur die ersten 35 der maximal 70 möglichen Stellen übermittelt.**		
	MR2502		Ansprechpartner Inhaber des Verfahrens (Stellung in der Firma)	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR2503		Ansprechpartner Inhaber des Verfahrens (Telefonnummer)	35			
	MR2504		Ansprechpartner Inhaber des Verfahrens (Telefaxnummer)	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR2505		Ansprechpartner Inhaber des Verfahrens (Email-Adresse)	256			
	MR2510		Beförderer (EORI oder TCUI)	17			

MR – Überlassungsmeldung – Alter Teil der hybriden Rückmeldung					[ATLAS→E_TUF_REL→ZODIAK→MR→Teilnehmer]		
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	MR2512		Beförderer Identifikationsart	1	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR2515		Beförderer (Niederlassungsnummer)	[4]			
	MR2520		Beförderer (Name)	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR2530		Beförderer (Straße und Hausnummer)	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR2540		Beförderer (Land)	2	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR2550		Beförderer (PLZ Ort)	9	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR2560		Beförderer (Ort)	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR2561		Ansprechpartner Beförderer (Name des Sachbearbeiters)	35	**Es werden nur die ersten 35 der maximal 70 möglichen Stellen übermittelt.**		
	MR2562		Ansprechpartner Beförderer (Stellung in der Firma)	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR2563		Ansprechpartner Beförderer (Telefonnummer)	35			
	MR2564		Ansprechpartner Beförderer (Telefaxnummer)	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR2565		Ansprechpartner Beförderer (Email-Adresse)	256			
	MR2590		Zugelassener Empfänger (EORI)	17	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR2600		Verschlüsse (Art)	1	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR2610		Verschlüsse (Anzahl)	[4]	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR2620	9999	Verschlüsse (Zeichen)	20	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR2700		Bewilligungsnummer des Zugelassenen Versenders	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR2750		Bewilligung für besondere Verschlüsse	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR5000		Positionsnummer	[3]	**ATLAS hat zwischen der bisherigen Kopf-Ebene (nun: Sammelsendung) und der Positions-Ebene die neue Ebene Einzelsendung eingeführt. Eine Sammelsendung kann bis zu 1999 Einzelsendungen haben. Die Positionen hängen nicht mehr am Kopf sondern an einer Einzelsendung. Die Daten der Ebene Einzelsendung können in diesem alten Teil einer hybriden Rückmeldung nicht mitgeteilt werden. Es werden hier alle Positionen aller Einzelsendungen gemeldet. Als Positionsnummer wird die neue „Positionsnummer (Vorgang)“ gemeldet. Dieses ist die laufende Nummer der**		

MR – Überlassungsmeldung – Alter Teil der hybriden Rückmeldung					[ATLAS→E_TUF_REL→ZODIAK→MR→Teilnehmer]		
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
					Warenposition bezogen auf den gesamten Vorgang. **Meldet ATLAS mehr als die bisher maximal 999 möglichen Positionen, so werden gar keine Warenpositionen gemeldet (auch nicht die ersten 999 Positionen). Dieses weißt darauf hin, dass die Positionsdaten in diesem alten Teil der hybriden Rückmeldung nicht vollständig gemeldet werden können.**		
	MR5010		[Position] Art der Anmeldung	5			
	MR5020		[Position] Versendungs-/Ausfuhrland	2			
	MR5030		[Position] Bestimmungsland	2			
	MR5040		[Position] Warennummer	[6]			
	MR5050		[Position] Kennnummer der Sendung	70			
	MR5060		[Position] Beförderungskosten (Zahlungsweise)	1			
	MR5070		[Position] UN-Gefahrgutnummer	[4]	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR5080		[Position] Warenbezeichnung	280	**Es werden nur die ersten 280 der maximal 512 möglichen stellen übermittelt.**		
	MR5090		[Position] Rohmasse	[14,3]	**Meldet ATLAS einen Wert größer als der bisherige Maximalwert 99.999.999.999,999, so wird hier immer der bisherige Maximalwert mitgeteilt. Sie müssen in diesem Fall den tatsächlichen (größeren) Wert manuell aus dem ZODIAK-Dialog übernehmen.**		
	MR5100		[Position] Eigenmasse	[14,3]	**Meldet ATLAS einen Wert größer als der bisherige Maximalwert 99.999.999.999,999, so wird hier immer der bisherige Maximalwert mitgeteilt. Sie müssen in diesem Fall den tatsächlichen (größeren) Wert manuell aus dem ZODIAK-Dialog übernehmen.**		
	MR5110		[Position] Versender (EORI oder TCUI)	17	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR5112		[Position] Versender Identifikationsart	1	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR5115		[Position] Versender (Niederlassungsnummer)	[4]	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR5120		[Position] Versender (Name)	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR5130		[Position] Versender (Straße und Hausnummer)	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR5140		[Position] Versender (Land)	2	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR5150		[Position] Versender (PLZ Ort)	9	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR5160		[Position] Versender (Ort)	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR5161		[Position] Ansprechpartner Versender	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		

MR – Überlassungsmeldung – Alter Teil der hybriden Rückmeldung					[ATLAS→E_TUF_REL→ZODIAK→MR→Teilnehmer]		
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
			(Name des Sachbearbeiters)				
	MR5162		[Position] Ansprechpartner Versender (Stellung in der Firma)	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR5163		[Position] Ansprechpartner Versender (Telefonnummer)	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR5164		[Position] Ansprechpartner Versender (Telefaxnummer)	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR5165		[Position] Ansprechpartner Versender (Email-Adresse)	256	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR5170		[Position] Versender (SumA-Sicherheit) (EORI oder TCUI)	17	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR5172		[Position] Versender (SumA-Sicherheit) Identifikationsart	1	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR5175		[Position] Versender (SumA-Sicherheit) (Niederlassungsnummer)	[4]	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR5180		[Position] Versender (SumA-Sicherheit) (Name)	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR5190		[Position] Versender (SumA-Sicherheit) (Straße und Hausnummer)	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR5200		[Position] Versender (SumA-Sicherheit) (Land)	2	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR5210		[Position] Versender (SumA-Sicherheit) (PLZ Ort)	9	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR5220		[Position] Versender (SumA-Sicherheit) (Ort)	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR5221		[Position] Ansprechpartner Versender (SumA-Sicherheit) (Name des Sachbearbeiters)	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR5222		[Position] Ansprechpartner Versender (SumA-Sicherheit) (Stellung in der Firma)	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR5223		[Position] Ansprechpartner Versender (SumA-Sicherheit) (Telefonnummer)	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		

MR – Überlassungsmeldung – Alter Teil der hybriden Rückmeldung					[ATLAS→E_TUF_REL→ZODIAK→MR→Teilnehmer]		
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	MR5224		[Position] Ansprechpartner Versender (SumA-Sicherheit) (Telefaxnummer)	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR5225		[Position] Ansprechpartner Versender (SumA-Sicherheit) (Email-Adresse)	256	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR5230		[Position] Empfänger (EORI oder TCUI)	17			
	MR5232		[Position] Empfänger Identifikationsart	1	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR5235		[Position] Empfänger (Niederlassungsnummer)	[4]			
	MR5240		[Position] Empfänger (Name)	35	**Es werden nur die ersten 35 der maximal 70 möglichen Stellen übermittelt.**		
	MR5250		[Position] Empfänger (Straße und Hausnummer)	35	**Es werden nur die ersten 35 der maximal 70 möglichen Stellen übermittelt.**		
	MR5260		[Position] Empfänger (Land)	2			
	MR5270		[Position] Empfänger (PLZ Ort)	9	**Es werden nur die ersten 9 der maximal 17 möglichen Stellen übermittelt.**		
	MR5280		[Position] Empfänger (Ort)	35			
	MR5281		[Position] Ansprechpartner Empfänger (Name des Sachbearbeiters)	35	**Es werden nur die ersten 35 der maximal 70 möglichen Stellen übermittelt.**		
	MR5282		[Position] Ansprechpartner Empfänger (Stellung in der Firma)	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR5283		[Position] Ansprechpartner Empfänger (Telefonnummer)	35			
	MR5284		[Position] Ansprechpartner Empfänger (Telefaxnummer)	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR5285		[Position] Ansprechpartner Empfänger (Email-Adresse)	256			
	MR5290		[Position] Empfänger (SumA-Sicherheit) (EORI oder TCUI)	17	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR5292		[Position] Empfänger (SumA-Sicherheit) Identifikationsart	1	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR5295		[Position] Empfänger (SumA-Sicherheit) (Niederlassungsnummer)	[4]	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		

MR – Überlassungsmeldung – Alter Teil der hybriden Rückmeldung					[ATLAS→E_TUF_REL→ZODIAK→MR→Teilnehmer]		
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	MR5300		[Position] Empfänger (SumA-Sicherheit) (Name)	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR5310		[Position] Empfänger (SumA-Sicherheit) (Straße und Hausnummer)	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR5320		[Position] Empfänger (SumA-Sicherheit) (Land)	2	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR5330		[Position] Empfänger (SumA-Sicherheit) (PLZ Ort)	9	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR5340		[Position] Empfänger (SumA-Sicherheit) (Ort)	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR5341		[Position] Ansprechpartner Empfänger (SumA-Sicherheit) (Name des Sachbearbeiters)	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR5342		[Position] Ansprechpartner Empfänger (SumA-Sicherheit) (Stellung in der Firma)	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR5343		[Position] Ansprechpartner Empfänger (SumA-Sicherheit) (Telefonnummer)	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR5344		[Position] Ansprechpartner Empfänger (SumA-Sicherheit) (Telefaxnummer)	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR5345		[Position] Ansprechpartner Empfänger (SumA-Sicherheit) (Email-Adresse)	256	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR5350		[Position] Vorpapiere (Typ)	6	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
9	MR5360		[Position] Vorpapier (Referenz)	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR5370		[Position] Vorpapier (Zusatz)	26	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
99	MR5380		[Position] Packstücke (Anzahl)	[5]	**Meldet ATLAS einen Wert größer als der bisherige Maximalwert 99999, so wird hier immer der bisherige Maximalwert mitgeteilt. Sie müssen in diesem Fall den tatsächlichen (größeren) Wert manuell aus dem ZODIAK-Dialog übernehmen.**		
	MR5390		[Position] Packstücke (Verpackungsart)	3			

MR – Überlassungsmeldung – Alter Teil der hybriden Rückmeldung					[ATLAS→E_TUF_REL→ZODIAK→MR→Teilnehmer]		
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	MR5400		[Position] Packstücke (Zeichen/Nummern)	42	**Es werden nur die ersten 42 der maximal 512 möglichen stellen übermittelt.**		
	MR5410	99	[Position] Container (Nummer)	17	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
99	MR5420		[Position] Vorgelegte Unterlagen/Bescheinigungen und Genehmigungen (Typ)	4			
	MR5430		[Position] Vorgelegte Unterlagen/Bescheinigungen und Genehmigungen (Referenz)	35	**Es werden nur die ersten 35 der maximal 70 möglichen stellen übermittelt.**		
	MR5440		[Position] Vorgelegte Unterlagen/Bescheinigungen und Genehmigungen (Zusatz)	26	**Es werden nur die ersten 26 der maximal 35 möglichen stellen übermittelt.**		
	MR5450		[Position] Besondere Vermerke (Export-Beschränkung)	[1]	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR5460		[Position] Besondere Vermerke (Export-Abgaben)	[1]	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR5470		[Position] Besondere Vermerke (Export)	[1]	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR5480		[Position] Besondere Vermerke (Export aus der EU)	[1]	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR5490		[Position] Besondere Vermerke (Export aus Land)	2	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR5500		[Position] Besondere Vermerke (10600)	[1]	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	MR6000		[Beendigung SumA] Kennzeichen Abgleich erfolgt	1			
	MR6010		[Beendigung SumA] Art der Identifikation	3			
999	MR6020		[Position SumA] Satznummer	[3]			
	MR6030		[Position SumA] Stückzahl	[5]			
	MR6040		[Position SumA] Registriernummer	21			
	MR6050		[Position SumA] Positionsnummer	[4]			
	MR6060		[Position SumA] Verwahrer (EORI)	[7]			

MR – Überlassungsmeldung – Alter Teil der hybriden Rückmeldung					[ATLAS→E_TUF_REL→ZODIAK→MR→Teilnehmer]		
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	MR6070		[Position SumA] Spezifischer Ordnungsbegriff (Art)	3			
	MR6080		[Position SumA] Spezifischer Ordnungsbegriff (Nummer)	44			
	MR6100		[Beendigung ZL] Bezugsnummer	35			
	MR6110		[Beendigung ZL] Kennzeichen Abgleich erfolgt	[1]			
	MR6120		[Beendigung ZL] Bewilligungsnummer	35			
999	MR6130		[Position ZL] Satznummer	[3]			
	MR6140		[Position ZL] Warennummer	[11]			
	MR6150		[Position ZL] Kennzeichen Zugang in ATLAS	[1]			
	MR6160		[Position ZL] Kennzeichen Übliche Behandlung	1			
	MR6170		[Position ZL] Registriernummer	35			
	MR6180		[Position ZL] Positionsnummer	[5]			
	MR6190		[Position ZL] Zusatz	100			
	MR6200		[Position ZL] Abgangsmenge (Wert)	[12,3]			
	MR6210		[Position ZL] Abgangsmenge (Maßeinheit)	3			
	MR6220		[Position ZL] Abgangsmenge (Qualifikator)	1			
	MR6230		[Position ZL] Handelsmenge (Wert)	[12,3]			
	MR6240		[Position ZL] Handelsmenge (Maßeinheit)	3			
	MR6250		[Position ZL] Handelsmenge (Qualifikator)	1			
	MR6300		[Beendigung AV] Kennzeichen Abgleich erfolgt	[1]			
	MR6310		[Beendigung AV] Bewilligungsnummer	35			

MR – Überlassungsmeldung – Alter Teil der hybriden Rückmeldung							[ATLAS→E_TUF_REL→ZODIAK→MR→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	MR6313		[Beendigung AV] Kennzeichen Vereinfachter Bewilligungsantrag AV	1			
	MR6315		[Beendigung AV] Deutsches üHZA	8			
999	MR6320		[Position AV] Satznummer	[3]			
	MR6330		[Position AV] Kennzeichen Zugang in ATLAS	[1]			
	MR6340		[Position AV] Registriernummer	35			
	MR6350		[Position AV] Positionsnummer	[5]			
	MR6360		[Position AV] Warenbezogene Angaben	350			
	BOX930		Indikator Beginn neuer Teil der hybriden Rückmeldung				
			(neue BOX 9.3 Attribute – zur Übersichtlichkeit hier ausgeblendet. Werden übermittelt.)				