NEE-S - Information zur Stornierung NEE							[ATLAS→SRAREV→ZODIAK→NEE-S→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	OB0020		Bezugsnummer	35	MRN des NEE-Vorgangs.	M	
	OB0100		Nachrichtennummer	36	Eindeutige Nachrichtenreferenznummer, die vom Zoll vergeben wird.	M	
	OB0110		Zeitpunkt des Nachrichteneingangs	14		M	Format: JJJJMMTTHHMMSS
	NX1000		MRN	21	MRN des NEE-Vorgangs, der vom Benutzer storniert wurde.	D	Wenn keine MRN vorliegt, wird ersatzweise die Registriernummer gemeldet.
	NX9000		Dienststelle (Bezeichnung)	120	Angaben zur Dienststelle, die die Stornierung des Bescheids durchgeführt hat: Bezeichnung der Dienststelle	O	
	NX9010		Dienststelle (Straße und Hausnummer)	30	Angaben zur Dienststelle, die die Stornierung des Bescheids durchgeführt hat: Straße und Hausnummer zur Hausanschrift der Dienststelle	O	
	NX9020		Dienststelle (Postleitzahl)	6	Angaben zur Dienststelle, die die Stornierung des Bescheids durchgeführt hat: Postleitzahl zur Hausanschrift der Dienststelle	O	
	NX9030		Dienststelle (Ort)	35	Angaben zur Dienststelle, die die Stornierung des Bescheids durchgeführt hat: Ortsangabe zur Hausanschrift der Dienststelle	O	
	NX9100		Bearbeiter beim Zoll	30	Angaben zum Bearbeiter beim Zoll, der den Bescheid storniert hat: Name des Bearbeiters	O	
	NX9110		Telefon Bearbeiter beim Zoll	30	Angaben zum Bearbeiter beim Zoll, der den Bescheid storniert hat: Telefonnummer des Bearbeiters	O	
	NX9120		Telefax Bearbeiter beim Zoll	30	Angaben zum Bearbeiter beim Zoll, der den Bescheid storniert hat: Ausgabe der Telefaxnummer, unter welcher der NEE-Sachbearbeiter, der den Bescheid storniert hat, zu erreichen ist.	O	
	NX9130		E-Mail Bearbeiter beim Zoll	256	Angaben zum Bearbeiter beim Zoll, der den Bescheid storniert hat: Ausgabe der E-Mail-Adresse, unter welcher der NEE-Sachbearbeiter, der den Bescheid storniert hat, zu erreichen ist.	O	
	NX9140		DE-Mail Bearbeiter beim Zoll	256	Angaben zum Bearbeiter beim Zoll, der den Bescheid storniert hat: Ausgabe der DE-Mail-Adresse, unter welcher der NEE-	O	

NEE-S - Information zur Stornierung NEE							[ATLAS→SRAREV→ZODIAK→NEE-S→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
					Sachbearbeiter, der den Bescheid storniert hat, zu erreichen ist.		
	NX9200	1..2	Stornierungstext	1	Hinweise zur Stornierung	O	Codeliste A1940. Auszug aus der Codeliste zum besseren Verständnis (Stand 09.11.2018): 2 = Der Ihnen übermittelte Bescheid wurde storniert. 3= Zahlungsverpflichtungen oder Forderungen gegenüber der Zollzahlstelle/der Bundeskasse Trier, die mit dem stornierten Bescheid mitgeteilt wurden, sind hiermit hinfällig.

***(1) Feldtyp und Länge (Rückmeldungen – BOX sendet an BOX-Partner):**

n	Eine Zahl zeigt ein alphanumerisches Feld und seine maximale Länge an.
[n]	Eine Zahl in eckigen Klammern zeigt ein numerisches Feld ohne Vorzeichen und ohne Nachkommastellen und seine exakte Stellenanzahl (n) an In BOX-Rückmeldungen werden alle numerischen Werte grundsätzlich mit führenden Nullen aufgefüllt. Tausendertrennzeichen werden nicht verwendet. Für zum Beispiel [5] würde der Wert 12 als 00012 gemeldet werden.
[n,m]	Zwei mit einem Komma getrennte Zahlen in eckigen Klammern zeigt ein numerisches Feld ohne Vorzeichen und mit Nachkommastellen sowie seine exakte Vorkommastellenanzahl (n - m) und Nachkommastellenanzahl (m) an. In BOX-Rückmeldungen werden alle numerischen Werte grundsätzlich mit führenden und angehangenen Nullen aufgefüllt. Als Dezimaltrennzeichen wird immer das Komma verwendet. Tausendertrennzeichen werden nicht verwendet. Für zum Beispiel [12,3] würde der Wert 12,5 als 000000012,500 gemeldet werden.
[±n]	Das Zeichen ± gefolgt von einer Zahl in eckigen Klammern zeigt ein numerisches Feld mit Vorzeichen ohne Nachkommastellen und seine maximale Stellenanzahl (n) an. In BOX-Rückmeldungen werden alle numerischen Werte grundsätzlich mit führenden Nullen aufgefüllt. Tausendertrennzeichen werden nicht verwendet. Das Vorzeichen (+/-) ist dem Wert immer vorangestellt. Für zum Beispiel [±5] würde der Wert 12 als +00012 und der Wert -12 als -00012 gemeldet werden.
[±n,m]	Das Zeichen ± gefolgt von zwei mit einem Komma getrennte Zahlen in eckigen Klammern zeigt ein numerisches Feld mit Vorzeichen und mit Nachkommastellen sowie seine exakte Vorkommastellenanzahl (n - m) und Nachkommastellenanzahl (m) an. In BOX-Rückmeldungen werden alle numerischen Werte grundsätzlich mit führenden und angehangenen Nullen aufgefüllt. Als Dezimaltrennzeichen wird immer das Komma verwendet. Tausendertrennzeichen werden nicht verwendet. Das Vorzeichen (+/-) ist dem Wert immer vorangestellt. Für zum Beispiel [±12,3] würde der Wert 12,5 als +000000012,500 und der Wert -12,5 als -000000012,500 gemeldet werden.
DATE	Die Angabe „DATE“ zeigt ein Datumsfeld an. Das Format ist YYYYMMDD, es werden keine Trennzeichen angegeben. Für den 20.09.2022 würde zum Beispiel „20220920“ angegeben werden.
TIME	Die Angabe „TIME“ zeigt ein Datumsfeld an. Das Format ist HHMMSS, es werden keine Trennzeichen angegeben und die Angabe erfolgt im „24-Stunden-Format“ (also ohne „am“ und „pm“). Für 15:30:20 Uhr würde zum Beispiel „153020“ engegeben werden.
DATETIME	Die Angabe „DATETIME“ zeigt einen Zeitpunkt an. Das Format ist YYYYMMDDhhmmss±tt:tt wobei „YYYYMMDD“ der Datumsanteil und hhmmss der Uhrzeitanteil ist. Als Zeitzone (±tt:tt) wird in den BOX-Rückmeldungen die „Ortszeit Deutschland“ verwendet. Während der Sommerzeit also +02:00 und während der Winterzeit +01:00. Für den 20.09.2022 15:30:20 in Zeitzone +02:00 (Deutsche Sommerzeit) wäre die Angabe zum Beispiel „20220920153020+02:00“.

***(2) Verwendung lt. ATLAS (Rückmeldungen – BOX sendet an BOX-Partner):**

M	„mandatory“ – Pflichtfeld. Das Zollsystem gibt an, dieses Feld grundsätzlich in jeder Rückmeldung anzugeben. Somit kann davon ausgegangen werden, dass auch in jeder BOX-Rückmeldung das Feld grundsätzlich gefüllt ist.
D	„dependent“ – bedingtes Pflichtfeld. Das Zollsystem gibt an, dieses Feld nur unter bestimmten Bedingungen anzugeben. Somit kann auch in der BOX-Rückmeldung nicht zwingend davon ausgegangen werden, dass dieses Feld gefüllt ist.
O	„optional“ – optionales Feld. Das Zollsystem gibt keine Aussage darüber, wann das Feld angegeben wird. Somit kann auch in der BOX-Rückmeldung keine Aussage dazu gegeben werden, ob das Feld gefüllt ist.